

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFe - Cancelamento da NFe na base de homologação

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:40 min**

Dúvida

Por que quando o estabelecimento esta em Homologação o Sistema não realiza o **Cancelamento da NFe**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões.

Solução

Quando o Sistema estiver configurado para emissão de **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** em ambiente de homologação, para realizar cancelamento ou inutilização devem ser realizados os seguintes procedimentos:

No programa **FT0909 – Monitor de Nota Fiscal Eletrônica**, os botões **Inutilizar** e **Cancelar** serão habilitados conforme a situação da **NFe**. Caso a nota esteja com situação de **Documento Rejeitado**, o botão habilitado será o **Inutilizar**, já se a nota estiver com situação de **Uso Autorizado** será habilitado o botão **Cancelar**.

Baseado na situação da **NFe**, ao clicar no respectivo botão, será apresentado o programa **FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais**. No programa **FT2200**, informe os dados da nota fiscal a ser cancelada/inutilizada. Após, pressionar o botão **Executar**, e ao término do processo pode-se verificar que a *flag* de cancelamento - coluna **IECFOAT** do browser do programa **FT0909** Letra **C**, será alterada para **S**, porém a instrução de Cancelamento ou Inutilização não será enviada a **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**.

Para que a solicitação de cancelamento/inutilização seja enviada para a **SEFAZ**, após o realizar o processo com o programa **FT2200**, deve ser utilizado o programa **FT0910 - Geração Manual NFe**. Nesse programa devem ser informados os dados da nota fiscal na pasta **Seleção** e na pasta **Parâmetros**, devem ser desmarcados os parâmetros **NFe Não Gerada** e **NFe Gerada** e marcado o parâmetro **Cancelamento** ou **Inutilização**, baseado na situação da **NFe**, e por fim, informe no campo **Motivo do Cancelamento**, a respectiva informação.

Ao realizar esse processo, a solicitação de pedido de cancelamento ou inutilização será enviada a **SEFAZ** e, se homologado, retornará para o Sistema apresentando a situação da **NFe** como **Documento Cancelado** ou **Documento Inutilizado**, no ambiente homologação.