

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Rejeição 211 - IE do Substituto Inválida

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min

Ocorrência

Ao enviar o **XML** da **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** a **SEFAZ - Secretaria da Fazenda** retorna a rejeição **211 - IE do Substituto inválida**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

Causa

Quando for emitida uma **NFe** com a **IEST - Inscrição Estadual do Substituto Tributário** inválida, seja na quantidade de dígitos, composição ou dígito verificador, será retornada a rejeição **211 - IE do substituto inválida**.

Solução

Conforme descrito na **Nota Técnica 2015/002 versão 1.30**, a regra de validação se aplica da seguinte forma:

C18-30	55	Se informada a IE do Substituto Tributário: – IEST inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (*2) Observação: UF a ser utilizada na validação: – UF do Local de Entrega para operação de Faturamento Direto de veículos novos (id:G09, caso tpOP, id:J02 = 2); – UF do destinatário (UF, campo E12) nos demais casos.	Obrig.	211	Rej.	Rejeição: IE do substituto inválida
--------	----	---	--------	-----	------	-------------------------------------

Desta forma, realize o cadastro da **IEST** no programa **FT0310 - Manutenção Estabelecimento x Estado**, informando o código do estabelecimento origem e a **UF - Unidade Federação** de destino da operação.

A **IEST** será gerada no **XML** e **DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** de acordo com o endereço do destinatário da nota e não do local de entrega, com exceção do **Faturamento Direto de Veículos Novos**.

Se for o caso de gerar na nota fiscal o local de entrega diferente do destinatário e a **IEST** precisa ser do destinatário, é necessário ativar uma função. Por padrão, para leitura da **IEST** no **FT0310** é utilizado a **UF** do endereço de entrega.

Como tem **SEFAZ** que valida o campo **IEST** conforme a **UF** do destinatário da nota fiscal, então foi criado uma função, que quando ativada no **CD7070 - Função Liberação Especial**, passa a buscar o registro no **FT0310** pela **UF** do destinatário. Esta função é utilizada apenas na montagem do arquivo **XML**.

A função é **uf-iest-XX**, onde **XX** deve ser informado a **UF** do estabelecimento emissor.
A função faz a tratativa por estado, considerando a **UF** do Estabelecimento da nota fiscal.
Exemplo: uf-iest-RS

Quando a função estiver ativada no **CD7070**, a *Tag* **<IEST>** do **XML** será gerada com o valor referente a **UF** do emitente, caso não esteja, a *Tag* continuará sendo gerada com o valor referente ao estado do local de entrega.

Saiba mais

Para detalhes sobre a finalidade dos parâmetros constantes no programa **FT0310**, consulte o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Gerar na NFe a Inscrição Estadual do Substituto Tributário.