

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Estados de uma ordem de produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Quais os estados que uma **OP - Ordem de Produção** pode assumir?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - A partir da versão 12

Solução

Durante os diversos estágios que determinam o ciclo de vida de uma ordem de produção, ocorrem alterações em seu estado para indicar em qual etapa ela se encontra. Abaixo, são listados todos os estados que uma ordem de produção pode assumir, em ordem de prevalência sendo que um determinado estado sobrescreve todos os citados antes.

- **Não iniciada** - Indica que ainda não ocorreu nenhuma movimentação na ordem de produção. Esse é o estado padrão sugerido na abertura da ordem.
- **Liberada** - Quando utilizado o módulo de **Chão de Fábrica**, é necessário que a ordem seja liberada para ser visualizada para reporte. Caso no programa **SF0101 - Parâmetros Chão Fábrica** o parâmetro **PCP Libera OP** não esteja marcado, a ordem será criada como **Liberada**.
- **Reservada** - Quando é feita a alocação da matéria prima a ser utilizada na ordem através do programa **CP0319 - Manutenção Alocação**, o estado da **OP** é alterado para **Reservada**. Também é possível que a ordem seja criada com este estado, caso no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** esteja marcada a opção **Aloca Reserva?** no botão de **Parâmetros**.
- **Separada** - O objetivo da separação de ordens de produção é auxiliar o almoxarifado na efetivação das requisições de materiais. A ordem é atualizada para este estado ao executar a rotina **CP0316 - Separação Ordem Produção**.
- **Requisitada** - Ocorreu a requisição da matéria prima para a **OP**, porém ainda não houve apontamento de produção e nem reporte de horas trabalhadas de **MOD - Mão de Obra Direta** ou **GGF - Gastos Gerais de Fabricação**. A requisição pode ser feita tanto pelo estoque no programa **CE0205 - Requisição materiais** quanto pela produção **CP0309 - Manutenção requisição materiais**.
- **Iniciada** - A ordem passa ao estado de iniciada quando recebe o primeiro apontamento de produção ou reporte de horas. Mesmo que o reporte seja estornado, ela continuará no

estado de **Iniciada**.

- **Finalizada** - Indica que a produção foi finalizada. Neste estado, a ordem não poderá receber novos reportes de acabado e nem requisições, porém ainda será possível apontar horas de **GGF** e **MOD** manualmente através do módulo de **Custos** e dar entrada em notas fiscais de serviços pelo **Recebimento**. É possível reabrir uma ordem **Finalizada** através do programa **CP0301**, retornando-a ao estado **Iniciada**.
- **Terminada** - Sinaliza que a ordem está completamente terminada. Neste estado, não será permitida a movimentação da ordem em nenhum módulo do Sistema. É possível reabrir uma **Ordem terminada** através do módulo de **Custos**, no programa **CS0302 - Ordens produção** desde que ela não esteja **Valorizada**.
- **Flag de Valorizada** - Este é o estágio final de uma ordem de produção. Indica que todos os movimentos dela foram valorizados pelo cálculo do médio e que não existe diferença de saldo contábil nas movimentações. Uma ordem nesse estado pode ser excluída através do programa **CP0314 - Eliminação Ordens**, caso seja necessário. Não é possível reabrir uma ordem que esteja **Valorizada**, sendo necessário descalcular o preço médio do período em que ocorreu a última movimentação da ordem, para que ela retorne ao estado de **Não valorizada**.