

Manufatura - Linha Datasul - MCP - CE0830 - Saldo no campo Quantidade Alocada Produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:30 min**

Dúvida

Como consultar a ordem responsável pelo saldo alocado que é apresentado no campo **Qt Aloc Prod** no programa **CE0830 - Consulta Saldo Item Data**, e como desfazer a alocação?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

No módulo de **Produção**, é possível alocar quantidades das reservas para ordens de produção a fim de que o saldo dos itens sejam reservados para atendimento total ou parcial da ordem de produção.

A alocação ocorre nos programas da produção conforme descrito na documentação indicada no tópico **saiba mais**, e alimenta o campo **Qt Aloc Prod** disponível para consulta no **CE0830** no módulo de **Estoque**.

Para identificar as **OP's - Ordens de Produção** que estão alocando o saldo do item no programa **CE0830**, é possível utilizar os programas **CP0512 - Consulta Quantidade Alocada Item**, **CP0539 - Consulta Saldos Alocados Item**, **CP0538 - Consulta Reservas Alocadas Ordem** ou o relatório **CP0529 - Saldos Alocados Item**.

Após identificar a ordem que está alocando o item, pode-se realizar a desalocação dos saldos através dos programas **CP0315 - Alocação Ordem Produção**, **CP0330 - Alocação Ordens (batch)** ou **CP0319 - Manutenção Alocação**.

Importante

Quando ocorrer de não ser identificada nenhuma ordem de produção que esteja alocando o saldo, pode ser alocação proveniente do módulo **WMS**, neste caso, é possível realizar a desalocação total de saldos por item através do programa especial **spp/cpp/spcp026.r**. Porém, é imprescindível antes de executar o programa, que seja realizada a leitura do artigo Manufatura - Linha Datasul - WMS - O que avaliar no WMS antes de executar o programa especial SPCP026. Após executar o programa especial, o saldo será liberado para novas alocações e/ou movimentações.

É ideal reforçar que a desalocação é **total** para o item ou para a faixa de itens informada, ou seja, todas as ordens alocadas para o item ou faixa de itens serão desalocadas mesmo que a alocação esteja correta, por isso a necessidade de uso deste programa com cautela.

Saiba mais

Mais detalhes referente a alocação de ordens de produção disponível na documentação:
Manufatura - Linha Datasul - MCP - Alocação ordens de produção