

Cross Segmentos - Linha Datasul - MEQ - Programas especiais spp/ftp/spft304.r e spp/pdp/sppd309.r

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como rastrear as alocações do itens e ajustar a situação do pedido de venda?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Embarques (MEQ) - Todas as versões

Solução

1. Para que seja ajustado o saldo do item no **Estoque**, programa **CE0830 - Consulta Saldos Item Data** coluna **Qt Alloc**: rastreie as alocações do item avaliando o programa de consulta **EQ1007 - Consulta Embarque Item**. Para consultar as alocações ative o parâmetro **Alocado** e **Calculado** para visualizar o embarque dos itens alocados no **Estoque** programa **CE0830**. Com a informação do embarque é possível visualizar os relacionamentos no programa de consulta **EQ1006 - Consulta Informações Embarque**.

1.1. Quando não for localizado o embarque do item, porém existe uma alocação indevida, então execute o programa especial **spp/ftp/spft304.r** para o item. Este programa especial recalcula a alocação do item no **Estoque** com base nos embarques com situação de **Alocados** e **Calculados**.

1.2. Caso no relatório de acompanhamento listar algum embarque, recomendamos desalocar o saldo alocado no programa **EQ0506 - Preparação Faturamento**.

2. Para ajustar a situação do pedido de venda, execute o programa especial **spp/pdp/sppd309.r**. A finalidade deste especial é rastrear os embarques e notas fiscais do pedido para regularizar a situação, atualizando para **Aberto**, **Atendido Parcial** ou **Atendido Total**.

Na consulta no programa **PD1001A - Consulta Relacionamento Pedidos**, pastas **Embarq** e **NF** é possível visualizar os relacionamentos do pedido de venda, caso a situação do pedido de venda não for ajustado.

Importante

1. Executar este programa **somente** para o **pedido/item** em questão. Não recomendamos executá-lo para a base inteira/faixa aberta;
2. Confirmar também a **espécie do pedido** antes de executar este programa. Se for **programação de entrega**, não deve executá-lo;
3. A partir da versão 12, não é mais necessário senha. Caso o ambiente estiver no **EMS206**, contate a nossa equipe de suporte para liberação das senhas.
4. Os programas **não** devem ser executados para o **Mercado Internacional**.