

DS - NFE - Rejeição 594 - O número de sequência do evento informado é maior que o permitido

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:20 min

Ocorrência

Ao tentar enviar uma **CCe - Carta de Correção Eletrônica**, o retorno da **SEFAZ - Secretaria da Fazenda** é a rejeição **594 - O número de sequência do evento informado é maior que o permitido**.

Ambiente

Datasul – Nota Fiscal Eletrônica – Todas as versões

Causa

A rejeição ocorre quando o emitente gera **21 CCe's** para uma mesma nota, sendo que o máximo permitido pela legislação é **20**. Desta forma, a última **CCe** ficará como rejeitada no programa **FT0909F - Carta de Correção Eletrônica**.

Esta rejeição também é comum em situações em que o número da sequência do evento foi informado de forma incorreta. Exemplo: Emitente faz a emissão da sequência do evento número **2**, sem ter feito a emissão da sequência número **1** na **SEFAZ**.

Solução

Para enviar uma nova **CCe** com a *Tag* **nSeqEvento** correta é necessário realizar o seguinte procedimento:

1. Pare o faturamento do estabelecimento;
2. Acesse o programa **CD0403 - Manutenção Estabelecimentos**, para o estabelecimento da nota fiscal e altere a emissão para **Transmissão Manual** na pasta **Doc. Eletron**. Preencha as colunas **Diretório Arquivos** e a coluna **Versão Emissor NF-e**:

06.9.5503 - CD0403 - 2.00.00.022 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 1
Nome: Estabelecimento TOTVS - AUTOMAÇÃO

Endereço Contas Contas II Multiplanta Integrações Doc. Eletrôn.

NF-e

Ambiente

☐ Nenhum
☐ Homologação
☒ Produção

Transmissão

☒ Aplicação Transmissão
☐ Transmissão Manual

Identificação

Versão Layout: 4.00
Cód Regime Trib: Regime Normal

Para Emissão com Transmissão Manual

Diretório Arquivos:

Formato Arquivo: ☒ TXT ☐ XML Versão Emissor NF-e:

Processos NF-e

☒ Permite Contingência NF-e
☒ Emite Carta de Correção
☐ Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS
☐ Permite Evento Registro de Saída p/ MG
☐ Atualiza Situação NF-e Batch
☐ Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente
☐ Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XML

Código da Mensagem: 2
Versão Evento: 1.00
Versão Evento (EPP):
Versão Evento (Reg Saída):
Prazo Alerta Cancelamento: 0
Fuso Horário (UTC):

Gerais

☐ Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos ☐ Norma ABNT 5891 para Cálculo de ISS

Configuração do TSS

Se a opção de transmissão manual estiver desabilitada é porque existe registro no **CD0360 - Parâmetros de Integração do Estabelecimento**. Desta forma, é necessário alterar a informação neste programa. Acesse o **CD0360** e selecione o estabelecimento da nota. Na coluna **Emissão NF-e**, altere para **Manual**. Será apresentado um aviso devido ao diretório no **CD0403**, clique em **OK**.

06.9.???? - CD0360 - 2.00.00.010 - Parâmetros de Integração do Estabelecime

Arquivo Ajuda

Estabel: 1 Estabelecimento 1 TOTVS - AUTOMAÇÃO

Emissão NF-e: Manual

Emissão NFS-e: TSS

Emissão Manif Destinatário (MD-e): TSS

Emissão MDF-e: TSS

Consulta Chave: TSS

Recepção NF-e: TOTVS Colaboração

Recepção CT-e: Nenhum

Recepção NFS-e: Nenhum

Emissão Programação de Entrega: TOTVS Colaboração

Recepção Programação de Entrega: TOTVS Colaboração

Emissão Pedido de Compra: TOTVS Colaboração

Recepção Pedido de Venda: TOTVS Colaboração

Emissão Aviso de Embarque: TOTVS Colaboração

Configure a forma de emissão de NF-e

Advertência : (27979)

 **Diretório para geração de arquivo inválido.**

Ajuda

NF-e parametrizada como Manual - Informar diretório para geração dos arquivos (CD0403 - pasta NF-e).

OK Trace

3. Acesse o programa **FT0909F** e exclua todos os eventos, através do botão **Excluir**:

