

DS - MPD - Situações em que o Pedido de Venda fica Disponível para Pré-Faturamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:40 min**

Dúvida

Em que Situações o **Pedido de Venda** fica Disponível para **Pré-Faturamento**?

Ambiente

Datasul - Pedidos de Venda - Todas as versões.

Solução

Para que um **Pedido de Venda** fique como Disponível para **Pré-Faturamento**, ou seja, possa ser alocado em um **Embarque** ele precisa ter as características descritas abaixo.

O Pedido deve estar com a situação **Em Aberto** ou **Atendido Parcialmente** ou ainda **Pendente** e possuir **Quantidade a Atender**.

A Situação do **Pedido** no **Pré-Faturamento** deverá estar como **Não Alocado** ou **Alocado Parcialmente**.

Quanto ao **Crédito** o **Pedido** deverá estar em pelo menos uma das situações abaixo:

- Situação de crédito **Aprovado**,
- Situação de crédito **Não Aprovado** e o **Indicador de Avaliação do Cliente na Implantação do Embarque** sendo maior que o **Indicador de Avaliação do Cliente na Implantação do Pedido**,
- Situação de crédito **Não Aprovado** e Indicadores de Avaliação na Implantação do Pedido ou na Implantação do Embarque sendo **1 - Somente Atrasos de Duplicatas**,
- **Indicador de Crédito do Cliente** igual a **1 - Automático**,
- Situação de Crédito **Não Avaliado** ou **Avaliado**, neste caso o **Indicador de Avaliação na Implantação do Embarque** deve estar como **1 - Somente Atrasos de Duplicatas** ou **2 - Limites e Atrasos de Duplicatas**.

No caso de Pedido de **Programação de Entrega**, os Pedidos ficarão **Aprovados** e **Disponíveis para o Faturamento**, independente do **Indicador de Crédito do Cliente** - exceto quando o mesmo for igual a **3 - Suspenso**, onde nem a implantação será permitida.

A **Situação de Crédito** do Pedido poderá ser consultada no programa **PD1001 - Pedido Venda**.

Os **Indicadores de Avaliação do Cliente** poderão ser consultados no programa **CM0102 - Informações Crédito Clientes**.