

DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

INTEGRAÇÃO DATASUL 12 X PROTHEUS SIGAGFE 12

Contexto de negócio (Introdução)

Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) é um aplicativo desenvolvido sobre a plataforma TOTVS. Utiliza o framework de funcionalidades do Microsiga Protheus e tem como objetivos funcionais:

- Auxiliar no controle dos processos operacionais de recepção e remessa de mercadorias;
- Registrar, provisionar e conferir as despesas decorrentes da contratação de serviços de transporte realizados por terceiros;
- Suportar a troca de informações entre o contratante e os prestadores de Serviço de Transporte;
- Manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, sincronizados e integrados aos demais módulos do software ERP.

Os Cadastros e Processos que são sincronizados e integrados entre os sistemas, na direção do Datasul Totvs 12 para o SIGAGFE são:

	Datasul	SIGAGFE
Cadastros	Fornecedores	Emitentes
	Grupo de Clientes	Grupo de Emitentes
	Clientes	Emitentes
	Cidades	Cidades
	Embalagens	Unitizadores
	Contas Contábeis Integração	Contas Contábeis
	Centro de Custo	Centro de Custo
Processos	Notas Fiscais de Saída	Documento de Carga
	Embarques	Romaneios
	Documento de Entrada	Documento de Carga
	Contrato de Compra	Contrato de Transporte

Os Processos realizados dentro do SIGAGFE e que tem informações enviadas aos módulos do Datasul Totvs 12 são:

Processos	Pré-faturas de Frete	Títulos de Provisão
	Documentos de Frete	Documentos Fiscais
	Documentos de Frete	Notas de Rateio
	Faturas de Frete	Títulos a Pagar
	Contratos com Autônomos	Títulos a Pagar
	Contratos com Autônomos	Notas de Rateio
	Contratos com Autônomos	Movimentos de Prestação de Serviço
	Liberação de Romaneio de carga	Atualização da data de saída da Nota Fiscal de saída

Registro de Entrega	Atualização da data de entrega da Nota Fiscal de saída
Aprovação de tabelas de frete	Pendência de aprovação - MLA - Doc. 29
Auditoria de documentos de frete	Pendência de aprovação - MLA - Doc. 30
Auditoria de faturas de frete	Pendência de aprovação - MLA - Doc. 31
Estorno em Lote	Estorno de Título no Contas a Pagar
Medição de Contrato	Medição de Contrato

As Consultas realizadas a partir do Datasul e que tem informações enviadas ao módulo do SIGAGFE são:

Consulta	Notas Fiscais	Dados relacionados aos transportes de documentos de carga.
	Pedido de Venda Pedido de Compra Cotação de Compra Nota Fiscal de Entrada Nota Fiscal de Saída	Retorna os valores referente a uma simulação de frete.


Sistemas Envolvidos

- Protheus / Gestão de Frete Embarcador
- Totvs 12 (Datasul):
 - Cadastros Gerais;
 - Faturamento;
 - Recebimento;
 - Fiscal;
 - Financeiro;
 - RH;
 - MLA.

Integração


Escopo

Envio de dados do Datasul para o GFE



Para a sincronização de cadastros e movimentos originados no ERP, são associadas APPCs (Application Partner Program Call) às rotinas do Datasul, cujas principais ações (inclusão, alteração, eliminação, cancelamento, etc.) serão replicadas para a base de dados do TOTVS SIGAGFE.

Recebimento de dados do GFE no Datasul



Para a integração dos documentos registrados no TOTVS GFE para o ERP, é utilizada uma rotina de execução contínua (Agente Listener). Essa rotina monitora a base de dados do TOTVS GFE, utilizando como canal de comunicação o mesmo WS (Web Service) do modelo de envio de dados do ERP para o TOTVS GFE. O controle dos dados que estão aptos para integração é efetuado pelo TOTVS SIGAGFE.

O Agent Listener utiliza as rotinas de negócio do Datasul para processar os dados; ao final de cada processamento interage novamente com o TOTVS SIGAGFE (utilizando o WS) para atribuir o resultado: Atualizado ou Rejeitado.

Pelo TOTVS SIGAGFE também é possível solicitar a eliminação de dados anteriormente processados pela integração, situação na qual o resultado do processamento, quando executado com sucesso, retorna a situação do documento para **Não enviado** no TOTVS SIGAGFE.

Quando o WS não estiver disponível para conexão, ou houver algum erro de exceção no envio dos dados, é mantido um histórico de falhas na base de dados do Datasul para análise. A cada intervalo de execução parametrizado, o Agent Listener faz uma nova tentativa de conexão com o WS.

O Agent Listener possui três formas de execução e fica a critério do cliente e/ou consultor de implantação definir qual a forma de execução mais adequada. As formas disponíveis são:

- Rotina com interface;
- Agendamento via RPW;
- Sessão em background.

Instalação/Atualização

Datasul

Atualização Parâmetro Global (CD0101)

Indique a utilização do TOTVS GFE, marcando o campo correspondente no programa **Atualização Parâmetro Global (CD0101)** do Datasul. Sem este parâmetro marcado, as integrações com o TOTVS GFE não executarão nenhuma ação.

1. Executando no Datasul, acesse o programa **Atualização Parâmetro Global (CD0101)**;
2. Acione a pasta **Módulos II** e assinale o campo **Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE)**;
3. Acione **OK** para confirmar.

Para mais detalhes, consulte o documento de referência do programa [Atualização Parâmetro Global \(CD0101\)](#).

Parâmetros do módulo financeiro

1. Cadastrar o módulo Gestão de Frete Embarcador no APB (programa **BAS_MODUL_DTSUL Manutenção de Módulos**).
2. Em seguida, no programa **Manutenção Permissões Usuar APB x Módulo (APB048AA)**, é necessário cadastrar as permissões (implantar, alterar, excluir e atualizar) por usuário para o módulo contas a pagar.
3. Após, no programa **Manutenções Usuários Financeiros Estabelecimento (APB004AA)**, é necessário estabelecer o relacionamento entre o usuário financeiro e os estabelecimentos com os quais este está autorizado a operar, estabelecendo certas atribuições.

Para mais detalhes, consulte os documentos de referência dos programas [Manutenção Permissões Usuar APB x Módulo \(APB048AA\)](#) e [Manutenções Usuários Financeiros Estabelecimento \(APB004AA\)](#).

Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089)

Pasta Conexão

Nesta pasta são informados os Modos de Integração e os dados da conexão com o Web Service.

Para integração utilizando Web Service, deve-se obrigatoriamente indicar que os canais de saída e entrada são Web Service.

Deve-se informar a URL do WS no campo **Servidor** e opcionalmente um usuário (e sua senha) da instalação do TOTVS GFE. A URL informada é a mesma que consta na entrada configurada para o WS, no arquivo appserver.ini da instalação do TOTVS GFE.

Por intermédio do botão **Testar Conexão** é possível verificar se o Datasul Totvs 12 consegue estabelecer uma conexão válida com o Web Service de integração do TOTVS GFE.

Por intermédio do botão **Histórico** é possível consultar as eventuais falhas de conexão com o WS, registradas pelas diversas rotinas de envio de dados do Datasul Totvs 12 para o TOTVS GFE, após o início da utilização da integração via Web Service.

O parâmetro **Integração temporariamente suspensa** pode ser usado para indicar ao Datasul Totvs 12 que o Web Service de integração com o TOTVS GFE está intencionalmente fora do ar, nesse caso, o Datasul Totvs 12 irá registrar as pendências de integração para posterior processamento, sem realizar tentativas de conexão com o Web Service, poupando recursos de processamento das rotinas. Não é necessário reiniciar os Agentes de integração ao marcar esse parâmetro.

O parâmetro **Enviar e-mail nas falhas de Conexão**, quando marcado, enviará um e-mail para os destinatários informados. O aviso informará que houve uma falha de conexão do Datasul com o Web Service, durante a integração com o TOTVS GFE, situação na qual deve-se verificar se o Web Service sofreu alguma queda imprevista.

O botão **Configurar** possibilita o acesso aos programas do Datasul Totvs 12, no qual são informados os parâmetros de envio de e-mail.

O botão **Testar E-mail** oferece um teste de envio para confirmar a efetividade das configurações.

O envio de e-mail e suas configurações são funcionalidades nativas do framework Datasul Totvs 12.

No registro de histórico de falhas de conexão é possível consultar se foi enviado o aviso eletrônico sobre a falha e quais os destinatários do aviso; se o envio do aviso falhar, os motivos da falha também serão registrados.

Pasta Integrações

Nesta pasta devem ser marcados os cadastros e processos que são integrados com o SIGAGFE.

Internamente, cada parâmetro marcado (e confirmado) nas seções desta pasta, gera a inclusão de um programa APPC nos gatilhos de Criação e eliminação do dicionário de dados do Datasul Totvs 12.

Nessa pasta é possível determinar também a integração do MLA, em vez de usar a aprovação de documentos dentro do GFE. Para a utilização do MLA, é necessário a configuração dos documentos.

Pasta Faturamento

Esta pasta é habilitada quando, na pasta **Integrações**, na seção **Processos (Datasul para GFE)** é marcado o parâmetro **Notas Fiscais de Saída**, ou na seção **Simulação de Frete** é marcado o parâmetro **Notas Fiscais de Saída**.

Esta pasta contém parâmetros importantes que devem ser considerados pelo SIGAGFE na integração das notas fiscais de saída.

A seção Funcionalidades determina as regras do processo.

A seção Integração determina as regras de integração entre os dois produtos (SIGAGFE e Datasul). É possível determinar também se a integração do documento de carga será de forma automática (síncrona) ou manual (assíncrona), por meio do parâmetro **Liberção Síncrona de Doc Carga**.

Pasta Recebimento

Esta pasta é habilitada quando, na pasta **Integrações**, na seção **Processos (Datasul para GFE)** é marcado o parâmetro **Notas Fiscais de Entrada**, ou na seção **Simulação de Frete** é marcado o parâmetro **Notas Fiscais de Entrada**, ou na seção **Processos (GFE para Datasul)** é marcado o parâmetro **Notas de Rateio (Docto Frete)** ou **Notas de Rateio (Contratos)**.

Esta pasta contém parâmetros importantes que devem ser considerados pelo SIGAGFE na integração das notas fiscais de entrada.

Na seção **Integração**, o campo **Ação eliminação** define qual será o tratamento que o sistema deverá executar, quando solicitado no módulo de Recebimento do Datasul, uma eliminação de Nota Fiscal de Rateio, originada a partir de um Documento de Frete ou de um Contrato com Autônomo do SIGAGFE.

Ao selecionar a opção **Nenhuma**, a eliminação da Nota Fiscal de Rateio é efetuada normalmente e nenhuma solicitação é enviada ao respectivo Documento de Frete ou Contrato no SIGAGFE.

A opção **Impedir** bloqueia a tentativa do usuário de eliminação da Nota Fiscal de Rateio de Frete.

Quando selecionada a opção **Integrar**, a eliminação da Nota Fiscal envia ao SIGAGFE a informação para que a situação do Documento de frete ou Contrato com Autônomo passe para **Pendente Desatualização**.

Pasta Fiscal

Esta pasta é habilitada quando, na pasta **Integrações**, na seção **Processos (GFE para Datasul)**, é marcado o parâmetro **Docto Fiscal (Docto Frete)**.

Nesta pasta, deve ser informado um código de Item válido, que será vinculado ao documento fiscal criado.

O campo **Ação eliminação**, da seção **Integração**, define qual será o tratamento que o sistema deverá executar quando solicitado, no módulo de Obrigações Fiscais do Datasul, uma eliminação de Documento Fiscal, originado a partir de um Documento de Frete do SIGAGFE.

Selecione a opção **Nenhuma**, a eliminação do Documento fiscal é efetuada normalmente e nenhuma solicitação é enviada ao respectivo Documento de Frete no SIGAGFE.

A opção **Impedir** bloqueia a tentativa do usuário de eliminação do Documento.

Quando selecionada a opção **Integrar**, a eliminação do Documento Fiscal envia ao SIGAGFE a informação para que a situação do Documento de frete passe para **Pendente Desatualização**.

Pasta Financeiro

Esta pasta é habilitada quando, na pasta **Integrações**, na seção **Processos (GFE para Datasul)**, algum parâmetro de integração com o módulo financeiro for selecionado.

Os campos desta pasta são utilizados para a criação do título no módulo de Contas a Pagar do sistema financeiro do Datasul.

Os campos **Espécie de Pré-faturas, Faturas e Contrato** são obrigatórios para que o documento seja gerado.

Para pré-faturas, a espécie informada deve ser do tipo **Provisão**.

O campo **Ação eliminação**, da seção **Integração**, define qual será o tratamento que o sistema deverá executar quando solicitado, no módulo Financeiro do Datasul, uma eliminação de Título, originado a partir de um Documento do SIGAGFE (Pré-fatura, fatura ou contrato).

Selecione a opção **Nenhuma**, a eliminação do Título é efetuada normalmente e nenhuma solicitação é enviada ao respectivo Documento no SIGAGFE.

A opção **Impedir** bloqueia a tentativa do usuário de eliminação do Documento.

Quando selecionada a opção **Integrar**, a eliminação do Título envia ao SIGAGFE a informação para que a situação do Documento passe para **Pendente Desatualização**.

Pasta HCM

Nessa pasta é possível determinar qual a unidade de negócio HCM. Essa informação é utilizada apenas para autônomos.

Outras Funcionalidades

Todas as funcionalidades chamadas pelos botões mencionados abaixo, também podem ser executadas separadamente, por meio do menu do Datasul ou pelas teclas de atalho (Ctrl+Alt+x):

- Sincronização com GFE: Este botão abre o programa de sincronização Batch dos dados de cadastro e notas fiscais do Faturamento e Recebimento do Datasul Totvs 12 para o GFE (CD9125).
- Verificar Sincronismo dos Dados: Este botão abre a função **Verificar Sincronismo de Dados (CD0084)**, onde é possível visualizar os percentuais de registros dos cadastros do Datasul Totvs 12 integrados ao GFE.
Após aberto o programa, deve-se clicar no botão **Atualizar dados** para iniciar a contagem de registros na base de dados do Datasul Totvs 12 e a comparação com os registros existentes na base do GFE.
- Contingência de Integração: Registros que deixam de integrar do Datasul para o GFE, por falha na comunicação com o WebService, poderão ser visualizados na função **Contingência de Integração (CD0082)**, executados a partir deste botão.
No programa também é possível reenviar os registros para integração após o reestabelecimento da comunicação, ou descartá-los.
Nos botões da régua superior do programa, pode-se testar a conexão com o WebService e agendar a execução da integração via servidor RPW.
- Matrizes de Tradução: na função **Matriz de Tradução (CD0089B)** deve-se criar a relação entre os estabelecimentos do Datasul Totvs 12 com os estabelecimentos do GFE.
O programa é composto por duas pastas, uma onde relacionamos os estabelecimentos dos módulos fiscal, faturamento e recebimento com o GFE, e outra pasta relacionando os estabelecimentos do módulo financeiro com o GFE.
Quando não houver diferença nos códigos entre os sistemas, mantenha a coluna **Filial GFE** em branco.
- APPCs de Integração: esta opção apresenta os programas de integração que são vinculados aos gatilhos de dicionário ou à interface do Datasul Totvs 12.
Para ativar os gatilhos do dicionário de dados, deve ser executado o Otimizador de performance. Por contingência, é possível retirar algum programa de integração do ar, por meio do botão **Retirar APPC**. Para voltar o cadastro da APPC retirada, pode-se utilizar o botão **Atribuir APPCs conforme configuração de Integração**, que atribui os programas APPC's conforme configurações de integração.
É possível verificar também as UPC's e DPC's ativas no sistema Datasul.
No sistema de integração padrão, não são cadastrados programas UPC's ou DPC's. Porém, eles podem ser criados sob demanda (por meio de customização) para atender necessidades específicas de integração.

Para mais detalhes, consulte o documento de referência do programa [Parâmetros de Integração \(CD0089\)](#).

Monitor de Integração - EMS X GFE (CD0433)

Esse programa permite monitorar o processo Web Service de integração entre o Datasul e o Gestão de Frete Embarcador.

As integrações disponíveis para execução são:

- Documento Frete (Fiscal);

- Documento Frete (Nota Rateio);
- Pré-fatura/Lote Provisão (Financeiro);
- Fatura (Financeiro);
- Dt Sai/Dt Ent/Dados Frete (Nota Fiscal);
- Aprovação Logística (MLA);
- Negociação de Frete (MLA/Consulta);
- Contrato (Financeiro);
- Contrato (Nota Rateio);
- Contrato (Prestação Serviço).

Para mais detalhes, consulte o documento de referência do programa [Monitor de Integração \(CD0433\)](#).

Configuração com interface Monitor de Integração - EMS X GFE (CD0433):

1. Executando no TOTVS 12, acesse o programa **Monitor Integração - EMS X GFE (CD0433)**;
2. Selecione os processos a serem considerados para integração.
3. Acione o botão **Iniciar** (Play).

Os documentos serão validados e integrados, quando não houver impedimento no ERP. Em caso de rejeição do documento, o monitor irá apresentar o motivo retornado pelo ERP.

Configuração com agendamento via RPW – Monitor de Integração - EMS X GFE (CD0433):

1. Executando no Datasul TOTVS 12, acesse o programa **Monitor Integração - EMS X GFE (CD0433)**;
2. Acione o botão **Agendar execuções via RPW**;
3. Será apresentada a tela **Criação de Pedidos de Execução (BTB911ZB)**;
4. Selecione o servidor preparado para executar a tarefa e acione o botão **Cria Pedidos Periódicos**;
5. Será apresentada a tela **Repetir Pedido de Execução (BTB911ZC)**;
6. Informe a periodicidade desejada para as integrações dos processos do GFE;
7. Acione **OK** para confirmar.

Configuração com Execução em Background:

1. Inclua os dados de execução do programa **CDF433** na inicialização do Windows.
Exemplo de execução, por intermédio de arquivo ".BAT":
c:cd %temp%
start C:\dlc102b\bin\prowin32.exe -pf "\\costao\di-flex-tabatinga-8180\scripts\DIFlex.pf" -ininame "\\costao\di-flex-tabatinga-8180\scripts\DIFlex.ini" -param "10;super;super@123;SSSSSSS;;Y;GFE" -p "c:\fndlm\alias.p"
Deve conter a chamada para o arquivo [Alias.pf](#), que contém os bancos do Datasul Totvs 12, os dados de conexão (login e senha) e parâmetros de inicialização da base Progress.
2. Outra forma é a criação de um atalho contendo estes parâmetros e execução do **CDF433**, que pode ser acionado dentro do servidor ou da estação de trabalho que desejar.

REGRAS PARA FILTRO E CONVERSÃO (ENGINE DE REGRAS)

Para filtrar notas fiscais do faturamento e recebimento, que não necessitam ser enviadas para o GFE (exemplo: notas fiscais de saída com tipo de frete FOB), utilize o programa **Configurador de Regras (CD0024)**, cadastrando antecipadamente o tipo de operação no programa **Tipo de Operação (CD0025)** e posteriormente utilizando-o para o cadastro da regra no programa **Configurador de Regras (CD0024)**, com a utilização das respectivas variáveis para manipulação:

Faturamento (Nota fiscal de saída):

Cadastrar o tipo de operação **GFE-NFS** e utilizar as variáveis:

variáveis de condições:

- cod-estabel
- serie
- nome-ab-cli
- cod-emitente
- ind-sit-nota
- cod-cond-pag
- esp-docto
- ind-tip-frete
- cidade-cif
- nome-transp
- nat-operacao
- canal-venda
- estado
- cidade

- cod-modalid-frt
- it-codigo
- ind-tip-nota

variáveis de retorno:

- l-rateio
- lcrdicm
- envia-simulcao

Exemplo: Não integrando notas fiscais do tipo FOB (IND-TP-FRETE = 2).

Para manipular o tipo de documento de carga gerado no GFE pelo faturamento:

Cadastrar o tipo de operação **GFE-ESP-DC** e utilizar as variáveis:

variáveis de condições:

- esp-docto
- nat-oper
- cfop

variáveis de retorno:

- tipo-dc
- cdtpdc

Recebimento (Nota fiscal de entrada):

Cadastrar o tipo de operação **GFE-NFE** e utilizar as variáveis:

- cod-emitente
- tipo-frete
- ind-tip-nota
- nat-oper (nat-operacao)
- nome-transp
- esp-docto
- cod-modalid-frete
- cod-cfop
- it-codigo

variáveis de retorno:

- l-rateio
- lcrdicm
- envia-simulcao

Exemplo: Não integrando notas fiscais de exportação (NAT-OPER = 711).

Para manipular o tipo de documento de carga gerado no GFE pelo Recebimento:

Cadastrar o tipo de operação **GFE-TIPO-DC** e utilizar as variáveis:

variáveis de condições:

- esp-docto
- nat-oper
- cfop
- tipo-docto
- cod-observa
- ge-codigo

variáveis de retorno:

- tipo-dc
- cdtpdc

FISCAL:

Cadastrar o tipo de operação **GFE-FISCAL** e utilizar as variáveis:

- cod-estabel
- cod-emitente
- cidade

- estado
- nat-operacao
- cod-acesso-cte
- l-cte
- it-cd-trib-iss
- it-aliquota-iss
- it-cd-trib-icm
- it-aliquota-icm
- vl-cofins
- vl-pis
- tipo
- trib-imp-gfe
- esp-docto-frete
- trib-pis-cofins
- trib-IPi
- NatOperNf (Disponível somente na integração fiscal via recebimento)

variáveis de retorno:

- nat-operacao
- item

Exemplo: Alterar a natureza de operação, quando a alíquota do ICM (IT-ALÍQUOTA-ICM) for 12%, a tributação do ICM (IT-CD-TRIB-ICM) for 1 e a natureza de operação (NAT-OPERACAO) for 2353, alterar para natureza de operação (NAT-OPERACAO) 235305.

Nota Fiscal de Rateio:

Cadastrar o tipo de operação **GFE-RE** e utilizar as variáveis:

- nat-operacao
- cod-servico
- cd-trib-icm
- aliquota-icm
- nf-nat-oper
- l-iss
- l-ativo
- l-cons-final
- l-crdicms
- l-difaliq
- l-nat-entrada
- uforigem
- ufdestino
- l-trib-pc
- UFtransp

variáveis de retorno:

- nat-operacao (natur-oper ou natureza)
- cod-servico
- l-nat-entrada

Contrato RPA no RH:

Cadastrar o tipo de operação GFE-RH e utilizar as variáveis:

- transaction
- cod-estabel
- cod-emitente
- esp-docto-frete
- cod-sentido (Disponível à partir da versão do programa GFEXWSFUN de 19/11/2019)

variáveis de retorno:

- cdn-plano-lotac
- cod-tipo-mdo
- cod-espec-docto (implementação futura)
- cod-fluxo-financ (implementação futura)
- cdn-tip-serv-ext
- cod-rh-cta-ctbl

Fatura de Fretes no Contas a Pagar: (Disponível à partir da versão do programa GFEXWSFUN de 29/11/2019)

Cadastrar o tipo de operação GFE-AP e utilizar as variáveis:

- transaction
- cod-estabel
- emitente
- cod-impto
- cidade
- estado
- cod-ibge

variáveis de retorno:

- cod_imposto
- cod_classif_impto

Para mais informações, acesse o documento [Engine de Regras \(CD0024\) no SIGAGFE](#).

Protheus

Web Service

Deve-se parametrizar os dados para execução do WebService no arquivo appserver.ini da instalação do TOTVS GFE.

Exemplo:

```
[localhost:8064/ws]
ENABLE=1
PATH=C:\Protheus\Protheus12\web\WS
ENVIRONMENT=P12_01_17
INSTANCENAME=WS
RESPONSEJOB=JOB_WS_9901
DEFAULTPAGE=wsindex.apw
PREPAREIN=99,01
```

Deve-se criar uma entrada como a do exemplo acima, informado o IP ou Host do servidor no qual o AppServer está instalado e uma porta de comunicação exclusiva para o Web Service. Como PATH deve-se informar o caminho no qual os arquivos de Web Service estão localizados (diretório de instalação do TOTVS GFE + "\web\ws"). Como ENVIRONMENT deve-se informar o ambiente parametrizado para acesso às bases de dados do TOTVS GFE. Os demais parâmetros podem ser mantidos como os do exemplo.

Também se deve inserir a cláusula PREPAREIN nos parâmetros do JOB_WS do arquivo, contendo a empresa do SIGAGFE e um estabelecimento padrão.

Para a execução do Web Service, são necessárias as seções FWSCHDMANAG_P12, FWSCHDQUEUE_P12 e ONSTART.

Exemplo:

```
[JOB_WS_9901]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=P12_01_17
INSTANCES=1,10
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=WS
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
PREPAREIN=99,01
```

```
[FWSCHDMANAG_P12]
Main=FWSCHDMANAG
Environment=P12_01_17
```


```
[FWSCHDQUEUE_P12]
Main=FWSCHDQUEUE
Environment=P12_01_17
```

```
[ONSTART]
REFRESHRATE=10
JOBS=FWSCHDMANAG_P12,FWSCHDQUEUE_P12
```


Para mais informações sobre a parametrização dos dados, acesse o documento [Configurar Portais e Web services](#).

Após a configuração e reinicialização do APP Server do TOTVS GFE, pode-se verificar a disponibilidade do serviço e do método de comunicação do WS, pelo navegador de internet: abra uma página do tipo http, informando o caminho parametrizado para o WS; verifique se o método WSGFE está habilitado.

No caso do link WSGFE não ser apresentado, certifique-se de ter atualizado o RPO do ambiente até o patch mais recente do ambiente Protheus e ao persistir essa situação, solicite uma atualização de programas abrindo um chamado para a TOTVS.




Após acionar o link WSGFE deve ser apresentada uma página com os seguintes métodos. No caso algum desses métodos não ser mostrado, certifique-se de ter atualizado o RPO do ambiente até o patch mais recente do ambiente Protheus e ao persistir essa situação, solicite uma atualização de programas abrindo um chamado para a TOTVS.





Parametrizar, no programa **Parâmetros do Módulo (GFEX000)**, pasta **Integração Datasul**, a configuração da URL do WebService com a porta e o nome da instância.

Exemplo: 10.1.1.1:8090 e WS.


Especificamente nos casos da integração de Notas Fiscais de Saída e Notas Fiscais de Entrada, os dados integrados diretamente na base de dados do TOTVS SIGAGFE passarão por uma validação de consistência, aplicada pela rotina Agent Releaser, mantida em execução por intermédio do Scheduler na instalação do TOTVS GFE.





O programa **CD9125** (Integração por Lote) permite a integração em lote dos dados existentes na base de dados do Datasul Totvs 12.

Quando o WS não estiver disponível para conexão, ou houver algum erro de exceção no envio dos dados, será mantido um histórico de falhas na base de dados do Datasul Totvs 12 para análise e reprocessamento.



Controle de Versão


O grupo TOTVS representado por suas marcas irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.


Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretrizes definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos Datasul Totvs 12 e Protheus SIGAGFE estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Fluxo das Informações





* Para as pré-faturas, o título a pagar é de espécie Provisória.

Situações comuns

Integração com módulo financeiro:

Situação	Solução
1 – Ao integrar com o financeiro, ocorrem os erros: 8437 - Usuário financeiro <nome usuário> não habilitado para estabelecimento <Cod. Estab.> 20639 - Atualização não permitida para o usuário ! 20636 - Implantação não permitida para o usuário ! 8437 - Usuário financeiro <nome usuário> não habilitado para estabelecimento.	Cadastrar, no programa Manutenção Permissões Usuar APB x Módulo (APB048AA), a relação entre o Usuário de criação do título e o módulo GFE (o módulo GFE deve estar previamente cadastrado no financeiro). Devem ser cadastradas também as permissões do usuário com o estabelecimento financeiro.
2 – Cadastros do Datasul Totvs 12 não são integrados com GFE, mesmo com os parâmetros de integração de cadastros marcados no programa Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089).	Executar o programa Otimizador de Performance de Produto do Datasul e reiniciar a sessão. Caso a ação anterior não tenha efeito, verifique se o seu usuário do ERP tem permissões para gravação no dicionário de dados.
3 – Nota fiscal de saída não integrou com o GFE.	1. Verificar se o registro encontra-se na lista de "Contingências de integração", no programa Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089). Em caso positivo, verificar o motivo e solicitar a integração do registro, por meio do botão Integrar. 2. Verificar se as APPC's referentes a cálculo e manutenção de notas fiscais estão acionadas, programa Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089). Em caso negativo, revisar os parâmetros da pasta Integração e confirmar. 3. Verificar no programa Configurador de Regras (CD0024), se há alguma regra de filtro de notas fiscais de saída, conforme tópico REGRAS PARA FILTRO E CONVERSÃO (ENGINE DE REGRA). 4. Executar o programa CD9125, informando os dados da nota fiscal.
4 – Nota fiscal de entrada não integrou com o GFE.	1. Verificar se o registro encontra-se na lista de "Contingências de integração", no programa Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089). Em caso positivo, verificar o motivo e solicitar a integração do registro, por meio do botão Integrar. 2. Verificar se as APPC's referentes a cálculo e manutenção de notas fiscais estão acionadas, programa Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089). Em caso negativo, revisar os parâmetros da pasta Integração e confirmar. 3. Verificar no programa Configurador de Regras (CD0024), se há alguma regra de filtro de notas fiscais de entrada, conforme tópico REGRAS PARA FILTRO E CONVERSÃO (ENGINE DE REGRAS). 4. Executar o programa CD9125, informando os dados da nota fiscal. 5. Confirmar se a nota fiscal atualizou o estoque, programa Detalhes Documento (RE0701a), pasta Integ Sist, campo CE Atualizado.
5 – Após aplicação do pacote de atualização do GFE, não aparece o método WSGFE na consulta da URL + porta + instancia, por meio do navegador de internet.	Finalizar todas as sessões do GFE e reiniciar o serviço appserver no servidor da aplicação.

Checklist de suporte da aplicação

Instalação/Configuração

1. Verificar se o método WSGFE é apresentado na consulta da URL+porta+instancia pelo navegador de internet.
2. Testar a conexão com o Webservice, por meio do programa **Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089)**.
3. Verificar se as transações EAI, referente ao frete foram retiradas, programa **Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089)**, botão **Configurações do EAI**.
4. Confirmar se a lista de APPC's, referente ao módulo de gestão de frete embarcador, estão acionadas, programa **Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089)**, botão **APPCs de Integração**.

Checklist de Verificações:

- Identificar o funcionamento da integração:
 - Para integração de informações do Datasul para o GFE:
 - Verificar existência de registros em "Contingências de integração" e a causa descrita.
 - Solicitar a integração do registro pelo botão **Integrar** e confirmar a integração ou erro.
 - Para integração de processos do GFE para o Datasul Totvs 12:
 - Executar novo pedido de atualização do processo no GFE e acompanhar a integração, por meio do programa **Monitor Integração - EMS X GFE (CD0433)**.
- Coletar evidências do mau funcionamento relatado pelo cliente:
 - Para cadastros e notas fiscais, comparar as imagens de telas de consultas do mesmo registro no Datasul Totvs 12 e no GFE.
 - Para processos, solicitar o arquivo de log do programa **Monitor Integração - EMS X GFE (CD0433)**, gravado no diretório temporário da sessão. Em caso de execução via RPW, solicitar o arquivo de log do CD0433rp gravado no servidor de execução.

Anexos

Anexo I – Relação entre o Datasul Totvs 12 e o SIGAGFE

CADASTROS

Datasul Totvs 12	TOTVSGFE
Grupos de Clientes	Grupos de Emitentes
Clientes/Fornecedores	Emitentes
Contatos dos Clientes/Fornecedores	Contatos dos Emitentes
Cidades	Cidades
Embalagens	Unitizadores
Contas Contábeis Integração	Contas Contábeis
Centros de Custo	Centros de Custo

DOCUMENTOS (Datasul para GFE)

Datasul Totvs 12	TOTVSGFE
Nota Fiscais de Saída	Documentos de Carga
Embarques	Romaneios
Documentos de Entrada	Documentos de Entrada
Contrato de Compra	Contrato de Transporte

DOCUMENTOS (GFE para Datasul)

Datasul Totvs 12	TOTVSGFE
Documentos Fiscais	Documentos de Frete
Títulos a Pagar	Pré-faturas de Frete
Títulos a Pagar	Faturas de Frete

Títulos a Pagar	Contratos com Autônomos
Nota de Rateio	Documentos de Frete
Nota de Rateio	Contratos com Autônomos
Prestações de Serviço de Terceiros	Contratos com Autônomos
Medição de Compra	Medição de Compra

ANEXO II - Lista de Programas envolvidos na integração

Programa	Código do Programa	Eventos	APPCs
Cadastro de Grupos de Emitentes	CD0701	Trigger write, Trigger delete	CDAPI622 / CDAPI623
Cadastro de Clientes	CD0704	Trigger write, Trigger delete	CDAPI600 / CDAPI606
Importação de Clientes	CD1302	Trigger write, Trigger delete	CDAPI600 / CDAPI606
Cadastro de Fornecedores	CD0401	Trigger write, Trigger delete	CDAPI600 / CDAPI606
Importação de Fornecedores	CD1608	Trigger write, Trigger delete	CDAPI600 / CDAPI606
Cadastro de Cidades	CD0330	Trigger write, Trigger delete	CDAPI609 / CDAPI602
Cadastro de Embalagens	CD1117	Trigger write, Trigger delete	CDAPI624 / CDAPI625
Contas Contábeis Integração	UTB033AA	Trigger write, Trigger delete	PRGINT/UTB/UTB600GF.P PRGINT/UTB/UTB601GF.P
Centros de Custo	UTB066AA	Trigger write, Trigger delete	PRGINT/UTB/UTB602GF.P PRGINT/UTB/UTB603GF.P
Notas Manuais	FT4003	EndEfetivaNota	CDAPI655
Faturamento de Pedidos	FT4002	EndEfetivaNota	CDAPI655
Cálculo de Embarques	FT4001	EndEfetivaNota	CDAPI655
Cancelamento de Notas Fiscais de Saída	FT2200	Fim_cancelanotafiscal	CDAPI652
Simulação de Embarques	EQ0503		CDAPI630
Geração de Pré-faturamento	EQ0504		
Geração de Embarques	EQ0506	Trigger write, Trigger delete	
Atualização de Documentos de Entrada	E1001/RE1005	fim-atualizacao	CDAPI651
Desatualização de Documentos de Entrada	RE0402	RE0402RP	CDAPI650
Manutenção Permissões Usuar APB x Módulo	APB048AA		PRGFIN/APB/APB048AA.P
Manutenções Usuários Financeiros Estabelecimento	APB004AA		PRGFIN/APB/APB004AA.P
Manutenção Centros Custo	CD0110		

Emissão de Contrato	CN0401	Trigger write, Trigger delete	CDAPI698 / CDAPI699
Geração Aditivo de Contrato	CN0402	Trigger write	CDAPI675

Anexo III – Programas sem correspondente no SIGAGFE e justificativa

Programa	Código do Programa	Justificativa
Cadastro de Transportadores	CD0402	Os Transportadores devem ser obrigatoriamente cadastrados como Fornecedores para a integração com o GFE.
Cadastro de Representantes	CD0708	No GFE o nome abreviado do Representante do Documento de Carga tem relevância restrita e não possui tabela estrangeira relacionada.
Cadastro de Grupos de Estoque	CD0201	No GFE o código do Grupo de Estoque dos Itens do Documento de Carga tem relevância restrita e não possui tabela estrangeira relacionada.
Cadastro de Famílias Comerciais	CD0206	No GFE o código da Família Comercial dos Itens do Documento de Carga tem relevância restrita e não possui tabela estrangeira relacionada.
Cadastro de Famílias de Materiais	CD0202	No GFE o código do Grupo da Família de Material dos Itens do Documento de Carga tem relevância restrita e não possui tabela estrangeira relacionada.
Cadastro de Canais de Venda	CD1517	No GFE o código do Canal de Venda do Documento de Carga tem relevância restrita e não possui tabela estrangeira relacionada.
Cadastro de Unidades de Negócio	CD9762	No GFE o código da Unidade de Negócio dos Itens do Documento de Carga tem relevância restrita e não possui tabela estrangeira relacionada.
Cadastro de Naturezas de Operação	CD0606	A Natureza de Operação é uma entidade própria do Datasul e no GFE não é utilizada como entidade agregadora da parametrização tributária como no Datasul.
Cadastro de CFOPs	CD0620	Quantidade de registros varia pouco. O CFOP é um dado informativo no GFE por isso não é validado contra uma tabela previamente cadastrada.
Cadastro de Itens (e relacionados)	CD0204/ CD0205/ ...	No GFE o código dos Itens dos Documentos de Carga tem relevância restrita e não possuem tabela estrangeira relacionada.
Cadastro de Estabelecimentos	CD0403	As Filiais requerem um processo próprio de autorização na plataforma Protheus.
Cadastro de Empresas	CD0104	As Empresas fazem parte do layout de Filiais na plataforma Protheus.
Cadastro de Países	CD0181	Quantidade de registros varia pouco.
Cadastro de Unidades de Federação	CD0904	Poucas ocorrências na tabela. Quantidade de registros varia pouco.
Cadastro de Unidades de Medida	CD0203	No GFE a Unidade de Medida é utilizada apenas em rotinas e entidades do próprio módulo, sem relação com os registros recebidos ou enviados para o ERP.
Cadastro de Séries Fiscais	CD0905	Número de registros varia pouco. A Série Fiscal não é uma informação relevante para o GFE, é utilizada apenas para compor a identificação única de certos documentos.
Calendário Comercial	CD0211	O GFE possui um calendário próprio e independente, restrito às informações utilizadas nas operações relacionadas ao transporte de cargas.

Anexo IV - Lista de APPCs

APPC	Programa ou tabela relacionada	Finalidade
cdapi600	mgadm.emitente	Sincronização da inclusão e alteração de clientes e fornecedores
cdapi601		
cdapi602	mgdis.cidade	Sincronização da eliminação de cidades
cdapi603		
cdapi604		
cdapi605	movind.docum-est	Sincronização da eliminação de Nota de Rateio gerada pela integração com GFE
cdapi606	mgadm.emitente	Sincronização da eliminação de clientes e fornecedores
cdapi607		
cdapi608		
cdapi609	mgdis.cidade	Sincronização da inclusão e alteração de cidades
cdapi610		
cdapi618	movdis.wt-docto	Eliminar os registros da tabela de extensão wt-docto-redesp
cdapi619	movdis.nota-fiscal	Eliminar os registros das tabelas de extensão nota-fisc-redesp e simul-nota-fisc
cdapi620	pd4000	Disponibilizar lista de campos para os Redespachantes e o botão para Simulação de Fretes
cdapi621	pd4050	Disponibilizar o botão para Simulação de Fretes
cdapi622	mgadm.gr-cli	Sincronizar da inclusão e alteração de Grupos de Clientes
cdapi623	mgadm.gr-cli	Sincronizar da eliminação de grupos de clientes
cdapi624	mgdis.embalag	Sincronizar da inclusão e alteração de Embalagens
cdapi625	mgdis.embalag	Sincronizar da eliminação de Embalagens
cdapi630	mgdis.embarque	Sincronizar da inclusão e alteração de Embarques
cdapi631	mgdis.embarque	Sincronizar da eliminação de Embarques
cdapi632	mgadm.cont-emit	Sincronizar a inclusão e alteração de Contatos dos Emitentes
cdapi633	mgadm.cont-emit	Sincronizar da eliminação de Contatos dos Emitentes
cdapi634	movdis.doc-fiscal	Sincronizar a eliminação de Documento Fiscal gerado pela integração com GFE
cdapi650	re0402rp	Sincronizar a desatualização de Documentos de Entrada
cdapi651	re1005rp; reapi190	Sincronizar da inclusão de Documentos de Entrada
cdapi652	bodi135cancel	Sincronizar o cancelamento de Notas Fiscais de Saída
cdapi653	ft0502	Emitir mensagem, informando que não há integração dos dados alterados para o GFE
cdapi654		
cdapi655	bodi317ef; bodi317ef	Sincronizar da inclusão de Notas Fiscais de Saída
cdapi656	boin090	Criar registro da tabela de extensão da docum-est
cdapi657	boin176	Criar registro da tabela de extensão da item-doc-est
cdapi658		Em desuso.
cdapi659		

cdapi660	re1001a1	Disponibilizar o botão Outros Totais , que solicita os campos Peso Bruto total, Peso Cubado total e Volume total do Documento de Entrada e o botão Fretes , que solicita os Redespachantes, Embalagens e campos para o cálculo de frete automático.
cdapi661	re1001b2	Disponibilizar os campos Peso Bruto, Peso Cubado e Volume na alteração de Itens do Documento de Entrada
cdapi662	re1001b	Disponibilizar os campos Peso Bruto, Peso Cubado e Volume na navegação de Itens do Documento de Entrada
cdapi664	re0501ra	
cdapi665	re0501rb	
cdapi666	re0501rc	
cdapi667	re0501rd	
cdapi668	re0701	
cdapi669		
cdapi670	re2001a	Criar registro da tabela de extensão da docum-est
cdapi671	re2001z	Criar registro da tabela de extensão da item-doc-est
cdapi673	re2001b	Disponibilizar os campos Peso Bruto, Peso Cubado e Volume na manutenção de Itens do Recebimento Físico.
cdapi674	ft4003b	Solicitar os Redespachantes da Nota Fiscal de Saída no programa Faturamento de Notas Manuais
cdapi675	ft4060b	Em desuso. Emissão de Nota Manual (versão internacional) está fora do escopo do GFE.
cdapi676		
cdapi677	pd1001	Disponibilizar os Redespachantes e dados da Simulação de Frete da Nota Fiscal para consulta
cdapi678	pd4050a	Solicitar os Redespachantes no programa de Manutenção de Pedidos de Venda
cdapi679	ft0904	Disponibilizar os Redespachantes e dados da Simulação de Frete do Pedidos de Venda para consulta
cdapi680	bodi159	Gravar o registro com os Redespachantes na tabela de extensão do Pedido de Venda
cdapi681	bodi317sd	Redespachantes da Nota Fiscal de Saída
cdapi682	ft4001	Disponibilizar o botão Simulação de Frete no programa Cálculo de Embarques
cdapi683	ft4003	Disponibilizar campos para o cálculo de frete automático no programa de Emissão de Notas Manuais
cdapi684	ft4005	Disponibilizar o botão Simulação de Frete no programa Emissão de Notas Manuais
cdapi685	ft4001a	Disponibilizar o botão Simulação de Frete no programa Faturamento por Embarque
cdapi686		
cdapi687		
cdapi688	ft4002	Disponibilizar o botão Simulação de Frete no programa Faturamento de Pedidos de Venda
cdapi689	bodi159cpy	Realiza a cópia do registro da tabela de extensão com os Redespachantes do Pedido de Venda
cdapi805	boin295	
cdapi806	cc0300a	

cdapi807	cc0300b	
cdapi808	cc0311rp	
cdapi809	cc0506	
cdapi810	cc0509	
cdapi811	oc0201a	Em desuso
utb600gf	emsuni.cta_ctbl_integr	Sincronização da inclusão e alteração de Contas Contábeis de Integração
utb601gf	emsuni.cta_ctbl_integr	Sincronização da eliminação de Contas Contábeis de Integração
utb602gf	emsuni.ccusto	Sincronização da inclusão e alteração de Centros de Custo
utb603gf	emsuni.ccusto	Sincronização da eliminação de Centros de Custo
utb607gf	movfin.tit_ap	Sincronização da eliminação de Título a Pagar gerado pela integração com GFE
utb612gf	movfin.tit_ap	Realiza a integração do data de liquidação do Título a Pagar.

[documento_de_integracao](#) [sigagfe](#) [bra](#)
[datasul_12_x_protheus](#) [versao_12](#) [logistica](#) [protheus](#)
[integracao](#) [integracao_datasul_12_x_protheus_sigagfe](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)