

DI Integração Protheus x GFE



Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

NTEGRAÇÃO PROTUEUS X GFE

- Contexto de negócio (Introdução)
- Sistemas Envolvidos
- Integração
- 1. Integração em Geral
- 2. Registros de Cadastros
- 3. Registros de Processos enviados pelo ERP
- 4. Registros de Processos enviados pelo SIGAGFE
- 5. Regras Particulares e Correspondência entre os Dados
- 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação (função TMS120CdUf)
- Integrações do PROTUEUS com GFE
- 7. Cadastro de Cidades (GFEA020) - Tabela GU7
- 8. Cadastro de Emitentes - Clientes - GFEA015 - Tabela GU3
- 9. Cadastro de Emitentes - Fornecedores - GFEA015 - Tabela GU3
- 10. Cadastro de Emitentes - Transportadores - GFEA015 - Tabela GU3
- 11. Cadastro de Centros de Custos (GFEA089) - Tabela GUH
- 12. Cadastro de Contas Contábeis (GFEA090) - Tabela GUE
- 13. Cadastro de Motoristas/Ajudantes (GFEA012) - Tabela GUU
- 14. Cadastro de Veículos (GFEA046) - Tabela GU8
- 15. Cadastro de Tipos de Veículos (GFEA0) - Tabela GV3
- 16. Notas Fiscais de Saída (MATA460 – tabelas SF2, SD2)
- 17. Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (MATA521 – tabela SF2)
- 18. Montagem de Cargas (OMSA200 – tabela DAK)
- 19. Manutenção de Documentos de Entrada (MATA103 – tabelas SF1, SD1)
- 20. Carga de Dados (OMSM011 – tabelas CT1, CTT, DA3, DA4, DUT, SA1, SA2, SA4, SF2, SF1)
- 21. Integração de Pré-faturas como Título a Pagar (GFEA055 – tabelas GWJ, GWK)
- 22. Integração de Faturas como Título a Pagar (GFEA070 – tabelas GW6, GW7, GWJ)
- 23. Integração de Contratos como Título a Pagar (GFEA100 – tabelas GW2, GW9)
- Integrações do GFE com PROTUEUS
- 24. Parâmetros do Módulo (GFEX000)
- 25. Integração de Documentos de Frete como Documento de Entrada (GFEA065 – tabela GW3)
- 26. Integração de Documentos de Frete como Nota de Conhecimento (GFEA065 – tabelas GW3, GW4)
- 27. Integração de Contratos como Nota de Conhecimento (GFEA100 – tabela GW2)
- 28. Carga de Notas Fiscais com Erro de Integração (OMSM012)

Contexto de negócio (Introdução)

A integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o módulo SIGAGFE, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML. O ponto de integração para Simulação de Fretes no Pedido de Venda já utiliza comunicação direta, por isso não necessitará intervenção. Serão mantidas as regras de negócio atuais da integração, alterando-se apenas o modelo de troca de dados.

A integração visa manter os dados cadastrais do ERP, quando necessário, sincronizados ao GFE; manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, integrados aos demais módulos do software ERP; e possibilitar a simulação do preço do frete durante os processos do ERP (pedidos de venda, pedidos de compra, faturamento, etc), nos quais essa informação possa ser necessária.


Sistemas Envolvidos

- ERP Microsiga Protheus;
- Módulo de Gestão de Frete Embarcado.

Integração

O modelo com EAI e TOTVS ESB está em desuso.

Atualmente é utilizado o Modelo alterado.



Lista dos pontos de integração de dados do ERP para o SIGAGFE:

Rotina ERP (MS Protheus)	Eventos	Model SIGAGFE
FISA010 – Cadastro de Municípios	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA020 – Cadastro de Cidades
MATA030 – Cadastro de Clientes	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA015 – Cadastro de Emitentes
MATA050 – Cadastro de Transportadores	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA015 – Cadastro de Emitentes
MATA020 – Cadastro de Fornecedores	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA015 – Cadastro de Emitentes
CTBA180 – Cadastro de Centros de Custo	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA089 – Cadastro de Centro de Custo
CTBA020 – Cadastro de Contas Contábeis	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA090 – Cadastro de Contas Contábeis
TMSA530 – Cadastro de Tipos de Veículo	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA090 – Cadastro de Contas Contábeis
OMSA060 – Cadastro de Veículos	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA046 – Cadastro de Veículos
OMSA040 – Cadastro de Motoristas	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA012 – Cadastro de Motoristas e Ajudantes
OMSA200 – Montagem de Cargas	Incluir, Alterar, Eliminar	GFEA050 – Romaneios de Carga
MATA460 – Notas Fiscais de Saída	Incluir	GFEA044 – Documentos de Carga
MATA521 – Cancelamento de Notas Fiscais	Eliminar	GFEA044 – Documentos de Carga
MATA103 – Documentos de Entrada	Incluir, Eliminar	GFEA044 – Documentos de Carga

Em cada um dos programas haverá uma função para integração, a ser executada por cada evento listado, com a finalidade de montar a lista de informações a serem enviadas (vide de-para de campos na sequência deste documento) para o objeto de negócio (model) indicado.

Serão utilizadas as operações padrões de manutenção de registros da técnica MVC com o respectivo tratamento do retorno de mensagens de erro. A execução da função será condicionada aos parâmetros **GFE Ativo** (MV_INTGFE) e **Modo Integração** (MV_INTGFE2).

Lista dos pontos de integração de dados do SIGAGFE para o ERP:

Model SIGAGFE	Evento(s)	MSExecAuto
GFEA055 – Geração Pré-faturas	Envio para ERP	FINA050 – Título a Pagar (Provisão)
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete	Envio para ERP	MATA103 – Documento de Entrada
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete	Envio para ERP	MATA140 – Pré-nota
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete	Envio para ERP	MATA116 – Nota de Conhecimento de Frete
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete	Envio para ERP	MATA116 - Pré-nota de Conhecimento
GFEA070 – Faturas de Frete	Envio para ERP	FINA050 – Título a Pagar
GFEA100 – Geração de Contratos com Autônomos	Envio para ERP	FINA050 – Título a Pagar
GFEA100 – Geração de Contratos com Autônomos	Envio para ERP	MATA116 – Nota de Conhecimento de Frete

Em cada um dos programas será implementada a execução (MSEXCAUTO) do objeto de negócio correspondente do ERP, enviando a lista de informações (vide de-para de campos na sequência deste documento), necessárias à inclusão ou eliminação de registros com o respectivo tratamento do retorno de mensagens de erro. As mensagens de erro ficarão registradas em campo descritivo dos próprios registros do SIGAGFE e para cada integração há um campo de controle indicando o estado: **Não-integrado, Pendente, Rejeitado, Atualizado e Pendente de Cancelamento**. Com a alteração do modelo de integração os estados **Pendente** e **Pendente Cancelamento** tornam-se obsoletos, pois o resultado da integração será conhecido logo após o evento de **Envio para ERP**.

Entidades do ERP utilizadas diretamente pelo SIGAGFE (não precisam de integração):

Rotina/Entidade
01 (SX5) – Séries de Notas Fiscais
EICA100 – Países
12 (SX5) – Unidades de Federação
QIEA030 – Unidades de Medida (SAH)

Regras Gerais

1. Integração em Geral

- Todas as integrações estão condicionadas ao parâmetro **GFE Ativo** (MV_INTGFE), na pasta **Integração Protheus** do programa **Parâmetros do Módulo (GFEX000)**, este deve estar marcado para que a integração esteja ativa;
- A integração direta, está condicionada ao parâmetro:
 - Modo Integração** (MV_INTGE2), **1 - Direta** indica que a integração entre os módulos do ERP base e o SIGAGFE é direta, ou seja, acontece diretamente no banco de dados.
 - Tipo de geração de Log** (MV_GFEEDIL), na pasta **Integração EDI**, deve estar como 2-Normal, para que o detalhamento do log seja completo;
 - Diretório LOG** (MV_DRTLOG), na pasta **Cálculo de Frete**, determina o local onde será gerado o arquivo de log da integração, este diretório deve estar abaixo do diretório PROTHEUS_DATA

2. Registros de Cadastros

- No SIGAGFE há dois parâmetros que indicam a origem dos cadastros (ERP ou SIGAGFE): **Origem dos Cadastros** (MV_CADERP) Municípios, Emitentes, Contas Contábeis e Centros de Custo e **Origem dos Cadastros OMS** (MV_CADOMS) Tipos de Veículo, Veículos e Motoristas. O controle é separado porque algumas empresas não utilizam o SIGAOMS;
- Os cadastros integrados entre ERP e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP;
- O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP. Esse comportamento é condicionado ao parâmetro **Origem dos Cadastros** (MV_CADERP) = **1 - ERP** ou **Origem dos Cadastros OMS** (MV_CADOMS) = **1 - OMS**;
- O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE); esse comportamento é condicionado ao parâmetro **Origem dos Cadastros** (MV_CADERP) = **1 - ERP** ou **Origem dos Cadastros OMS** (MV_CADOMS) = **1 - OMS**;
- A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para **Inativo**, sem eliminá-lo. Dessa forma, não há impedimento para eliminação no ERP, mesmo que o registro possua relacionamentos ativos com outras entidades do SIGAGFE. Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação **Ativo**. A situação **Inativo** impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista inativo não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo);
- Apenas o evento de eliminação altera a situação **Ativo/Inativo** dos registros dos cadastros integrados; esse comportamento é condicionado ao parâmetro **Origem dos Cadastros** (MV_CADERP) = **1 - ERP** ou **Origem dos Cadastros OMS** (MV_CADOMS) = **1 - OMS**;
- As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas, se houver erro de validação na integração com GFE; o usuário recebe uma mensagem informando quais são as inconsistências para assim avaliar como proceder corretamente com a operação.

3. Registros de Processos enviados pelo ERP

- O parâmetro **Impede Faturamento?** (MV_FATGFE) permite configurar se a conclusão da emissão de Notas Fiscais depende do êxito da integração com o SIGAGFE; a rotina de integração das Notas Fiscais com Erro de Integração permite realizar a integração posteriormente, amparando a existência desta opção;
- A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso, se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE; podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não hajam restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito.

4. Registros de Processos enviados pelo SIGAGFE

- Os dados gerados pelo GFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação **Não-integrado**);
- O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação. Caso necessário quaisquer alterações, deve-se acionar a ação **Desatualizar ERP** no SIGAGFE sobre o respectivo registro, assim poderá ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.

5. Regras Particulares e Correspondência entre os Dados

Nas integrações realizadas no sentido GFE para o ERP, há duas operações **Atualizar** e **Desatualizar**, correspondendo à Inclusão e Eliminação. Para cada integração há um campo de controle na tabela de origem com a seguinte lista de opções:

- 1 - Não Enviado;
- 2 - Pendente;
- 3 - Rejeitado;
- 4 - Atualizado;
- 5 - Pendente Desatualização;
- 6 - Não se Aplica.

Nas rotinas em que há a alteração da situação de **1 - Não Enviado** para **2 - Pendente**, o sistema deve executar a integração via MSEExecAuto, com a operação Inclusão, quando o parâmetro **Modo Integração** (MV_INTGFE2) = **1 - Sim**.

Nas rotinas em que há a alteração da situação de **4 - Atualizado** para **5 - Pendente Desatualização**, o sistema deve executar a integração via MSEExecAuto, com a operação Eliminação, quando o parâmetro **Modo Integração** (MV_INTGFE2) = **1 - Sim**.

Abaixo a lista de programas com os quais é possível acionar as integrações:

Integração	Rotina	Opção	Operação
Pré-fatura → Financeiro	GFEA055	Ação relacionada Atualizar Financeiro ERP .	Atualizar
	GFEA055	Ação relacionada Desatualiz Financeiro ERP .	Desatualizar
	GFEA055	Ação relacionada Gerar , quando o Transportador está configurado para confirmar pré-faturas automaticamente (GU3_CAUTPF = 1) e o modo de integração for automático, parâmetro Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA057	Ação relacionada Confirmar , quando o modo de integração for automático, parâmetro Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA099	Execução com o parâmetro Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado .	Atualizar
	GFEA099	Execução com o parâmetro Ação na opção Desatualizar .	Desatualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Financeiro .	Atualizar
Doc Frete → Fiscal	GFEA065	Ação relacionada Atualizar Fiscal ERP .	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Atualizar Pré nota .	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Desatualiz Fiscal ERP .	Desatualizar
	GFEA065	Confirmação da ação Incluir , quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3) e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA066	Confirmação da ação Aprovar , quando o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA067	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Fiscal e Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado .	Atualizar
	GFEA067	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Fiscal e Ação na opção Desatualizar .	Desatualizar
	GFEA070	Ação relacionada Atualizar Doc Frete Fiscal ERP .	Atualizar

	GFEA115	Ação Processar , após importação do Documento de Frete do arquivo CONEMB, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA118	Ação Processar , após importação do Documento de Frete do arquivo CT-e, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3) e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Fiscal .	Atualizar
Fatura → Financeiro	GFEA065	Confirmação da ação Incluir , quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), o Transportador estiver configurado para gerar Fatura Automaticamente (GU3_FATAUT = 1), o resultado da conferência Aprovada Sistema (GW6_SITAPR = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA070	Ação relacionada Atualizar Fiscal ERP .	Atualizar
	GFEA070	Ação relacionada Desatualiz Fiscal ERP .	Desatualizar
	GFEA070	Ação relacionada Conferir com o resultado da conferência Aprovada Sistema (GW6_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA071	Confirmação da ação Aprovar , quando o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA097	Execução com o parâmetro Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado .	Atualizar
	GFEA097	Execução com o parâmetro Ação na opção Desatualizar .	Desatualizar
	GFEA115	Ação Processar , após importação do Documento de Frete do arquivo CONEMB, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), o Transportador estiver configurado para gerar Fatura Automaticamente (GU3_FATAUT = 1), o resultado da conferência for Aprovada Sistema (GW6_SITAPR = 3) e o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA116	Ação Processar , após importação da Fatura de Frete do arquivo DOCCOB, quando o resultado da conferência for Aprovada Sistema (GW6_SITAPR = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Fatura Financeiro (MV_GFEI16) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA118		
Doc Frete → Recebimento/Compras	GFEX100	Ação relacionada Enviar Financeiro .	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Atualizar Aprop Desp ERP .	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Atualizar Pré CT .	Atualizar
	GFEA065	Ação relacionada Desatualiz Aprop Desp ERP .	Desatualizar
	GFEA065	Confirmação da ação Incluir , quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA066	Confirmação da ação Aprovar , quando o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEA067	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Aprop Despesas e Ação na opção Atualizar ou Atu. Rejeitados .	Atualizar
	GFEA067	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Aprop Despesas e Ação na opção Desatualizar .	Desatualizar
	GFEA115	Ação Processar , após importação do Documento de Frete do arquivo CONEMB, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) = 2 - Automático .	Atualizar

	GFEA118	Ação Processar , após importação do Documento de Frete do arquivo CT-e, quando o resultado da conferência for Aprovado Sistema (GW3_SIT = 3), e o modo de integração for automático, parâmetro Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Materiais .	Atualizar
Contrato -> Financeiro	GFEA098	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Financeiro e Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado .	Atualizar
	GFEA098	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Financeiro e Ação na opção Desatualizar .	Desatualizar
	GFEA100	Ação relacionada Enviar ERP Financeiro .	Atualizar
	GFEA102	Confirmação da ação Imprimir , quando o modo de integração for automático, parâmetro Contrato Financeiro (MV_GFEI17) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Financeiro .	Atualizar
Contrato -> Recebimento/Compras	GFEA098	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Aprop Despesas e Ação na opção Atualizar ou Atu Rejeitado .	Atualizar
	GFEA098	Execução com os parâmetros Tipo de Integração na opção Aprop Despesas e Ação na opção Desatualizar .	Desatualizar
	GFEA100	Ação relacionada Apropriação Despesa .	Atualizar
	GFEA102	Confirmação da ação Imprimir , quando o modo de integração for automático, parâmetro Contrato Financeiro (MV_GFEI17) = 2 - Automático .	Atualizar
	GFEX100	Ação relacionada Enviar Materiais .	Atualizar

6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação (função TMS120CdUf)

UF	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MT	MS	PA
IBGE	12	27	13	16	29	23	53	32	52	21	31	50	51	15

UF	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	EX
IBGE	25	26	22	41	33	24	11	14	43	42	28	35	17	99

Todas as cidades serão criadas pela integração com o país 105 (Brasil), as cidades de outros países devem ser alteradas manualmente pelo usuário, procedimento que é necessário apenas se houver Tabelas de Frete com rotas com tipo de origem e/ou tipo de destino **País/UF**, do contrário, pode-se manter o país Brasil em todas as cidades cadastradas no SIGAGFE, sem causar impacto no funcionamento do sistema.

Integrações do PROTHEUS com GFE

7. Cadastro de Cidades (GFEA020) - Tabela GU7

A tabela de **Cidades (GU7)** recebe as informações do **Cadastro de Municípios (FISA010)** – Tabela CC2

Campo	Recebe	Observações
Cidade (GU7_NRCID)	Código IBGE do CC2_EST + CC2_CODMUN	O campo Cidade (GU7_NRCID) recebe o valor do Código do Estado IBGE - utilizando o campo Estado (CC2_EST) e a tabela do tópico 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação para realizar a conversão e concatenar com o Código do Município IBGE (CC2_CODMUN).
Nome da Cidade (GU7_NMCID)	CC2_MUN	O campo Nome da Cidade (GU7_NMCID) recebe o valor do campo Município (CC2_MUN).
Estado (GU7_UF)	CC2_EST	O campo Estado (GU7_UF) recebe o valor do campo Estado (CC2_EST).

Campo	Recebe	Observações
País (GU7_PAIS)	105 - Brasil	O campo País (GU7_PAIS) recebe o valor fixo 105 - Brasil .

8. Cadastro de Emitentes - Clientes - GFEA015 - Tabela GU3

A tabela **Emitentes (GU3)** recebe as informações dos **Cadastros de Cliente (MATA030)** – Tabela SA1, **Cadastros de Fornecedores (MATA020)** - Tabela SA2 e **Cadastros de Transportador (MATA050)** - Tabela SA4.

Neste momento iremos descrever o processo de integração de **Clientes**

Campo	Recebe	Observações
Código do Emitente (GU3_CDEMIT)	A1_CGC	- Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP), na pasta Integração Protheus, estiver definido como 0-CNPJ/CPF, o Código do Emitente (GU3_CDEMIT) será gravado com o CNPJ/CPF (A1_CGC) do cadastro do cliente, seguindo as seguintes regras: - Quando o Tipo de Cliente (A1_TIPO) for Exportação, o sistema concatena o Código do Cliente (A1_COD) e a Loja do Cliente (A1_LOJA). - Para os demais Tipos de Cliente (A1_TIPO) é utilizado o CNPJ/CPF (A1_CGC) do cliente. - Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP), na pasta Integração Protheus, estiver definido como 1 - Numeração Própria, o Código do Emitente (GU3_CDEMIT), será gravado com um sequencial próprio do SIGAGFE.
Filial (GU3_FILIAL)	A1_FILIAL	O campo Filial (GU3_FILIAL) recebe a Filial (A1_FILIAL).
Nome do Emitente (GU3_NMEMIT)	A1_NOME	O campo Nome do Emitente (GU3_NMEMIT) recebe o Nome do Cliente (A1_NOME).
Nome Fantasia (GU3_NMFAN)	A1_NREDUZ	O campo Nome Fantasia (GU3_NMFAN) recebe o Nome Reduzido do cliente (A1_NREDUZ).
Natureza do Emitente (GU3_NATUR)	A1_PESSOA	O campo Natureza Jurídica do Emitente (GU3_NATUR) recebe Pessoa Física/Jurídica (A1_PESSOA). Quando o campo Pessoa Física/Jurídica (A1_PESSOA) estiver vazio, enviará o valor X - Outros.
Data de Nascimento/Criação (GU3_DTNASC)	A1_DTNASC	O campo Data de Nascimento/Criação (GU3_DTNASC) recebe a Data de Nascimento/Criação (A1_DTNASC).
Origem (GU3_ORIGEM)	2-ERP	O Campo Origem (GU3_ORIGEM) recebe o valor fixo 2-ERP , pois o registro vem por meio da integração entre os produtos.
Situação (GU3_SIT)	A1_MSBLQL	O campo Situação (GU3_SIT) recebe o valor do campo Status (A1_MSBLQL).
Filial? (GU3_EMFIL)	A1_CLIFIL	Se o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) não for vazio , o sistema valida o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) no Configurador (SIGACFG) > Ambiente > Empresas > Cadastro de Filial (CFGX032) , contra o campo CNPJ ou CPF (M0_CGC), verificando se o mesmo está cadastrado. Se estiver cadastrado, o campo Filial? (GU3_EMFIL) é gravado como 1-Sim .
Cliente? (GU3_CLIEN)	1-SIM	O campo Cliente (GU3_CLIEN) tem o valor fixo 1- Sim , pois os dados são carregados a partir da tabela de clientes do PROTHEUS.
Endereço (GU3_ENDER)	A1_END	O campo Endereço (GU3_ENDER) recebe o campo Endereço (A1_END).
Complemento (GU3_COMPL)	A1_COMPLEM	O campo Complemento (GU3_COMPL) recebe o campo Complemento (A1_COMPLEM).
Bairro (GU3_BAIRRO)	A1_BAIRRO	O campo Bairro (GU3_BAIRRO) recebe o campo Bairro (A1_BAIRRO).
CEP (GU3_CEP)	A1_CEP	O campo CEP (GU3_CEP) recebe o campo CEP (A1_CEP).

Campo	Recebe	Observações
Número Cidade (GU3_NRCID)	Código IBGE do A1_EST + A1_COD_MUN	O campo Cidade (GU3_NRCID) recebe o valor do Código do Estado IBGE - utilizando o campo Estado (A1_EST) e a tabela do tópico 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação para realizar a conversão e concatenar com o Código do Município IBGE (A1_COD_MUN).
Nome Cidade (GU3_NMCID)		Este campo é atualizado por meio da chave estrangeira com a tabela cidade (GU7). O relacionamento é feito por meio do campo código da Cidade (A1_NRCID).
Identificação Federal (GU3_IDFED)	A1_CGC	O campo Identificação Federal (GU3_IDFED) recebe o valor do campo CNPJ/CPF (A1_CGC), quando o campo Tipo Cliente (A1_TIPO) for diferente de X - Exportação.
Inscrição Estadual (GU3_IE)	A1_INSCR	O campo Inscrição Estadual (GU3_IE) recebe o valor do campo Inscrição Estadual (A1_INSCR).
Inscrição Municipal (GU3_IM)	A1_INSCRM	O campo Inscrição Municipal (GU3_IM) recebe o valor do campo Inscrição Municipal (A1_INSCRM).
Caixa Postal (GU3_CXPOS)	A1_CXPOSTA	O campo Caixa Postal (GU3_CXPOS) recebe as dez primeiras posições do campo Caixa Postal (A1_CXPOSTA).
Email (GU3_EMAIL)	A1_EMAIL	O campo Email (GU3_EMAIL) recebe o valor do campo E-mail (A1_EMAIL).
Fone 1 (GU3_FONE1)	A1_TEL	O campo Fone 1 (GU3_FONE1) recebe o valor do campo Fone (A1_TEL).
Fax (GU3_FAX)	A1_FAX	O campo Fax (GU3_FAX) recebe o valor do campo Fax (A1_FAX).
WEB Site (GU3_WSITE)	A1_HPAGE	O campo WEB Site (GU3_WSITE) recebe o valor do campo Home Page (A1_HPAGE).
Código ERP (GU3_CDERP)	A1_COD	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá preencher o campo Código ERP (GU3_CDERP) com o valor do Código do Cliente (A1_COD) para efetuar o relacionamento entre os produtos.
Cód Comp ERP (GU3_CDCERP)	A1_LOJA	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá preencher o campo Código Comp ERP (GU3_CDCERP) com o valor do Código da Loja (A1_LOJA) para efetuar o relacionamento entre os produtos.
Cód Tran ERP (GU3_CDTERP)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá preencher o campo Código Transportador ERP (GU3_CDTERP) com VAZIO .
Transportador? (GU3_TRANSP)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá preencher o campo Transportador (GU3_TRANSP) com 2-Não .
Autônomo (GU3_AUTON)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá preencher o campo Autônomo (GU3_AUTON) com 2-Não .

Importante

Quando a integração com o GFE estiver ativa, o sistema deverá impedir:

- A Alteração do campo **CNPJ/CPF** (A1_CGC) e o Tipo do Cliente (Jurídico, Físico, Estrangeiro) - exceto se estiver em branco. Desta forma, evita uma inconsistência na identificação única do Emitente no GFE;
- A modificação do campo **Tipo do Cliente** (A1_TIPO), quando este for **X=Estrangeiro**;
- Não haverá tratamento para o campo **Status** (A1_MSBLQL), seu uso ficará restrito ao ERP.

9. Cadastro de Emitentes - Fornecedores - GFEA015 - Tabela GU3

A tabela **Emitentes (GU3)** recebe as informações dos **Cadastros de Cliente (MATA030)** – Tabela SA1, **Cadastros de Fornecedores (MATA020)** - Tabela SA2 e **Cadastros de Transportador (MATA050)** - Tabela SA4.

Neste momento, iremos descrever o processo de integração de **Fornecedores**

Campo	Recebe	Observações
Código do Emitente (GU3_CDEMIT)	A2_CGC	- Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP), na pasta Integração Protheus, estiver definido como 0-CNPJ/CPF, o Código do Emitente (GU3_CDEMIT) será gravado com o CNPJ/CPF (A2_CGC) do cadastro do fornecedor, seguindo as seguintes regras: - Quando o Tipo do Fornecedor (A2_TIPO) for Exportação, o sistema concatena o Código do Fornecedor (A2_COD) e a Loja do Fornecedor (A2_LOJA). - Para os demais Tipos de Fornecedor (A2_TIPO) é utilizado o CNPJ/CPF (A2_CGC) do fornecedor. - Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP), na pasta Integração Protheus, estiver definido como 1 - Numeração Própria, o Código do Emitente (GU3_CDEMIT) será gravado com um sequencial próprio do SIGAGFE.
Filial (GU3_FILIAL)	A2_FILIAL	O campo Filial (GU3_FILIAL) recebe a Filial (A2_FILIAL).
Nome do Emitente (GU3_NMEMIT)	A2_NOME	O campo Nome do Emitente (GU3_NMEMIT) recebe o Nome do Fornecedor (A2_NOME).
Nome Fantasia (GU3_NMFAN)	A2_NREDUZ	O campo Nome Fantasia (GU3_NMFAN) recebe o Nome Reduzido do Fornecedor (A2_NREDUZ).
Natureza do Emitente (GU3_NATUR)	A2_TIPO	O campo Natureza Jurídica do Emitente (GU3_NATUR) recebe Pessoa Física/Jurídica (A2_TIPO).
Origem (GU3_ORIGEM)	2-ERP	O Campo Origem (GU3_ORIGEM) recebe o valor fixo 2-ERP , pois o registro vem por meio da integração entre os produtos.
Situação (GU3_SIT)	A2_MSBLQL	O campo Situação (GU3_SIT) recebe o valor do campo Status (A2_MSBLQL).
Fornecedor? (GU3_FORN)	1-SIM	O campo Fornecedor? (GU3_FORN) tem o valor fixo 1- Sim , pois os dados são carregados a partir da tabela de clientes do PROTHEUS.
Endereço (GU3_ENDER)	A2_END	O campo Endereço (GU3_ENDER) recebe o campo Endereço (A2_END).
Complemento (GU3_COMPL)	A2_COMPLEM	O campo Complemento (GU3_COMPL) recebe o campo Complemento (A2_COMPLEM).
Bairro (GU3_BAIRRO)	A2_BAIRRO	O campo Bairro (GU3_BAIRRO) recebe o campo Bairro (A2_BAIRRO).
CEP (GU3_CEP)	A2_CEP	O campo CEP (GU3_CEP) recebe o campo CEP (A2_CEP).
Número Cidade (GU3_NRCID)	Código IBGE do A2_EST + A2_COD_MUN	O campo Cidade (GU3_NRCID) recebe o valor do Código do Estado IBGE - utilizando o campo Estado (A2_EST) e a tabela do tópico 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação para realizar a conversão e concatenar com o Código do Município IBGE (A2_COD_MUN).
Nome Cidade (GU3_NMCID)		Este campo é atualizado por meio da chave estrangeira com a tabela cidade (GU7). O relacionamento é feito por meio do campo código da Cidade (A2_NRCID).
Identificação Federal (GU3_IDFED)	A2_CGC	O campo Identificação Federal (GU3_IDFED) recebe o valor do campo CNPJ/CPF (A2_CGC), quando o campo Tipo Cliente (A2_TIPO) for diferente de X - Exportação.
Inscrição Estadual (GU3_IE)	A2_INSCR	O campo Inscrição Estadual (GU3_IE) recebe o valor do campo Inscrição Estadual (A2_INSCR).
Inscrição Municipal (GU3_IM)	A2_INSCRM	O campo Inscrição Municipal (GU3_IM) recebe o valor do campo Inscrição Municipal (A2_INSCRM).
Caixa Postal (GU3_CXPOS)	A2_CXPOST	O campo Caixa Postal (GU3_CXPOS) recebe as dez primeiras posições do campo Caixa Postal (A2_CXPOST).

Campo	Recebe	Observações
Email (GU3_EMAIL)	A2_EMAIL	O campo Email (GU3_EMAIL) recebe o valor do campo E-mail (A2_EMAIL).
Fone 1 (GU3_FONE1)	A2_TEL	O campo Fone 1 (GU3_FONE1) recebe as quinze primeiras posições do campo Fone (A2_TEL).
Fax (GU3_FAX)	A2_FAX	O campo Fax (GU3_FAX) recebe o valor do campo Fax (A2_FAX).
WEB Site (GU3_WSITE)	A2_HPAGE	O campo WEB Site (GU3_WSITE) recebe o valor do campo Home Page (A2_HPAGE).
(GU3_CONICM)	A2_CONTRIB	O campo (GU3_CONICM) recebe o valor do campo Contribuinte do ICMS (A2_CONTRIB).
(GU3_TPTRIB)	A2_SIMPNAC	O campo (GU3_TPTRIB) recebe o valor do campo Optante Simples Nacional (A2_SIMPNAC).
Código ERP (GU3_CDERP)	A2_COD	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá preencher o campo Código ERP (GU3_CDERP), com o valor do campo Código do Fornecedor (A2_COD) para efetuar o relacionamento entre os produtos.
Cód Comp ERP (GU3_CDCERP)	A2_LOJA	Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá preencher o campo Código Comp ERP (GU3_CDCERP) com o valor do campo Código da Loja (A2_LOJA) para efetuar o relacionamento entre os produtos.
Cód Tran ERP (GU3_CDTERP)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá validar as informações do campo CNPJ/CPF (A2_CGC) contra o Cadastro de Transportador (MATA050) , caso encontre o registro, irá trazer o Código do Transportador (A4_COD).
Transportador? (GU3_TRANSP)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá validar as informações do campo CNPJ/CPF (A2_CGC) contra o Cadastro de Transportador (MATA050) , caso encontre o registro, irá verificar se o campo Tipo do Transportador (A4_TPTRANS) é diferente de 3 - Autônomo . Se não encontrar o registro, irá verificar se o campo Pagamento pelo SIGAGFE (A2_PAGGFE) é 1 - Sim e o Tipo do Fornecedor (A2_TIPO) é J - JURÍDICO , em caso afirmativo, atualizará o campo Transportador? (GU3_TRANSP) com 1 - Sim .
Autônomo? (GU3_AUTON)		Quando o parâmetro Código do Emitente (MV_EMITMP) estiver definido como 1 - Numeração Própria , o sistema irá validar as informações do campo CNPJ/CPF (A2_CGC) contra o Cadastro de Transportador (MATA050) , caso encontre o registro, irá verificar se o campo Tipo do Transportador (A4_TPTRANS) é igual a 3 - Autônomo . Se não encontrar o registro, irá verificar se o campo Pagamento pelo SIGAGFE (A2_PAGGFE) é 1 - Sim e o Tipo do Fornecedor (A2_TIPO) é F - FÍSICA , em caso afirmativo, atualizará o campo Autônomo? (GU3_AUTON) com 1 - Sim .

❗ Importante

Quando a integração com o GFE estiver ativa, o sistema deverá impedir:

- A Alteração do campo **CNPJ/CPF** (A2_CGC) e o Tipo do Cliente (Jurídico, Físico, Estrangeiro) - exceto se estiver em branco, Desta forma, evita uma inconsistência na identificação única do Emitente no GFE;
- A modificação do campo **Tipo do Cliente** (A2_TIPO), quando este for **X=Estrangeiro**;
- Não haverá tratamento para o campo **Status** (A2_MSBLQL), seu uso ficará restrito ao ERP.

10. Cadastro de Emitentes - Transportadores - GFEA015 - Tabela GU3

A tabela **Emitentes (GU3)** recebe as informações dos **Cadastros de Cliente (MATA030)** – Tabela SA1, **Cadastros de Fornecedores (MATA020)** - Tabela SA2 e **Cadastros de Transportador (MATA050)** - Tabela SA4.

Neste momento, iremos descrever o processo de integração de **Transportadores**.

Campo	Recebe	Observações
Código do Emitente (GU3_CDEMIT)	A4_CGC	O campo Código do Emitente (GU3_CDEMIT) recebe o valor do Código do Fornecedor (A4_COD), quando o Estado do Fornecedor (A4_EST) for igual

Campo	Recebe	Observações
		EX - Exportação. Caso contrario, recebe o valor do campo CNPJ/CPF (A4_CGC).
Filial (GU3_FILIAL)	A4_FILIAL	O campo Filial (GU3_FILIAL) recebe a Filial (A4_FILIAL).
Nome do Emitente (GU3_NMEMIT)	A4_NOME	O campo Nome do Emitente (GU3_NMEMIT) recebe o Nome do Fornecedor (A4_NOME).
Nome Fantasia (GU3_NMFAN)	A4_NREDUZ	O campo Nome Fantasia (GU3_NMFAN) recebe o Nome Reduzido do Fornecedor (A4_NREDUZ).
Natureza do Emitente (GU3_NATUR)	A4_TPTRANS	Quando o Tipo da Transportadora (A4_TPTRANS) for igual a 3 - Autônomo , o campo Natureza Jurídica do Emitente (GU3_NATUR) recebe o valor F - FÍSICA , caso contrario, recebe o valor J - JURÍDICA .
Origem (GU3_ORIGEM)	2-ERP	O campo Origem (GU3_ORIGEM) recebe o valor fixo 2-ERP , pois o registro vem por meio da integração entre os produtos.
Situação (GU3_SIT)	A4_MSBLQL	O campo Situação (GU3_SIT) recebe o valor do campo Status (A4_MSBLQL).
Endereço (GU3_ENDER)	A4_END	O campo Endereço (GU3_ENDER) recebe o campo Endereço (A4_END).
Complemento (GU3_COMPL)	A4_COMPLEM	O campo Complemento (GU3_COMPL) recebe o campo Complemento (A4_COMPLEM).
Bairro (GU3_BAIRRO)	A4_BAIRRO	O campo Bairro (GU3_BAIRRO) recebe o campo Bairro (A4_BAIRRO).
CEP (GU3_CEP)	A4_CEP	O campo CEP (GU3_CEP) recebe o campo CEP (A4_CEP).
Número Cidade (GU3_NRCID)	Código IBGE do A4_EST + A4_COD_MUN	O campo Cidade (GU3_NRCID) recebe o valor do Código do Estado IBGE - utilizando o campo Estado (A4_EST) e a tabela do tópico 6. Tabela para obtenção do Código IBGE das Unidades de Federação para realizar a conversão e concatenar com o Código do Município IBGE (A4_COD_MUN).
Nome Cidade (GU3_NMCID)		Este campo é atualizado por meio da chave estrangeira com a tabela cidade (GU7). O relacionamento é realizado por meio do campo código da Cidade (A4_NRCID).
UF (GU3_UF)	A4_EST	O campo UF (GU3_UF) recebe o campo Estado (A4_EST).
Identificação Federal (GU3_IDFED)	A4_CGC	O campo Identificação Federal (GU3_IDFED) recebe o valor do campo CNPJ/CPF (A4_CGC).
Inscrição Estadual (GU3_IE)	A4_INSEST	O campo Inscrição Estadual (GU3_IE) recebe o valor do campo Inscrição Estadual (A4_INSCR).
Email (GU3_EMAIL)	A4_EMAIL	O campo Email (GU3_EMAIL) recebe o valor do campo E-mail (A4_EMAIL).
Fone 1 (GU3_FONE1)	A4_TEL	O campo Fone 1 (GU3_FONE1) recebe o valor do campo Fone (A4_TEL).
WEB Site (GU3_WSITE)	A4_HPAGE	O campo WEB Site (GU3_WSITE) recebe o valor do campo Home Page (A4_HPAGE).

11. Cadastro de Centros de Custos (GFEA089) - Tabela GUH

A tabela de **Centro de Custo (GUH)** recebe os dados do **Cadastro de Centro de Custos (CTBA030)** - Tabela CTT)

Campo	Recebe	Observações
Filial (GUH_FILIAL)	CTT_FILIAL	O campo Filial (GUH_FILIAL) recebe o valor do campo Filial (CTT_FILIAL).
Centro de Custo (GUH_CCUSTO)	CTT_CUSTO	O campo Centro de Custo (GUH_CCUSTO) recebe o valor do campo Centro de Custo (CTT_CUSTO).

Campo	Recebe	Observações
Descrição (GUH_DESC)	CTT_DESC01	O campo Descrição (GUH_DESC), recebe o valor do campo Descrição (CTT_DESC01).
Situação (GUH_SIT)	1=ATIVO	O valor padrão para o campo Situação (GUH_SIT) é 1 - Ativo . Quando efetuada a eliminação do registro na tela Cadastro de Centro de Custo (CTBA030) , o programa atualiza o valor do campo Situação (GUH_SIT) automaticamente para 2 - Inativo .

12. Cadastro de Contas Contábeis (GFEA090) - Tabela GUE

A tabela **Conta Contábil (GUE)** recebe os dados do **Cadastro de Contas Contábeis (CTBA020)** – Tabela CT1

Campo	Recebe	Observações
Filial (GUE_FILIAL)	CT1_FILIAL	O campo Filial (GUE_FILIAL) recebe o valor do campo Filial (CT1_FILIAL).
Conta Contábil (GUE_CTACTB)	CT1_CONTA	O campo Conta Contábil (GUE_CTACTB) recebe o valor do campo Código da Conta (CT1_CONTA).
Título (GUE_TITULO)	CT1_DESC01	O campo Título (GUE_TITULO) recebe o valor do campo Descrição na Moeda 1 (CT1_DESC01).
Situação (GUE_SIT)	1=ATIVO	O valor padrão para o campo Situação (GUE_SIT) é 1 - Ativo . Quando efetuada a eliminação do registro na tela Cadastro de Contas Contábeis (CTBA020) , o programa atualiza o valor do campo Situação (GUE_SIT) automaticamente para 2 - Inativo .

13. Cadastro de Motoristas/Ajudantes (GFEA012) - Tabela GUU

A tabela **Motorista(GUU)** recebe os dados do **Cadastro de Motoristas (OMSA040)** – Tabela DA4

Campo	Recebe	Observações
Filial (GUU_FILIAL)	DA4_FILIAL	O campo Filial (GUU_FILIAL) recebe o valor do campo Filial (DA4_FILIAL).
Código Motorista/Ajudante (GUU_CDMTR)	DA4_COD	O campo Código Motorista/Ajudante (GUU_CDMTR) recebe o valor do campo Motorista (DA4_COD).
Nome (GUU_NMMTR)	DA4_NOME	O campo Nome (GUU_NMMTR) recebe o valor do campo Motorista (DA4_NOME).
Pseudônimo/Apelido (GUU_PSEUD)	DA4_NREDUZ	O campo Pseudônimo/Apelido (GUU_PSEUD) recebe o valor do campo Nome Reduzido (DA4_NREDUZ).
Tipo (GUU_TPMTR)	1=MOTORISTA	Atribuir o valor fixo 1 -Motorista para o campo Tipo (GUU_TPMTR) apenas quando inclusão.
CPF (GUU_IDFED)	DA4_CGC	O campo CPF (GUU_IDFED) recebe o valor do campo CPF (DA4_CGC).
RG (GUU_RG)	DA4_RG	O campo RG (GUU_RG) recebe o valor do campo RG (DA4_RG).
Órgão Expedidor (GUU_ORGEXP)	DA4_RGORG	O campo Órgão Expedidor (GUU_ORGEXP) recebe o valor do campo Órgão Emissor (DA4_RGORG).
Número da CNH (GUU_NUMCNH)	DA4_NUMCNH	O campo Número da CNH (GUU_NUMCNH) recebe o valor do campo Número da CNH (DA4_NUMCNH).
Registro da CNH (GUU_REGCNH)	DA4_REGCNH	O campo Registro da CNH (GUU_REGCNH) recebe o valor do campo Registro da CNH (DA4_REGCNH).
Data Expedição CNH (GUU_DTECNH)	DA4_DTECNH	O campo Data Expedição CNH (GUU_DTECNH) recebe o valor do campo Data Expedição CNH (DA4_DTECNH).
Data Vencimento CNH (GUU_DTVCNH)	DA4_DTVCNH	O campo Data Vencimento CNH (GUU_DTVCNH) recebe o valor do campo Data Vencimento CNH (DA4_DTVCNH).

Campo	Recebe	Observações
Município da CNH (GUU_MUNCNH)	DA4_MUNCNH	O campo Município da CNH (GUU_MUNCNH) recebe o valor do campo Município da CNH (DA4_MUNCNH).
Estado CNH (GUU_ESTCNH)	DA4_ESTCNH	O campo Estado CNH (GUU_ESTCNH) recebe o valor do campo Estado CNH (DA4_ESTCNH).
Categoria CNH (GUU_CATCNH)	DA4_CATCNH	O campo Categoria CNH (GUU_CATCNH) recebe o valor do campo Categoria CNH (DA4_CATCNH).
MOPP (GUU_MOPP)	DA4_CARPER	O campo MOPP (GUU_MOPP) recebe o valor do campo MOPP (DA4_CARPER).
Situação Motorista/Ajudante (GUU_SIT)	1- ATIVO	O campo Situação Motorista/Ajudante (GUU_SIT) recebe o valor do campo Bloqueado (DA4_BLQMOT). Na operação de eliminação da DUT, atribuir 2 - INATIVO .

14. Cadastro de Veículos (GFEA046) - Tabela GU8

A tabela **Veículos (GU8)** recebe os dados do **Cadastro de Veículos (OMSA060)** – Tabela DA3

Campo	Recebe	Observações
Filial (GU8_FILIAL)	DA3_FILIAL	O campo Filial (GU8_FILIAL) recebe o valor do campo Filial (DA3_FILIAL).
Código Veículo (GU8_CDVEIC)	DA3_COD	O campo Código Veículo (GU8_CDVEIC) recebe o valor do campo Veículo (DA3_COD).
Tipo Veículo (GU8_CDTPVC)	DA3_TIPVEI	O campo Tipo Veículo (GU8_CDTPVC) recebe o valor do campo Tipo Veículo (DA3_TIPVEI).
Placa Veículo (GU8_PLACA)	DA3_PLACA	O campo Placa Veículo (GU8_PLACA) recebe o valor do campo Placa (DA3_PLACA).
UF Placa (GU8_UFPLAC)	DA3_ESTPLA	O campo UF Placa (GU8_UFPLAC) recebe o valor do campo Estado Placa (DA3_ESTPLA).
Proprietário Veículo (GU8_CDPROP)	DA3_CGCFOR	É utilizado o valor do campo Proprietário Veículo (DA3_CGCFOR), para realizar a pesquisa na tabela Fornecedor (SA2), retornando o CGC/CPF (A2_CGC) do fornecedor e pesquisando na Tabela (GU3). Após a pesquisa, será retornado o Código de Emitente (GU3_CDEMIT) para o campo Proprietário Veículo (GU8_CDPROP).
Tipo Proprietário (GU8_TPPROP)	DA3_FROVEI	O campo Tipo Proprietário (GU8_TPPROP) recebe o valor do campo Frota Veículo (DA3_FROVEI). Quando o campo Frota Veículo (DA3_FROVEI) for 1 - PRÓPRIA , atribuir 2 - PRÓPRIO para o Tipo Proprietário (GU8_TPPROP) e quando o valor Frota Veículo (DA3_FROVEI) for 2 - TERCEIRO ou 3 - AGREGADO , atribuir 1 - TERCEIRO para Tipo Proprietário (GU8_TPPROP).
Altura (GU8_ALTUR)	DA3_ALTEXT	O campo Altura (GU8_ALTUR) recebe o valor do campo Altura Externa (DA3_ALTEXT).
Largura (GU8_LARGUR)	DA3_LAREXT	O campo Largura (GU8_LARGUR) recebe o valor do campo Largura Externa (DA3_LAREXT).
Comprimento (GU8_COMPRI)	DA3_COMEXT	O campo Comprimento (GU8_COMPRI) recebe o valor do campo Comprimento Externa (DA3_COMEXT).
Volume Útil (GU8_VOLUT)	DA3_VOLMAX	O campo Volume Útil (GU8_VOLUT) recebe o valor do campo Volume Máximo (DA3_VOLMAX).
Carga Útil (GU8_CARGUT)	DA3_CAPACM	O campo Carga Útil (GU8_CARGUT) recebe o valor do campo Capacidade Máxima (DA3_CAPACM).
Peso Bruto Total (GU8_PBT)	DA3_CAPACN	O campo Peso Bruto Total (GU8_PBT) recebe o valor do campo Capacidade Normal (DA3_CAPACN).
Tara (GU8_TARA)	DA3_TARA	O campo Tara (GU8_TARA) recebe o valor do campo Tara (DA3_TARA).

Campo	Recebe	Observações
Marca/Modelo Veículo (GU8_MMOD)	DA3_DESC	O campo Marca/Modelo Veículo (GU8_MMOD) recebe o valor do campo Modelo Veículo (DA3_DESC).
Ano Fabricação (GU8_ANOFAB)	DA3_ANOFAB	O campo Ano Fabricação (GU8_ANOFAB) recebe o valor do campo Ano Fabricação (DA3_ANOFAB).
Código Renavan (GU8_RENAVA)	DA3_RENAVA	O campo Código Renavan (GU8_RENAVA) recebe o valor do campo Código Renavan (GU8_RENAVA).
Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (GU8_CIV)	DA3_CIV	O campo Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (GU8_CIV) recebe o valor do campo Certificado de Inspeção Veicular (CIV) (DA3_CIV).
Certificado de Inspeção para Transporte de Produto Perigoso (CIPP) (GU8_CIPP)	DA3_CIPP	O campo Certificado de Inspeção para Transporte de Produto Perigoso (CIPP) (GU8_CIPP) recebe o valor do campo Certificado de Inspeção para Transporte de Produto Perigoso (CIPP) (DA3_CIPP).
Situação (GU8_SIT)	DA3_ATIVO	O campo Situação (GU8_SIT) recebe o valor do campo Veículo Ativo (DA3_ATIVO). Na operação de eliminação do veículo, atribuir para o campo Situação (GU8_SIT) 2 - INATIVO .

15. Cadastro de Tipos de Veículos (GFEA0) - Tabela GV3

A tabela tipo de **Veículos (GV3)** recebe os dados do **Cadastro de Tipos de Veículos (TMSA530)** – Tabela DUT

Campo	Recebe	Observações
Filial (GV3_FILIAL)	DUT_FILIAL	O campo Filial (GV3_FILIAL) recebe o valor do campo Filial (DUT_FILIAL).
Tipo Veículo (GV3_CDTPVC)	DUT_TIPVEI	O campo Tipo Veículo (GV3_CDTPVC) recebe o valor do campo Tipo Veículo (DUT_TIPVEI).
Descrição (GV3_DSTPVC)	DUT_DESCRI	O campo Descrição (GV3_DSTPVC) recebe o valor do campo Descrição (DUT_DESCRI).
Situação (GV3_SIT)	1 - ATIVO	O campo Situação (GV3_SIT) recebe o valor fixo 1 - ATIVO . Na operação de eliminação do Tipo de Veículo (DUT), atribuir 2 - INATIVO .

16. Notas Fiscais de Saída (MATA460 – tabelas SF2, SD2)

Cabeçalho do Documento de Carga

Campo	Recebe	Observações
Código Tipo Documento (GW1_CDTPDC)	X5_DESCRI	Concatenar o campo F2_CDTPDC à letra S e localizar o registro correspondente na tabela genérica "MQ" (no SX5). Se não encontrar, repetir o procedimento sem concatenar a letra S .
Emissor do Documento (GW1_EMITDC)	A1_CGC	
Série do Documento (GW1_SERDC)	F2_SERIE	
Número do Documento (GW1_NRDC)	F2_DOC	
Data de Emissão (GW1_DTEMIS)	F2_EMISSAO	
Origem (GW1_ORIGEM)	"2=ERP"	

Campo	Recebe	Observações
Remetente (GW1_CDREM)	A1_CGC	
Destinatário (GW1_CDDEST)	A2_CGC	Quando F2_TIPO diferente de B e D , atribuir A1_CGC.
Situação Faturamento (GW1_SIT)	"3=LIBERADO"	
Espécie (GW1_DSESP)	F2_ESPECIE	
Data de Liberação (GW1_DTLIB)	dDATA	
Hora da Liberação (GW1_HRLIB)	TIME()	
Número do Docto de Origem (GW1_ORINR)	F2_NFORI	
Série Documento de Origem (GW1_ORISER)	F2_SERIORI	
Número do Romaneio (GW1_NRRROM)	F2_CARGA + F2_SEQCAR	Concatenar os dois campos.
Mercadoria com ICMS? (GW1_ICMSDC)	"1=SIM"	Quando F2_VALICM = 0 atribuir 2 - NÃO .
Tipo de Frete (GW1_TPFRET)		Quando F2_TPFRETE = C - CIF , atribuir: 1 - CIF , quando F2_REDESP em branco; 2 - CIF REDESP , quando F2_REDESP preenchido. Quando F2_TPFRETE = F - FOB , atribuir: 3 - FOB , quando F2_REDESP em branco; 4 - FOB REDESP , quando F2_REDESP preenchido.
Situação Doc. SEFAZ (GW1_AUTSEF)		Se F2_FIMP não-preenchido atribuir 0 - Não informado . Se F2_FIMP "T=transmitida", atribuir 0 - Não informado . Se F2_FIMP "S=NF Autorizada", atribuir 1 - Autorizado . Se F2_FIMP "D=NF Uso Denegado", atribuir 2 - Não-autorizado . Se F2_FIMP "N=NF Não-autorizada", atribuir 2 - Não-autorizado .
Chave de validação NF-e (GW1_DANFE)	F2_CHVFE	

Itens do Documento de Carga

Tipo de Documento (GW8_CDTMDC)	GW1_CDTMDC	
Emissor do Documento (GW8_EMITDC)	GW1_EMITDC	
Série do Documento (GW8_SERDC)	GW1_SERDC	
Número do Documento (GW8_NRDC)	GW1_NRDC	
Sequência (GW8_SEQ)	D2_ITEM	
Item (GW8_ITEM)	D2_COD	
Descrição do Item (GW8_DSITEM)	D2_DESCRI	
Quantidade do Item (GW8_QTDE)	D2_QUANT	
Valor do Item (GW8_VALOR)	D2_VALBRUT	

Volume em m3 (GW8_VOLUME)	B5_ALTURA * B5_LARG * B5_COMPR * D2_QUANT	Localizar a SB5 com B%_COD = D2_COD e, se não encontrar B5, atribuir 0 (zero).
Peso Real (GW8_PESOR)	D2_PBRUTO	
Quantidade ou Peso Altern (GW8_QTDALT)	D2_PESO	
Informação Contábil 1 (GW8_INFO1)	D2_TP	
Informação Contábil 2 (GW8_INFO2)	D2_GRUPO	
Informação Contábil 3 (GW8_INFO3)	D2_TES	
Informação Contábil 4 (GW8_INFO4)	D2_CLVL	
Informação Contábil 5 (GW8_INFO5)	D2_CCUSTO	
Valor Líquido (GW8_VLLIQ)	D2_TOTAL	

Trecho do 1º Redespacho (Transportador Redespachante)

Criar quando F2_REDESP preenchido

Tipo do Documento (GWU_CDPDC)	GW1_CDPDC	
Emissor do Documento (GWU_EMISDC)	GW1_EMISDC	
Série do Documento (GWU_SERDC)	GW1_SERDC	
Número do Documento (GWU_NRDC)	GW1_NRDC	
Sequência do trecho (GWU_SEQ)	02	
Transportador (GWU_CDTRP)	F2_REDESP	FIELDREL_2
Número Cidade Destino (GWU_NRCIDD)	A2_CDIBGE	Quando F2_REDESP preenchido, atribuir A4_CDIBGE
Trecho pago (GWU_PAGAR)	"1=SIM"	Quando F2_TFRDP1 <> "C=CIF", atribuir 2 - NÃO .

Os campos relativos ao local de entrega diferenciado não serão preenchidos, pois o Protheus não permite informar um local de entrega distinto do endereço do destinatário. Na versão da integração com XML, os campos eram sempre preenchidos com o endereço do cadastro do destinatário (cliente ou fornecedor).

Devem ser considerados os campos customizados FIELDREL_3 a FIELDREL_5 (verificar antes se existem no SX3) para formar os demais trechos de redespacho.

Importante

A integração ocorre independentemente da situação da Nota Fiscal em relação à transmissão e autorização da Sefaz.

17. Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (MATA521 – tabela SF2)

Ao confirmar o cancelamento da Nota Fiscal no Protheus, a rotina deve acionar a eliminação do Documento de Carga correspondente no GFE. Essa operação não deve estar condicionada à opção escolhida no parâmetro **Impede Faturamento?** (MV_FATGFE), por isso, se a eliminação do Documento de Carga no GFE não for concluída com sucesso, a mensagem de validação deve ser apresentada para o usuário e o processo de cancelamento no ERP interrompido.

18. Montagem de Cargas (OMSA200 – tabela DAK)

Campo	Recebe	Observações
Número do Romaneio (GWN_NRRROM)	DAK_COD e DAK_SEQCAR	Concatenar os campos.
Tipo de Operação (GWN_CDTPOP)	MV_CDTPOP	
Classificação de Frete (GWN_CDCLFR)	DAK_CDCLFR	
Transportador (GWN_CDTRP)	DAK_CGCTRA	
Código do Motorista (GWN_CDMTR)	DAK_MOTORI	
Tipo de Veículo (GWN_CDTPVC)	DAK_CDTPVC	
Placa Veículo Dianteiro (GWN_PLACAD)	DAK_PLACA	
Placa Veículo Meio (GWN_PLACAM)	DAK_VEIC2	
Placa Veículo Traseira (GWN_PLACAT)	DAK_VEIC3	
Data da Criação Romaneio (GWN_DTIMPL)	DAK_DATA	
Horário Criação Romaneio (GWN_HRIMPL)	DAK_HORA	
Origem (GWN_ORI)	"2=ERP"	

Na ação de eliminação da Carga, deve-se realizar a tentativa de eliminação do Romaneio no GFE, tratando o registro para que a validação que impede a eliminação de Romaneios com origem no ERP seja contornada; quaisquer outros impedimentos devem ser apresentados para o usuário, impedindo o prosseguimento da operação no ERP.

A ação de Alteração não gera integração com o GFE, pois os dados que podem ser alterados na Carga não têm correspondentes no Romaneio.

19. Manutenção de Documentos de Entrada (MATA103 – tabelas SF1, SD1)

Campo	Recebe	Observações
Cabeçalho do Documento de Carga		
Código Tipo Documento (GW1_CDTPDC)	X5_DESCRI	Concatenar o campo F1_TIPO à letra E e localizar o registro correspondente na tabela genérica "MQ" (no SX5). Se não encontrar, repetir o procedimento sem concatenar a letra E .
Emissor do Documento (GW1_EMITDC)	A2_CGC	Quando F1_TIPO = "D", atribuir: A1_CGC da SM0, quando F1_FORMUL = "S"; A1_CGC da SA1, quando F1_FORMUL <> "S".
Série do Documento (GW1_SERDC)	F1_SERIE	
Número do Documento (GW1_NRDC)	F1_DOC	
Data de Emissão (GW1_DTEMIS)	F1_EMISSAO	
Origem (GW1_ORIGEM)	"2=ERP"	
Remetente (GW1_CDREM)	A2_CGC	Quando F1_TIPO = "D", atribuir A1_CGC
Destinatário (GW1_CDDEST)	A1_CGC	Quando F1_TIPO = "D", atribuir: A1_CGC da SM0, quando F1_FORMUL = "S"; A1_CGC da SA1, quando F1_FORMUL <> "S".
Situação Faturamento (GW1_SIT)	"3=LIBERADO"	

Espécie (GW1_DSESP)	F1_ESPECIE	
Data de Liberação (GW1_DTLIB)	dDATA	
Hora da Liberação (GW1_HRLIB)	TIME()	
Número do Romaneio (GW1_NRRROM)	F1_CARGA + F1_SEQCAR	Concatenar os dois campos.
Mercadoria com ICMS? (GW1_ICMSDC)	"1=SIM"	Quando F1_VALICM = 0, atribuir 2 - NÃO .
Quantidade de Volumes (GW1_QTVOL)	F1_VOLUME1	
Tipo de Frete (GW1_TPFRET)	"3=FOB"	Quando F1_TPFRETE = "C=CIF", atribuir 1 - CIF .
Itens do Documento de Carga		
Tipo de Documento (GW8_CDTPDC)	GW1_CDTPDC	
*Emissor do Documento (GW8_EMISDC)	GW1_EMISDC	
Série do Documento (GW8_SERDC)	GW1_SERDC	
Número do Documento (GW8_NRDC)	GW1_NRDC	
Sequência (GW8_SEQ)	D1_ITEM	
Item (GW8_ITEM)	D1_COD	
Descrição do item (GW8_DSITEM)	D1_DESCRI	
Quantidade do item (GW8_QTDE)	D1_QUANT	
Valor do item (GW8_VALOR)	D1_TOTAL	
Volume em m3 (GW8_VOLUME)	B5_ALTURA * B5_LARG * B5_COMPR * D2_QUANT	Localizar a SB5 com B%_COD = D1_COD e, se não encontrar B5, atribuir 0 (zero).
Peso Real (GW8_PESOR)	D1_PBRUTO	
Quantidade ou Peso Altern (GW8_QTDALT)	D1_PESO	
Define item como um ativo (GW8_ATUATF)	D1_ATUATF	
Trecho do Despacho (Transportador Principal) Criar sempre		
Tipo do Documento (GWU_CDTPDC)	GW1_CDTPDC	
Emissor do Documento (GWU_EMISDC)	GW1_EMISDC	
Série do Documento (GWU_SERDC)	GW1_SERDC	
Número do Documento (GWU_NRDC)	GW1_NRDC	

Sequência do trecho (GWU_SEQ)	01	
Transportador (GWU_CDTRP)	F1_CGCTRP	
Número Cidade Destino (GWU_NRCIDD)	A1_CDIBGE	
Trecho pago (GWU_PAGAR)	"1=SIM"	Quando F1_TPFRETE <> "F=FOB", atribuir 2 - NÃO .

20. Carga de Dados (OMSM011 – tabelas CT1, CTT, DA3, DA4, DUT, SA1, SA2, SA4, SF2, SF1)

Em substituição à rotina **OMSM010**, que faz a geração do XML para carga inicial de dados das tabelas do ERP Protheus para outros sistemas, será disponibilizada a rotina **OMSM011** exclusivamente para a integração com o SIGAGFE. A rotina cria apenas os registros, cujo correspondente no GFE ainda não exista, por isso, recomenda-se usá-la quando inicia-se a utilização do SIGAGFE em uma base de dados já existente do ERP. As tabelas CC2 (Municípios), SA1 (Clientes), SA2 (Fornecedores), SA4 (Transportadores), DA3 (Veículos), DA4 (Motoristas), DUT (Tipos de Veículos), CTT (Centros de Custo), CT1 (Plano de Contas), SF1 (Documentos de Entrada) e SF2 (Notas Fiscais de Saída) serão disponibilizadas na rotina **OMSM011**. Caso os parâmetros **GFE Ativo** (MV_INTGFE) e **Modo Integração** (MV_INTGFE2) não estiverem parametrizados para integração direta entre o ERP e o SIGAGFE, será emitida mensagem de inconsistência, informando o usuário das condições necessárias e impedindo a execução da rotina.

21. Integração de Pré-faturas como Título a Pagar (GFEA055 – tabelas GWJ, GWK)

Campo	Recebe	Observações
Título a Pagar		
Prefixo do Título (E2_PREFIXO)	""	
Número do Título (E2_NUM)	GWJ_NRPF	
Parcela do Título (E2_PARCELA)	"1"	
Tipo do Título (E2_TIPO)	"PR"	
Código da Natureza (E2_NATUREZ)	MV_NTFGFE	
Data de Emissão do Título (E2_EMISSAO)	GWJ_DTIMPL	
Vencimento do Título (E2_VENCTO)	GWJ_DTVCTO	
Vencimento real do Título (E2_VENCREA)	GWJ_DTVCTO	
Valor do Título (E2_VALOR)	GWJ_VLPF	
Valor na Moeda Nacional (E2_VLCRUZ)	GWJ_VLPF	
E2_CGCFOR	GWJ_CDTRP	
Origem do Título (E2_ORIGEM)	"TOTVSGFE"	
Rateio Contábil		Criar 1 para cada registro da GWK com GWK_LANCTO = "1=DB"
Conta Contábil Débito (CTJ_DEBITO)	GWK_CTACTB	
Valor Ratear (CTJ_VALOR)	GWK_VLMOV	
Centro de Custo Débito (CTJ_CCD)	GWK_CCUSTO	

22. Integração de Faturas como Título a Pagar (GFEA070 – tabelas GW6, GW7, GWJ)

Campo	Recebe	Observações
Título a Pagar		

Prefixo do Título (E2_PREFIXO)	GW6_SERFAT	
Numero do Borderô (E2_NUM)	GW6_NRFAT	
Parcela do Título (E2_PARCELA)	"1"	
Tipo do Título (E2_TIPO)	"FT"	
Código da Natureza (E2_NATUREZ)	MV_NTGFGE	
Data de Emissão do Título (E2_EMISSAO)	GW6_DTEMIS	
Vencimento do Título (E2_VENCTO)	GW6_DTVENC	
Vencimento Real do Título (E2_VENCREA)	GW6_DTVENC	
Valor do Título (E2_VALOR)	GW6_VLFATU	
Valor na Moeda Nacional (E2_VLCRUZ)	GW6_VLFATU	
Código do Fornecedor (E2_FORNECE)	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW6_EMIFAT. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW6_EMIFAT.
Loja do Fornecedor (E2_LOJA)	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW6_EMIFAT. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01 .
Taxa permanência diária (E2_VLJURO)	GW6_VLJURO	
Valor de Decréscimo (E2_DECRESC)	GW6_VLDESC	
Origem do Título (E2_ORIGEM)	"TOTVSGFE"	
Valor do ISS (E2_ISS)	GW6_VLISRE	
Rateio Contábil		Criar para cada registro da GW7 com GW7_LANCTO = "1=DB".
Conta Contábil Debito (CTJ_DEBITO)	GW7_CTACTB	
Valor Ratear (CTJ_VALOR)	GW7_VLMOV	
Centro de Custo Débito (CTJ_CCD)	GW7_CCUSTO	
Títulos de Provisão a Baixar		Criar para cada registro da GWJ (quando houver).
PRVSE2_NUM	GWJ_NRPF	
PRVSE2_PACELA	"1"	
PRVSE2_TIPO	"PR"	

 Importante

Quando houver Pré-Fatura relacionada na Fatura e esta será baixada no momento da atualização com o Financeiro, é imprescindível que o usuário tenha acesso a operação **23-Substituição de Títulos**, no cadastro de acessos do usuário e/ou grupo de usuários.

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW6_SITFIN		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADA , em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADA . Na operação de eliminação

Campo	Recebe	Observações
		(Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADA , em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADA .
GW6_MOTFIN		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

23. Integração de Contratos como Título a Pagar (GFEA100 – tabelas GW2, GW9)

Campo	Recebe	Observações
GW6_SITFIN		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADA , em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADA . Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADA , em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADA .
GW6_MOTFIN		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

Integrações do GFE com PROTHEUS

24. Parâmetros do Módulo (GFEX000)

No programa **Parâmetros do Módulo (GFEX000)**, disponibilizar na pasta **Integrações Protheus**, os seguintes parâmetros: **GFE Ativo** (MV_INTGFE), **Modo Integração** (MV_INTGFE2), **Impede Faturamento?** (MV_FATGFE), **Natureza Título a Pagar** (MV_NTFGFE), **Cond. Pagto. Padrão** (MV_CPDGFE) e **Tipo Operação Padrão** (MV_CDTPOP), com opções definidas em forma de lista para seleção (combo-box).

No programa **Parâmetros do Módulo (GFEX000)**, na pasta **Integrações Protheus** na seção **SIGACOM** foi criado o parâmetro **TES Doc. Frete** (MV_TESGFE), com as opções: **Atribuído Sistema** (Padrão) e **Informado Usuário**. Na opção **Atribuído Sistema**, após a digitação do documento, o campo será automaticamente preenchido com a informação da TES inteligente, conforme já realizado hoje no GFE. Na opção **Informado Usuário**, o campo **TES** deverá ser preenchido manualmente, porém, será sugerida a TES vinculada ao produto (campo TE Padrão). Caso a integração automática estiver ativa, será utilizado o TES do produto.

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
Título a Pagar		
Prefixo do Título (E2_PREFIXO)	""	
Número do Título (E2_NUM)	GW2_NRCONT	
Parcela do Título (E2_PARCELA)	"1"	
Tipo do Título (E2_TIPO)	"RPA"	
Código da Natureza (E2_NATUREZ)	MV_NTFGFE	
Data de Emissão do Título (E2_EMISSAO)	GW2_DTCRIA	
Vencimento do Título (E2_VENCTO)	GW2_DTVENC	
Vencimento real do Título	GW2_DTVENC	

(E2_VENCREA)		
Valor do Título (E2_VALOR)	GW2_VLFRET	
Valor na Moeda Nacional (E2_VLCRUZ)	GW2_VLFRET	
Código do Fornecedor (E2_FORNECE)	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW2_CDPROP. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW2_CDPROP.
Loja do Fornecedor (E2_LOJA)	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW2_CDPROP. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01 .
Origem do Título (E2_ORIGEM)	"TOTVSGFE"	
Valor do ISS (E2_ISS)	GW2_VLISS	
Valor do INSS (E2_INSS)	GW2_VLINSS	
Valor do IRRF (E2_IRRF)	GW2_VLIRRF	
SEST/SENAT (E2_SEST)	GW2_VLSEST	
Rateio Contábil		Criar para cada registro da GW9 com GW9_LANCTO = "1=DB".
Conta Contábil Debito (CTJ_DEBITO)	GW9_CTACTB	
Valor Ratear (CTJ_VALOR)	GW9_VLMOV	
Centro de Custo Débito (CTJ_CCD)	GW9_CCUSTO	

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW2_SITFIN		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso, atribuir 4 - ATUALIZADO , em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADO . Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação, atribuir 1 - NÃO ENVIADO , em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADO .
GW2_MOTFIN		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

25. Integração de Documentos de Frete como Documento de Entrada (GFEA065 – tabela GW3)

Campo	Recebe	Observações
Documento de Entrada		
Número do Documento (F1_DOC)	GW3_NRDF	

Série do Documento (F1_SERIE)	GW3_SERDF	
Código do Fornecedor (F1_FORNECE)	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW3_EMISDF.
Loja do Fornecedor (F1_LOJA)	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01 .
Data de Emissão da NF (F1_EMISSAO)	GW3_DTEMIS	
Código da Cond. de Pgto (F1_COND)	MV_CPDGFE	
Nota/Consumidor/Ticket (F1_TIPO)	"N=NORMAL"	
Formulário Próprio (F1_FORMUL)	"N=NÃO"	
Espécie do Documento (F1_ESPECIE)	GW3_CDESP	
Estado de Emissão da NF (F1_EST)	GU3_UF	Localizar GU3 com GU3_CDEMIT = GW3_CDDEST.
Data de Recebimento (F1_RECBMTO)	GW3_DTFIS	
Chave da NFe SEFAZ (F1_CHVNFE)	GW3_CTE	
Item do Documento de Entrada	Criar sempre (apenas 1 registro)	
Numero do Documento/Nota (D1_DOC)	GW3_NRDF	
Serie da Nota Fiscal (D1_SERIE)	GW3_SERDF	
Código do Forn/Cliente (D1_FORNECE)	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW3_EMISDF.
Loja do Forn/Cliente (D1_LOJA)	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01 .
Data de Emissão (D1_EMISSAO)	GW3_DTEMIS	
Item da Nota Fiscal (D1_ITEM)	"0001"	
Código do Produto (D1_COD)	MV_PRITDF	
Unidade de Medida (D1_UM)	"UN"	
Quantidade do Produto (D1_QUANT)	1	
Valor Unitário (D1_VUNIT)	GW3_VLDF	
Valor Total (D1_TOTAL)	GW3_VLDF	
Tipo de Operação (D1_OPER)	"T1"	"T2" quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 2 - ISENTO ; "T3" quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 3 - SUBS. TRIB ; "T7" quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 1 - TRIBUTADO e

		GW3_CRDPC = 2 - NÃO ; "T4" quando GW3_TPIMP = 2 - ISS .
Tipo de Entrada da Nota (D1_TES)	FM_TE	Localizar FM com FM_TIPO = D1_OPER.
Valor do ICM do Item (D1_VALICM)		GW3_VLIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS .
Alíquota de ICMS (D1_PICM)		GW3_PCIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS .
Valor Base do Icms (D1_BASEICM)		GW3_BASIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS .
Valor do ICMS (D1_ICMSRET)		GW3_IMPRET quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS .
Valor do ISS (D1_VALISS)		GW3_VLIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS .
Alíquota de ISS (D1_ALIQISS)		GW3_PCIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS .
Base de Cálculo do ISS (D1_BASEISS)		GW3_BASIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS .
Base do Cofins (D1_BASECOF)	GW3_BASCOF	
Alíquota do Cofins (D1_ALQCOF)	MV_PCPIS	
Valor do Cofins (D1_VALCOF)	GW3_VLCOF	
Base do Pis (D1_BASEPIS)	GW3_BASPIS	
Alíquota do PIS (D1_ALQPIS)	MV_PCCOFI	
Valor do PIS (D1_VALPIS)	GW3_VLPIS	

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW2_SITFIS		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADO , em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADO . Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADO , em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADO .
GW2_MOTFIS		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

26. Integração de Documentos de Frete como Nota de Conhecimento (GFEA065 – tabelas GW3, GW4)

Campo	Recebe	Observações
Conhecimento de Frete (Documento de Entrada)		
Número do Documento (F1_DOC)	GW3_NRDf	
Série do Documento (F1_SERIE)	GW3_SERDF	

Código do Fornecedor (F1_FORNECE)	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW3_EMISDF
Loja do Fornecedor (F1_LOJA)	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDF. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01 .
Data de Emissão da NF (F1_EMISSAO)	GW3_DTEMIS	
Nota/Consumidor/Ticket (F1_TIPO)	"N=Normal"	Se opção de integração for pré-Ct recebe valor C=CONHECIMENTO .
Formulário Próprio (F1_FORMUL)	"N=NÃO"	
Espécie do Documento (F1_ESPECIE)	GW3_CDESP	
Valor Bruto da NF (F1_VALBRUT)	GW3_VLDF	
F1_OPER		"T7" "T8" quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 2 - ISENTO ; "T9" quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS e GW3_TPTRIB = 3 - SUBS. TRIB.
F1_TES	FM_TE	Localizar FM com FM_TIPO = F1_OPER F1_VALICM GW3_VLIMP, quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS .
F1_PICM		GW3_PCIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS .
Base de Cálculo para ICM (F1_BASEICM)		GW3_BASIMP quando GW3_TPIMP = 1 - ICMS .
Valor do ISS (F1_ISS)		GW3_VLIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS .
F1_ALIQISS		GW3_PCIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS .
F1_BASEISS		GW3_BASIMP quando GW3_TPIMP = 2 - ISS .
Base COFINS (F1_BASCOFI)	GW3_BASCOF	
F1_ALQCOF	MV_PCPIIS	
Vlr. Retenção do COFINS (F1_VALCOFI)	GW3_VLCOF	
Base do PIS (F1_BASPIIS)	GW3_BASPIIS	
F1_ALQPIS	MV_PCCOFI	
PIS Retenção (F1_VALPIS)	GW3_VLPIS	
Notas Fiscais do Conhecimento de Frete		Criar 1 para cada registro da GW4 relacionada à GW3.
Código da Transportadora (F8_TRANSP)	F1_FORNECE	
Loja da Transportadora (F8_LOJTRAN)	F1_LOJA	
NF Importação / Frete (F8_NFDIFRE)	F1_DOC	
Serie da NF Importa/Frete (F8_SEDIFRE)	F1_SERIE	
Fornecedor da NF (F8_FORNECE)	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDC. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW3_EMISDC.
Loja do Fornecedor (F8_LOJA)	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW3_EMISDC; Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01 .
Nota Fiscal Original (F8_NFORIG)	GW4_NRDC	

Serie da NF Original (F8_SERORIG)	GW4_SERDC	
-----------------------------------	-----------	--

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW2_SITREC		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADO , em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADO . Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADO , em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADO .
GW2_MOTREC		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

Ao acessar o programa **MATA116** (Nt Conhec Frete), usado para digitação dos Conhecimentos de Frete, o usuário recebe a seguinte mensagem de informação, quando o GFE está implantado:

"Com a integração ativa entre o ERP Protheus e o TOTVS GFE, os documentos de Transporte devem ser lançados pelo TOTVS GFE! Confirma o lançamento?"

Essa mensagem já é apresentada pelo sistema, independente do modelo de integração.

27. Integração de Contratos como Nota de Conhecimento (GFEA100 – tabela GW2)

Campo	Recebe	Observações
Numero do Documento (F1_DOC)	GW2_NRCONT	
Serie do Documento (F1_SERIE)	""	
Código do Fornecedor (F1_FORNECE)	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW2_CDPROP. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW2_CDPROP.
Loja do Fornecedor (F1_LOJA)	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW2_CDPROP. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01 .
Data de Emissão da NF (F1_EMISSAO)	GW2_DTCLIA	
Nota/Consumidor/Ticket (F1_TIPO)	"C=CONHECIMENTO"	
Formulário Próprio (F1_FORMUL)	"N=NÃO"	
Espécie do Documento (F1_ESPECIE)	"CTR"	
Valor Bruto da NF (F1_VALBRUT)	GW2_VLFRET	
F1_OPER	"TT"	
Notas Fiscais do Conhecimento de Frete		Criar 1 para cada registro da GW4 relacionada à GW8.
Código da Transportadora (F8_TRANSP)	F1_FORNECE	
Loja da Transportadora (F8_LOJTRAN)	F1_LOJA	
NF Importação / Frete (F8_NFDIFRE)	F1_DOC	
Série da NF Importa/Frete (F8_SEDIFRE)	F1_SERIE	

Fornecedor da NF (F8_FORNECE)	A2_COD	Localizar A2 com A2_CGC = GW8_EMISDC. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir GW8_EMISDC.
Loja do Fornecedor (F8_LOJA)	A2_LOJA	Localizar A2 com A2_CGC = GW8_EMISDC. Quando não localizar A2 ou A2_CGC em branco, atribuir 01 .
Nota Fiscal Original (F8_NFORIG)	GW1_NRDC	
Série da NF Original (F8_SERORIG)	GW1_SERDC	

Depois do retorno da função usada para integração, gravar os seguintes campos:

Campo	Recebe	Observações
GW2_SITREC		Na operação de inclusão (Atualizar ERP), quando o retorno indicar que a inclusão foi realizada com sucesso atribuir 4 - ATUALIZADO , em caso contrário, atribuir 3 - REJEITADO . Na operação de eliminação (Desatualizar ERP), quando o retorno indicar que houve sucesso na operação atribuir 1 - NÃO ENVIADO , em caso contrário, atribuir 4 - ATUALIZADO .
GW2_MOTREC		Mensagens de erro, quando o retorno indicar que a inclusão ou a eliminação não foi realizada com sucesso.

Ao acessar o programa **MATA116** (Nt Conhec Frete), usado para digitação dos Conhecimentos de Frete, o usuário recebe a seguinte mensagem de informação, quando o GFE está implantado:

"Com a integração ativa entre o ERP Protheus e o TOTVS GFE, os documentos de Transporte devem ser lançados pelo TOTVS GFE! Confirma o lançamento?"

Essa mensagem já é apresentada pelo sistema, independente do modelo de integração.

28. Carga de Notas Fiscais com Erro de Integração (OMSM012)

Quando o parâmetro **Impede Faturamento** indicar que a geração das Notas Fiscais de Saída não depende do sucesso da integração com o GFE, os seguintes procedimento complementarão a integração:

- As Notas Fiscais de Saída não integradas ficarão registradas para que posteriormente os usuários acionem novamente a integração para o GFE pelo programa **OMSM012** (pode ser acessado pelo menu ou por um botão na barra inferior do **OMSM011**). Esse programa lista todas as Notas Fiscais de Saída, que não integraram com o GFE, por algum erro de validação ocorrido (a mensagem fica registrada e pode ser consultada nesse mesmo programa);
- Assim que nova ação de integração ocorrer com os registros de controle são descartados;
- Se a Nota Fiscal de Saída, com pendência de integração for cancelada no ERP, o registro de controle é descartado;
- A carga de dados pelo **OMSM011** também gera esses registros para as Notas Fiscais de Saída não integradas com sucesso;
- Se o motivo da não integração for uma restrição intencionalmente cadastrada (Filtro de Documentos de Carga), o sistema não grava o registro de controle;
- Essa rotina não se aplica à integração de Notas Fiscais de Entrada (Documentos de Entrada).

Valor do ICMS Solidario (D1_ICMSRET?)

[documento_de_integracao](#)
[protheus_x_gfe](#)
[sigagfe](#)
[bra](#)
[integracao_protheus_x_gfe](#)
[versao_12](#)
[logistica](#)
[protheus](#)
[gfe](#)
[integracao](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso