

Documentos de Carga (GFEA044 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 13 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Cadastrar um Documento de Carga](#)
 - [Bloquear o Documento de Carga](#)
 - [Liberar o Documento de Carga](#)
 - [Cancelar o Documento de Carga](#)
 - [Gerar o Romaneio](#)
- 03. TELA DOCUMENTOS DE CARGA
 - [Outras Ações / Ações relacionadas](#)
- 04. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA GERAL
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 05. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA COMPLEMENTAR
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 06. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA OUTROS
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 07. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA ITENS
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 07. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA UNITIZADORES
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 08. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA TRECHOS
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 09. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA DOCUMENTOS DE ORIGEM
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 10. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a entrada ou alterar os dados relativos ao transporte dos documentos que caracterizam as cargas e sejam o fato gerador da necessidade de contratação dos fretes.

Para estes documentos será utilizado um termo mais abrangente, que será o **Documento de Carga**.

É possível relacionar os Documentos de Carga a um Romaneio existente ou gerar um novo Romaneio de Carga, por meio da opção **Romaneio**.

Nessa rotina serão apresentados todos os Romaneios de Carga com situação igual a **Digitado**, classificados por ordem crescente de **Data Criação e Transportador**.

Depois de vinculado, a situação do Documento de Carga será alterada para **Embarcado**.

IMPORTANTE!

1. Para Documentos de Carga cujo tipo de documento seja de sentido:
 - a. **Entrada**, o destinatário deve ser um emitente que seja Filial.
 - b. **Saída**: o remetente deve ser um emitente que seja Filial.
 - c. **Externo**, tanto o remetente quanto o destinatário devem ser emitentes **diferentes** de Filial.
 - d. **Interno**: tanto o remetente quanto o destinatário devem ser emitentes que sejam Filial.
2. Somente é permitido **alterar** Documentos de Carga nas situações **Digitado** ou **Liberado**.
3. Não é possível **excluir** Documentos de Carga:
 - a. Com origem ERP.
 - b. Quando a situação for diferente de **Digitado**, **Liberado** ou **Bloqueado**.
 - c. Quando a situação for **Liberado** ou **Encerrado**.

- d. Quando houver vínculo com **Pré-fatura, Contrato, Documento de Frete e Ocorrências**.
- e. Ao excluir um Documento de Carga é necessário eliminar também os cálculos referentes a ele.
- 4. O cálculo de frete é efetuado na rotina **Romaneio de Carga (GFEA050)**, opção **Calcular**.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Documento de Carga

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Documentos de Carga**.
2. Na tela **Documentos de Carga**, clique em **Incluir**.
3. O processo de registro do Documento de Carga apresenta três etapas:
 - a. Na primeira etapa são definidos os **dados do Documento de Carga**, como o seu tipo (Nota Fiscal de saída, entrada, devolução, entre outros), o emissor, o remetente, o destinatário, o número do documento, a data de emissão, o tipo de frete (CIF, FOB, CIF com Redespacho ou FOB com Redespacho, Consignatário ou Consignatário com Redespacho).
 - b. Na segunda etapa são informados os **itens e os unitizadores**. Ao informar itens no Documento de Carga deve ser informada a classificação de frete, que depois será utilizada para seleção da tabela de frete, a quantidade, valor, peso real e cubado, os grupos contábeis, se entrará no rateio, o tipo do item e os parâmetros para cálculo do PIS e COFINS para o item. Nesta etapa também pode ser informada a quantidade de unitizadores, porém, esta não é obrigatória para a inclusão do Documento de Carga.
 - c. Na terceira e última etapa devem ser informados os **trechos da viagem**. Os trechos referem-se a cada itinerário de transporte, sendo possível informar também quantos trechos forem necessários. Cada trecho é considerado um redespacho, portanto, é possível informar quantos redespachos forem necessários. Em cada trecho é possível informar o Transportador, a Cidade origem e destino, o tipo de veículo e a previsão de entrega.
4. Clique em **Confirmar**.

Bloquear o Documento de Carga

1. Na tela Documentos de Carga, clique em **Ações Relacionadas > Bloquear**.
2. O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de bloquear o documento selecionado.
3. Clique em **Confirmar**.

Liberar o Documento de Carga

1. Na tela **Documentos de Carga**, clique em **Ações Relacionadas > Liberar**.
2. O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de liberar o documento selecionado.
3. Clique em **Confirmar**.

Cancelar o Documento de Carga

1. Na tela **Documentos de Carga**, clique em **Ações Relacionadas > Cancelar**.
2. O sistema apresenta uma mensagem confirmando a intenção de cancelar o documento selecionado.
3. Clique em **Confirmar**.

Gerar o Romaneio

1. Na tela **Documentos de Carga**, clique em **Ações Relacionadas > Romaneio**.
2. Na tela **Romaneio**, confira os dados apresentados.
3. Para iniciar a geração, clique em **Confirmar**.

03. TELA DOCUMENTOS DE CARGA

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Documentos de Carga - Incluir , para cadastrar um novo registro.
Alterar	Permite acessar a tela Documentos de Carga - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Documentos de Carga - Visualizar , para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisar	Permite pesquisar as informações sobre os documentos de carga, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.

Ação	Descrição
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Documentos de Carga. Importante! Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.
Outras Ações > Copiar	Permite acessar a tela Documentos de Carga - Cópia , para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema.
Outras Ações > Liberar	Permite liberar o Documento de Carga cuja situação seja igual a Digitado ou Bloqueado .
Outras Ações > Cancelar	Permite cancelar o Documento de Carga. Importante! Para que seja possível cancelar o Documento de Carga, o Romaneio não poderá estar com situação igual a Liberado ou Encerrado, como também não poderá existir vínculo com Pré-fatura, Contrato, Documento de Frete e Ocorrências.
Outras Ações > Bloquear	Permite bloquear o Documento de Carga cuja situação seja igual a Digitado ou Bloqueado .
Outras Ações > Romaneio	Permite relacionar os Documentos de Carga a um Romaneio existente ou gerar um novo Romaneio de Carga.
Outras Ações > Ocorrência	Permite acessar a tela de inclusão de Ocorrência com o Transportador e o Documento de Carga selecionados, sendo que o Documento de Carga estará assinalado como relacionado. Importante! Caso seja necessário assinalar outros Documentos é possível selecionar no filtro a opção Mostrar todos.
Outras Ações > Doc. Frete	Permite incluir Documentos de Frete a partir de um Documento de Carga base, com um formato simplificado em relação a rotina Documentos de Frete (GFEA065) .

04. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA GERAL

Objetivo

Permitir a configuração e o registro das informações gerais do Documento de Carga.

Principais Campos e Parâmetros

Grid > Campo	Descrição
Identificação > Tipo Docto.	Tipo do Documento de Carga que está sendo cadastrado.
Identificação > Emissor	Código e nome do responsável pela emissão do Documento de Carga.
Identificação > Data Emissão	Data na qual o Documento de Carga foi emitido.
Identificação > Série / Número	Série e número do Documento de Carga.
Identificação > Origem	Origem do Documento de Carga.
Identificação > Situação	Apresenta a situação do Documento de Carga no sistema: 1 - Digitado; 2 - Bloqueado; 3 - Liberado; 4 - Embarcado;

Grid > Campo	Descrição
	5 - Entregue; 6 - Retornado; 7 - Cancelado; 8 - Sinistrado.
Identificação > Sit. SEFAZ	Apresenta a situação do documento junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda): 0 - Não informado; 1 - Autorizado; 2 - Não autorizado; 3 - Não se aplica. ❗ Importante! O SIGAGFE não executa a validação desta informação na SEFAZ, uma vez que recebe essas informações do ERP, que é responsável por esta validação.
Identificação > Chave NF-e	Chave de validação NF-e do Documento de Carga.
Movimentação > Remetente	Código para identificação do remetente do Documento de Carga.
Movimentação > Destinatário	Código para identificação do destinatário do Documento de Carga.
Movimentação > Tipo Frete	Tipo de frete realizado para a carga: 1 - CIF; 2 - CIF Redesp; 3 - FOB; 4 - FOB Redesp; 5 - Consignado; 6 - Consignado Redesp.
Movimentação > Nr. Romaneio	Número do Romaneio de Carga.
Controle > Uso	Finalidade do uso: 1 - Industrialização Venda; 2 - Uso/Consumo; 3 - Ativo Imobilizado.

05. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA COMPLEMENTAR

Objetivo

Permitir que as informações adicionais sejam registradas no Documento de Carga, sendo que estas não são obrigatórias.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Carga > Espécie	Espécie do Documento de Carga.
Carga > Qtde Volumes	Quantidade de volumes da carga.
Carga > Nr Carreg	Número de agrupamentos, quando houver a consolidação de mais de um Documento de Carga em um único carregamento para o cálculo do frete.
Carga > Região Coml	Região comercial a qual o Documento de Carga está associado, se houver.
Carga > Represent	Representante Comercial responsável pelo Documento de Carga, se houver.

Campo	Descrição
Carga > ICMS?	Indica que o Documento de Carga e, conseqüentemente, a mercadoria sofrem a incidência de ICMS: 1 - Sim; 2 - Não.
Carga > Nr Doc Orig / Série Origem	Número e série do documento de origem, se houver.
Endereço Entrega	Endereço de entrega das mercadorias do Documento de Carga. ⓘ Importante! - Este campo receberá automaticamente, após a inclusão ou alteração do Documento de Carga, o código da região que compreende a Cidade ou o CEP do endereço do destinatário. - Se constar Cidade, UF ou CEP de entrega no Documento de Carga, esses prevalecem sobre o endereço do Destinatário. - A atribuição ocorre somente sob regionalização própria, definida por meio dos Parâmetros do Módulo.
Controle	Este espaço é destinado às informações de controle, sendo possível registrar a data e a hora de prevista de saída e entrega, bem como, visualizar as informações como a data e a hora efetiva da saída e a última alteração ou cancelamento do documento de Carga.
Integrações > Sit Fat	Situação da atualização da data de saída na Nota Fiscal do ERP Datasul: 1 - Não Enviado; 2 - Pendente; 3 - Requisitado; 4 - Atualizado; 5 - Pendente desatualização; 6 - Não se aplica.
Integrações > Mot Rej Fat	Motivo da rejeição do faturamento.

06. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA OUTROS

Objetivo

Permitir o registro de informações adicionais relativas a eventuais inconsistências identificadas durante a execução do processo.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Sit Calc Aut	Apresenta a inconsistência ocorrida durante o cálculo automático do Romaneio: 0 - Não se aplica: quando na inclusão ou alteração de um documento, o tipo de documento estava definido como Manual . 1 - Cálculo aut. pendente: quando a rotina de cálculo ainda não foi executada para o documento. 2 - Cálculo automático: quando a rotina de cálculo foi executada com sucesso. 3 - Cálculo sem sucesso: quando houve o vínculo do Romaneio com o documento, mas ocorreram inconsistências no cálculo do Romaneio. 4 - Romaneio sem sucesso: quando a criação ou o vínculo do Romaneio com o Documento de Carga ocorrer sem sucesso.
Rej. Dt Entreg	Motivo da rejeição da gravação da data de entrega na Nota Fiscal de Saída no ERP Datasul.
Ped Cliente	Número do Pedido do cliente.
Mot Inf Frete	Motivo da integração das informações de frete.

07. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA ITENS

Objetivo

Permitir o registro dos itens do Documento de Carga.

-  **IMPORTANTE!**
1. Não é possível informar itens de carga com peso, peso cubado, valor e quantidade simultaneamente iguais a **0 (zero)**.

2. Também não é possível excluir um item quando não houver outros itens associados ao Documento de Carga.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição		
Item / Descrição	Código e descrição que identificam o item que compõe o Documento de Carga.		
Clas Frete / Des Clas	Código e descrição da classificação de frete.		
Quantidade	Quantidade do item.		
Valor	Valor do item para o cálculo de Ad Valorem, quando houver.		
Volume (m³)	Volume total ocupado pelos itens, em metros cúbicos (m³).		
Peso Real	Peso real do item da carga.		
Peso Cubado	Peso cubado do item da carga.		
Info Ctb 1 / Info Ctb 2 / Info Ctb 3 / Info Ctb 4 / Info Ctb 5	Informação Contábil	Datasul	Protheus
	1	Natureza da Operação	Tipo Produto
	2	Canal de Venda	Grupo Produto
	3	Grupo de Estoque	Tipo Saída
	4	Família Comercial	Classe Valor
	5	Família de Material	Centro Custo
Rateio Ctb	Indica se o item fará parte do rateio contábil do valor de frete: 1 - Sim; 2 - Não.		
Tipo Item / Desc Tp Item	Código e descrição do tipo de item, quando houver tributação específica de ICMS para o frete do item.		
Trib PIS	Indica se haverá tributação de PIS sobre o frete do item: 1 - Sim; 2 - Não.		
Trib COFINS	Indica se haverá tributação de COFINS sobre o frete do item: 1 - Sim; 2 - Não.		
Qtd/Peso Alt	Pesos ou quantidades alternativos.		
Unid Negócio	Unidade de negócio do item do Documento de Carga.		
Ativo	Indica o item como um ativo: 1 - Sim; 2 - Não.		
CFOP	CFOP do item do Documento de Carga.		
Credita ICMS	Indica se é creditado ICMS sobre o frete do item:		

Campo	Descrição
	1 - Sim; 2 - Não.
Valor Líq.	Valor líquido do item para cálculo, quando este é selecionado no componente de frete.
Unid Medida	Unidade de medida do item. <i>!</i> Importante! Este campo estará disponível a partir do <i>release</i> 12.1.23.

07. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA UNITIZADORES

Objetivo

Permitir a execução da unitização de cargas, que pode ser:

- Paletização;
- Containerização.

! IMPORTANTE!

1. Unitizar cargas significa tornar única uma série de mercadorias de pesos, tamanhos e formatos distintos, permitindo assim a movimentação mecânica desta unidade.
2. Exemplo: o palete (ou *pallet* em Inglês) é o unitizador empregado para a união das mercadorias na paletiza.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Cod. Unitiz	Código do unitizador.
Quantidade	Quantidade de unitizadores que compõem a carga.

08. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA TRECHOS

Objetivo

Registrar uma lista de trechos que formará o itinerário da carga até o destino.

! IMPORTANTE!

1. Para o Documento de Carga é necessário informar pelo menos um trecho com um emitente do tipo **Transportador** ou **Proprietário Autônomo**.
2. Não é possível informar emitentes do tipo **Proprietário Autônomo** para os trechos pagos que não sejam o primeiro trecho do itinerário.
3. É possível informar mais de um trecho apenas quando o tipo de frete do documento for **CIF com Redespacho**, **FOB com Redespacho** ou **Consignado com Redespacho**.
4. Quando o tipo de documento for:
 - a. **Entrada**: o trecho somente pode ter o conteúdo do campo **Pagar** como **Não** para documentos com tipo de frete **CIF**, e **Sim** para documentos com tipo de frete **FOB**.
 - b. **Saída**: o trecho somente pode ter o conteúdo do campo **Pagar** como **Sim** para documentos com tipo de frete **CIF**, e **Não** para documentos com tipo de frete **FOB**.
5. Somente é possível excluir o último trecho da lista quando houver mais de um trecho informado.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Transp	Código do transportador do trecho (Transportadora ou Autônomo).

Campo	Descrição
Cid Orig	Cidade origem do texto, a qual será utilizada como cidade origem no cálculo. Importante! Se a cidade origem não for informada, o cálculo do frete utilizará as informações do documento/trecho para determinar a origem do trecho.
CEP Origem	Código de Endereçamento Postal (CEP) de origem do trecho, o qual será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP. Importante! Se o CEP origem não for informado, o cálculo do frete utilizará as informações do documento/trecho para determinar o CEP de origem do trecho.
Cidade Dest	Código da cidade de destino.
CEP Destino	Código de Endereçamento Postal (CEP) de destino do trecho, o qual será utilizado na localização de regiões que atendem por CEP. Importante! Se o CEP de destino não for informado, o cálculo do frete utilizará as informações do documento/trecho para determinar o CEP de destino do trecho.
Tipo Veículo	Informar o tipo de veículo utilizado no trecho, se houver.
Class Frete	Classificação de frete do trecho, a qual será utilizada na localização de negociações. Importante! Se a classificação de frete não for informada, o cálculo de frete utilizará as informações do Romaneio/documento, para determinar a classificação em questão.
Tipo Oper	Tipo de operação do trecho, o qual será utilizado na localização de negociações. Importante! Se o tipo de operação não for informado, o cálculo do frete utilizará as informações do Romaneio para determinar o tipo de operação.
Pagar	Indica se o trecho será pago pela empresa: 1 - Sim; 2 - Não.
Dt Prev Entr / Hr Prev Entr	Data e hora previstas para a entrega da carga.
Dt Entrega / Hora Entrega	Data e hora de entrega da mercadoria em cada trecho do Documento de Carga. Importante! Estes campos não são habilitados e sua informação tem origem na rotina Registrar Entregas.

09. TELA DOCUMENTOS DE CARGA - INCLUIR - ABA DOCUMENTOS DE ORIGEM

Objetivo

Permitir o registro de uma lista dos documentos de origem.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Chave	Código do documento auxiliar na Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Filial Orig	Filial de origem da viagem TMS.
Emissor Orig	Emissor de origem do documento.
Série Orig	Série de origem do documento.
Doc Orig	Número do documento de origem.
Observação	Campo para registro das informações adicionais que se fizerem necessárias.

10. TABELAS UTILIZADAS

- GW1 - Documentos de Carga
- GW8 - Itens dos Documentos de Carga
- GWU - Trechos dos Documentos de Carga
- GWN - Romaneio de Carga
- GWB - Unitizadores dos Documentos de Carga
- GUB - Classificações de Frete
- GUG - Unitizadores de Carga
- GV5 - Tipos de Documentos de Carga
- 12 - Unidades de Federação
- 01 - Séries dos Documentos de Carga
- GU3 - Emitentes de Transporte
- GU7 - Cidades
- SYA - Países
- GU9 - Regiões

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [menu_do_produto](#)
[atualizacoes](#) [movimentacao](#) [expedição_recebimento](#)
[documentos_de_carga](#) [gfea044](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)