


PGFE0156 - Integração do GFE x FT4003

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Produto:	Protheus
Ocorrência:	Integração do Protheus GFE x FT4003 Faturamento Manual ERP linha Datasul.
Passo a passo:	ERP Linha Datasul Nota Fiscal Manual deve estar com Status: Calculada O tipo de frete na NFS precisa ser a pagar. Logo, deve ser informada uma Cidade CIF (na pasta Complementos) Nota Fiscal Manual deve ser de um Cliente que esteja integrado ao GFE. Pré-Requisitos GFE Tipo de Documento parametrizado. Cliente deve estar Cadastrado no ERP linha Datasul e integrado com o GFE. Tabela de Frete deve possuir: Negociações cadastradas e Tarifas. Tabela de Frete cadastrada e liberada. Pré-Requisitos FT4003 SIMULAÇÃO DE CÁLCULO DE FRETE NA NOTA FISCAL MANUAL Parametrizações Cadastro Vamos estudar os Pré-Requisitos e parametrizações desta Integração: - Webservice parametrizado no Appserver.ini: Deve-se parametrizar os dados para execução do WebService no arquivo appserver.ini da instalação do TOTVS GFE. Exemplo: <pre>[localhost:3456/ws_p12.1.7] ENABLE=1 PATH=C:\TOTVS 12\Microsiga\protheus_data.12.1.7\web\ws_p12 ENVIRONMENT=totvs12.1.7 INSTANCENAME=ws_p12.1.7 RESPONSEJOB=JOB_WS_P12.1.7 DEFAULTPAGE=wsindex.apw</pre> Deve-se criar uma entrada como a do exemplo acima, informado o IP ou Host do servidor no qual o AppServer está instalado e uma porta de comunicação exclusiva para o GFE. Como PATH deve-se informar o caminho no qual os arquivos de Web Service estão localizados (diretório de instalação do TOTVS GFE + Nova Integração Datasul 11 x 12). Também se deve inserir a cláusula PREPAREIN nos parâmetros do JOB_WS do arquivo, contendo a empresa do SIGAGFE e um estabelecimento padrão. <pre>[JOB_WS_P12.1.7] TYPE=WEBEX ENVIRONMENT=totvs12.1.7 INSTANCES=1,3 SIGAWEB=WS INSTANCENAME=ws_p12.1.7 ONSTART=__WSSTART ONCONNECT=__WSCONNECT GFEPREPAREIN=99,01 PREPAREIN=99,01 - Para esta integração funcionar é obrigatório possuir esta linha no APPSERVER.INI</pre> Após a configuração e reinicialização do APP Server do TOTVS GFE, pode-se verificar a disponibilidade do serviço e do método de comunicação do WS pelo navegador. XMLSIMULATION >>> Simulação do uso da folha de dados. Executa a validação da folha de dados sem o commit. Permite simular cálculos presentes na interface. No caso do link não ser mostrado, certifique-se de ter atualizado o RPO do ambiente até o patch mais recente do ambiente Protheus e ao persistir essa situação, solicite suporte.


Parâmetros Globais

Ativar o campo Frete Embarcador dos Parâmetros Globais do Datasul (CD0101 - pasta Módulos II) deve estar marcado.




Vamos entrar no programa de parâmetros de integração GFE "CD0089" e marcar a opção Pedido de Venda.


Desta forma habilitamos a simulação do cálculo de Frete na Nota Fiscal de Saída




Através do botão Matrizes de tradução podemos parametrizar o De/Para de Filial, usado quando temos vários estabelecimentos no ERP linha Datasul integrando com o




Informe a Filial e acione o botão confirmar para salvar o de/para.




Parametrizando a URL do Webservice usado pelo serviço de integração do Protheus com ERP linha Datasul. Esta URL é a mesma que parametrizamos no appservice.



Por intermédio do botão "Testar Conexão" é possível verificar se o Datasul 11 consegue estabelecer uma conexão válida com o Web Service de integração do TOTVS.



Por intermédio do botão "Histórico" é possível consultar as eventuais falhas de conexão com o WS registradas pelas diversas rotinas de envio de dados do Datasul 11.




A opção "Integração temporariamente suspensa" pode ser usada para indicar ao Datasul 11 que o Web Service de integração com o TOTVS GFE está intencionalmente realizar tentativas de conexão com o Web Service, poupando recursos de processamento das rotinas.

Não é necessário reiniciar os Agentes de integração ao marcar esse parâmetro.

A opção "Aviso Eletrônico", quando marcada, enviará um e-mail para os destinatários informados.

O aviso informará que houve uma falha de conexão do Datasul com o Web Service durante a integração com o TOTVS GFE, situação na qual deve-se verificar se o Web



O botão "Configurar" dá acesso aos programas do Datasul 11 no qual são informados os parâmetros de envio de e-mail e o botão "Testar E-mail" oferece um teste de e

O envio de e-mail e suas configurações são funcionalidades nativas do framework Datasul 11.

No registro de histórico de falhas de conexão é possível consultar se foi enviado o aviso eletrônico sobre a falha e quais os destinatários do aviso; se o envio do aviso fo

Pasta "Integrações" Nesta pasta devem ser marcados os cadastros e processos que são integrados com o SIGAGFE.

Internamente, cada parâmetro marcado (e confirmado) nas seções desta aba gera a inclusão de um programa APPC nos gatilhos de Criação e eliminação do dicionário

Pré-requisitos para o cálculo do Frete no GFE:

Tipo de Documento parametrizado.

- Cliente deve estar Cadastrado no ERP linha Datasul e integrado com o GFE.
- Tabela de Frete cadastrada e liberada.
 - Tabela de Frete deve possuir: Negociações cadastradas e Tarifas.

Pré-requisitos para o cálculo do Frete na Nota Fiscal Manual:

- Nota Fiscal Manual deve estar com Status: Calculada.


- O tipo de frete na NFS precisa ser a pagar. Logo, deve ser informada uma Cidade CIF (na pasta Complementos).

Agora vamos analisar como ficou esta Integração.

Vamos abrir o programa de Lançamento de Nota Fiscal Manual.

Podemos observar que ao abrir o programa de FT4003 o botão de simular Cálculo do Frete já está disponível.

Agora vamos incluir uma Nota Fiscal Manual no FT4003 e calcular o Frete para esta Nota.



Vamos acionar o botão Cálculo da Nota, pois só conseguimos simular o valor do Frete através da tela de Cálculo da Nota Fiscal - FT4005.


Para Simular o Frete acione o botão "FRETES", Ao se clicar sob o botão "Simular Cálculo Frete", é apresentada uma nova janela de simulação de Frete(CDF003A), on

GW1_ROMTV Tipo de veículo do Romaneio

GW1_ROMCF Classificação de frete do Romaneio

GW1_ROMTO Tipo de operação do Romaneio

Com estas informações a simulação de Cálculo do Frete é executada, Retornando para a NF o Valor do Frete, transportadora e rota.



Programas usados na Integração:

ERP Linha Datasul

cdf003a.w - Programa progress que contém as Regras para chamada da Simulação do Cálculo do Frete.

cdf9000.i - Include com as definições das TempTables usadas pelo programa cdf003a.w .

GFE Protheus

GFEXFUNB.PRW - Nova Simulação - Programa ADVPL que contém os métodos de Cálculo de Frete chamando os novos metodos. Metodo NOVO de simulação, usando

GFEX010.PRW - Simulação antiga, Programa com as funções para criar as simulações de Frete. Metodo antigo de simulação, usando o WSDL FWWSMODEL com o n

Com isso apresentamos com usar a Integração da Simulação do Cálculo do Frete no FT4003 ERP linha Datasul.

Obrigado.

Observações: Vamos aprender como analisar o processo em caso de inconsistências:

Durante a integração com o SIGAGFE, no diretório temporário da sessão Progress são gerados três arquivos que auxiliam no diagnóstico de alguma não-conformidade

Para identificar este diretório, abra a janela do Editor Progress e execute o seguinte comando:

MESSAGE SESSION:TEMP-DIRECTORY VIEW-AS ALERT-BOX INFORMATION.

Os arquivos gerados pela simulação são:

- simulacao.xml (dados de envio para o SIGAGFE)
- xmlesimulation.xml (dados de envio para o SIGAGFE)

Quando o incidente encontra-se na etapa de cálculo da simulação (ou seja até a execução do programa GFEXFUNB), é possível gerar a memória de cálculo em arquivos

A parametrização da geração deste arquivo é realizada no SIGAGFE, através do programa de Parâmetros do Módulo(GFEX000), pasta Cálculo de Frete, parâmetros "O conteúdo do campo "Diretório Log" deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente ROOTPATH informada no arquivo appserver.ini.
Exemplo: ROOTPATH=C:\P11 no "Diretório Log" informado \LOG\ (o arquivo será gerado abaixo do caminho C:\P11\LOG).
Também é possível fazer a simulação diretamente pelo SIGAGFE, através da execução do programa "Simul Simplificada "(GFEX011). Neste programa tem-se também

Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [versao_12](#) [sigagfe](#) [mp_gfe_sup](#) [ft4003](#) [datasul](#)
[integracao](#) [simulacao_frete](#) [pgfe0156](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)