

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min

Dúvida

Como alterar o **Tipo de Documento de Carga** no **SIGAGFE**, quando utilizado o **ERP Datasul**, usando o **Configurador de Regras**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.


Solução

Quando utilizamos o **ERP - Enterprise Resource Planning Datasul** e precisamos integrar uma **Nota de Saída** com o **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**, alterando o **Tipo de Documento de Carga**, podemos usar o **Configurador de Regras**.

Por padrão a nota de saída é integrada com o **Tipo de Documento de Carga** igual a **NFS**. Porém, pode ser necessário alterar o **Tipo de Documento de Carga**. Então, utilizando o **Configurador de Regras**, conseguimos alterar o tipo **NFS** para outro código.

Exemplo:

1- Cadastrar o **Tipo de Operação GFE-ESP-DC** no **CD0025**.



2- Cadastrar a regra no **CD0024**:

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-ESP-DC

Desc Oper: Alteração Tipo Documento Carga no GFE para nota de saída.

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição
NAT-OPER	NATUREZA DE OPERAÇÃO
TIPO-DC	RETORNO DO NOVO TIPO DE DOC

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-ESP-DC

Desc Oper: Alteração Tipo Documento Carga no GFE para nota de saída.

Variável Regra Condição Retorno

Regra	Descrição
1	Alterar o Tipo de Documento de Carga da nota de saída

Incluir Modificar Eliminar Sequenciar Regras

Enter data or press ESC to end.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-ESP-DC

Desc Oper: Alteração Tipo Documento Carga no GFE para nota de saída.

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 1 Alterar o Tipo de Documento de Carga da nota de saída

Variável	Condição	Valor	Operador
nat-oper	IGUAL A	511a	

Induir Modificar Eliminar Agrupar Início Agrupar Fim Desagrupar Regra

Enter data or press ESC to end.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

ArquivoAjuda

Empresa: 10TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1Estabel 1

Tipo Operação: GFE-ESP-DC

Desc Oper: Alteração Tipo Documento Carga no GFE para nota de saída.

Regra: 1Alterar o Tipo de Documento de Carga da nota de saída

Campo	Valor	% Rateio
tipo-dc	NFSX	0,00

Incluir

Modificar

Eliminar

▲

▼

Enter data or press ESC to end.

Nesse exemplo, para todas as notas de saída com natureza de operação **511a** o **Tipo de Documento de Carga** será alterado de **NFS** para **NFSX**. Basta cadastrar no **SIGAGFE** o **Tipo de Documento de Carga** da seguinte maneira:

Tipos Docto Carga [02.9.0078]

TOTVS | Gestão de frete embarcador

TOTVS Educacional MSSQL EnvironmentAdministrador27/03/2024Teste Totvs / MatrizSair

Tipos de Documentos de Carga - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Tipo Docto*
NFSX

Tipo Transp*
1 - Normal

Sentido*
2 - Saída

Descrição*
NOTA FISCAL SAIDA NOVO TIPO DOCTO

Tipo Contab*
1 - Despesa

Env EDI/NFE?
2 - Nao

Situacao*
1 - Ativo

Calculo fret
1 - Manual

Emita PreFat
1 - Sim

Data Ent Aut
0 - Data informada

Abaixo as variáveis usadas para essa integração.

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
----------	---------------	---------------------------------

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/tdn_html_tmp/art_090.html

5/7

esp-docto	Caractere	Espécie de Documento de Entrada.
nat-oper	Caractere	Natureza de operação da nota de entrada.
cfop	Caractere	CFOP da Natureza de operação da nota de entrada.

Variáveis de Retorno - GFE-TIPO-DC

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
tipo-dc	Caractere	Código do tipo de documento de carga resultante, com a qual será utilizada na criação do documento de carga.
cdtpdc	Caractere	Código do tipo de documento de carga resultante, com a qual será utilizada na criação do documento de carga.

Importante

Para notas de **Transferência** não precisamos usar esse recurso, pois as notas de saída de transferência integram com **NFTS**. E as notas de entrada de transferência usam a espécie que está no **CD0606**. Essa espécie pode ser alterada, por exemplo, para **NFT**. Assim teríamos **Tipos de Documento de Entrada** diferentes para saída e entrada de transferência.

The screenshot shows the Protheus GFE interface for configuring a document type. The title bar indicates the configuration is for '06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.069 - Natureza Operação'. The main window has a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda', and a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are fields for 'Nat Operação: 111tra', 'Transferência Entre Estabelecimento', and 'Tipo: Entrada'. A tabbed interface shows several tabs: 'Geral', 'Adicionais', 'Atualizações', 'Impostos', 'ICMS', 'Narrativa', 'Outros', and 'Importação'. The 'Geral' tab is active, showing a checkbox for 'Ativa' (checked), a dropdown for 'Espécie Docto: NFT' (highlighted with a yellow box), a dropdown for 'Mercado: Interno', a text field for 'Canal Venda: 0', and a text field for 'Mensagem: 1' with the value 'IPI-TRIBUTADO 5%'. At the bottom, there is a dropdown for 'Formato Natureza de Operação: 9.99'.

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

Glossário

SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador

CD0025 - Tipos de Operação

CD0024 - Configurador de Regras

CD0606 - Natureza Operação

ERP - Enterprise Resource Planning