

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como é utilizado o **Configurador de Regras** na integração das **Faturas de Frete - SIGAGFE** para o **Financeiro - ERP Datasul**?


Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

Na integração da Fatura de Frete com o Financeiro, é possível informar um único Código e Classificação de Imposto. Para poder utilizar Códigos e Classificações diferentes, é necessário utilizar o **Configurados de Regras** para o **Tipo de Operação GFE-AP**.

1- Cadastrar o **Tipo de operação GFE-AP** pelo programa **CD0025 - Tipos de Operação**.



2- Cadastrar as regras no **CD0024 - Configurador de Regras**.

Na pasta **Variável** deverão ser informadas as variáveis de que serão usadas nas regras. Mais abaixo, nesse documento, você encontra todas as variáveis disponíveis.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: gfe-ap

Desc Oper: Faturas de frete do GFE no Contas a pagar

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição
cidade	Cidade do Documento
cod-emitente	Emitente
cod-estabel	Estabelecimento
cod_classif_impto	Código Classificação imposto
cod_imposto	Código imposto
emitente	Código do Emitente (transportador)
estado	Estado do Documento
fm-codigo	Família Material
ge-codigo	Grupo Estoque

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Na pasta Regra deve ser cadastrada a descrição de um regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

ArquivoAjuda

« < > » ↶ 🔍

📁

📄

📝

🗑️

↔️

✅

🔧

🖨️

➡️

❓

Empresa: 10TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: gfe-ap

Desc Oper: Faturas de frete do GFE no Contas a pagar

Variável

Regra

Condição

Retorno

RegraDescrição

1 Altera Classificação e tipo de imposto

Incluir

Modificar

Eliminar

Sequenciar Regras

Enter data or press ESC to end.

Na aba Condição deve se elaborada a condição para a regra. Nesse exemplo a regra é a transportadora com o código 100.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: gfe-ap

Desc Oper: Faturas de frete do GFE no Contas a pagar

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 1 Altera Classificação e tipo de imposto

Variável	Condição	Valor	Operador
emite	IGUAL A	100	

Incluir Modificar Eliminar Agrupar Início Agrupar Fim Desagrupar Regra

Enter data or press ESC to end.

Na aba Retorno devem ser informadas as variáveis de retorno, que nesse exemplo são **cod_classif_impto** e **cod_imposto**. No exemplo abaixo vai retornar o código de classificação de imposto 0001 e o código do imposto 9.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - N ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: gfe-ap

Desc Oper: Faturas de frete do GFE no Contas a pagar

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 1 Altera Classificação e tipo de imposto

Campo	Valor	% Rateio
cod_classif_impto	0001	0,00
cod_imposto	9	0,00

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Abaixo as variáveis disponíveis nessa integração.

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
cod-estabel	Caractere	Código do Estabelecimento da Fatura dentro do Datasul
emitente	Caractere	Código da Transportadora da Fatura do SIGAGFE
cod-impto	Caractere	Código do Imposto do Título
cidade	Caractere	Código do município da origem do transporte
estado	Caractere	UF do município da origem do transporte
cod-ibge	Caractere	Número IBGE do Município da origem do transporte

Variáveis de Retorno - GFE-AP

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
cod_classif_impto	Caractere	Código e Classificação de Imposto
cod_imposto	Caractere	Código de Imposto

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa](#)