

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como é utilizado o **Configurador de Regras** na integração de Contratos de **RPA** do **SIGAGFE** com o **HCM** do **ERP Datasul**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Quando ocorre a integração de Contrato de **RPA** do **SIGAGFE** com o módulo do **HCM** do **ERP Datasul** é possível utilizar o Configurador de Regras para definir as seguintes informações na criação de um registro de Prestador de Serviço no **HCM**, no programa **FP2160**.

- Código de Plano de Lotação
- Código do Tipo de Mão de Obra
- Código da Espécie do Documento
- Código do Tipo de Fluxo Financeiro
- Código do Tipo de Serviço Externo
- Código da Conta Contábil
- Código da Unidade de Lotação

Para isso deve ser usado o Tipo de Operação **GFE-RH**.

Abaixo exemplo de como alterar uma informação no **Cadastro de Movimento de Prestador - FP2160**.

1- Cadastrar o tipo de operação **GFE-RH** pelo programa **CD0025 - Tipos de Operação**.

06.9.5503 - CD0025 - 2.00.00.004 - Tipo de Operação

Arquivo Ajuda

Tipo Operação: GFE-RH

Descrição: Integração Contrato RPA com o HCM Datasul

☐ Gravar histórico execução

2- Cadastrar as regras no **CD0024 - Configurador de Regras**.

Na pasta **Variável** deverão ser informadas as variáveis de que serão usadas nas regras. Mais abaixo, nesse documento, você encontra todas as variáveis disponíveis.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-RH

Desc Oper: Integração Contrato RPA com o HCM Datasul

Variável	Regra	Condição	Retorno
Variável			
cod-rh-cta-ctbl			Conta Contábil
cod-sentido			Sentido Tipo Documento de Carga
esp-docto-frete			Espécie Documento de Frete

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Na pasta **Regra** deve ser cadastrada a descrição de um regra.

Na aba **Condição** deve ser elaborada a condição para a regra. Nesse exemplo a regra é que a espécie do Documento de Frete seja **CTE** e sentido seja 2.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-RH

Desc Oper: Integração Contrato RPA com o HCM Datasul

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 1 Altera conta contábil no FP2160

Variável	Condição	Valor	Operador
esp-docto-frete	IGUAL A	CTE	E
cod-sentido	IGUAL A	2	

Incluir Modificar Eliminar Agrupar Início Agrupar Fim Desagrupar Regra

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Retorno** deve ser informada a variável de retorno, que nesse exemplo é a variável **cod-rh-cta-ctbl**, que corresponde a conta contábil no programa **FP2160**.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

ArquivoAjuda

Empresa: 10

TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1

Estabel 1

Tipo Operação: GFE-RH

Desc Oper: Integração Contrato RPA com o HCM Datasul

VariávelRegraCondiçãoRetorno

Regra: 1

Altera conta contábil no FP2160

Campo	Valor	% Rateio
cod-rh-cta-ctbl	200100300400	0,00

Incluir

Modificar

Eliminar

▲▼

Enter data or press ESC to end.

Abaixo as variáveis disponíveis nessa integração.

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
cod-estabel	Caractere	Código do Estabelecimento do Contrato de RPA dentro do Datasul
cod-emitente	Caractere	Código do transportador do Contrato de RPA no SIGAGFE
esp-docto-frete	Caractere	Código Espécie que está nos Parâmetros CD0089 - Espécie Título Contrato, na aba Financeiro.
cod-sentido	Inteiro	Sentido no Tipo de Documento de Carga dentro do SIGAGFE, que pode assumir (0-Indeterminado,1-Entrada,2-Saída,3-Externo,4-Interno,9-Misto). Verifique o sentido no cadastro de Tipo de Documento de Carga, no SIGAGFE, buscando pelo Tipo de Documento de

Carga vinculado ao Documento de Carga do Contrato de RPA.

Variáveis de Retorno - GFE-RH

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
cdn-plano-lotac	Caractere	Deve ser informado o Código de Plano de Lotação que será registrado no Cadastro de Movimento de Prestador (FP2160).
cod-tip-mdo	Caractere	Deve ser informado o Código do Tipo de Mão de Obra que será registrado no Cadastro de Movimento de Prestador (FP2160).
cod-espec-docto	Caractere	Essa variável está inutilizada. Não pode ser usada. Segundo o parecer da equipe de produto do HCM, o programa fpapi065a não está tratando esse campo. Deve ser informado o Código da Espécie do Documento que será registrado no Cadastro de Movimento de Prestador (FP2160).
cod-fluxo-financ	Caractere	Essa variável está inutilizada. Não pode ser usada. Segundo o parecer da equipe de produto do HCM, o programa fpapi065a não está tratando esse campo. Deve ser informado o Código do Tipo de Fluxo Financeiro que será registrado no Cadastro de Movimento de Prestador (FP2160).
cdn-tip-serv-ext	Caractere	Deve ser informado o Código do Tipo de Serviço Externo que será registrado no Cadastro de Movimento de Prestador (FP2160).

cod-rh-cta-ctbl	Caractere	Deve ser informado o Código da Conta Contábil que será registrado no Cadastro de Movimento de Prestador (FP2160).
cod-unid-lotac	Caractere	Deve ser informado o Código da Unidade de Lotação que será registrado no Cadastro de Movimento de Prestador (FP2160).

Saiba mais

Para mais informações acesse:

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa](#)