

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como usar o **Configurador de Regras** na integração do **Documento de Frete** com o **Fiscal** do ERP Datasul?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.

Solução

Quando fazemos a integração de um Documento de Frete com o Fiscal do ERP - Enterprise Resource Planning Datasul, podemos fazer as seguintes ações:

- Definir uma natureza de operação que será usada para criar o documento no Recebimento\Fiscal.
- Definir o código do item que será usado para criar o documento no Fiscal.
- Definir a modalidade de frete que será gravada na criação do documento no Recebimento\Fiscal.
- Definir o código de serviço do Documento Fiscal. O valor desse retorno deve ser conforme o cadastro Tabela de Código de Serviço - FT0308. Pode ser útil para preenchimento do registro B025 do SPED.

Para isso deve ser usado o Tipo de Operação **GFE-FISCAL**.

Abaixo exemplo de como definir uma natureza de operação para geração de uma nota no fiscal.

1- Cadastrar o **Tipo de Operação GFE-FISCAL** no **CD0025**.

06.9.5503 - CD0025 - 2.00.00.004 - Tipo de Operação

Arquivo Ajuda

Tipo Operação: GFE-FISCAL

Descrição: INTEGRAÇÃO DOCTO FRETE COM FISCAL

☐ Gravar histórico execução

Ativar histórico do configurador de regras - engine

2- Cadastrar as regras no CD0024 - Configurador de Regras.

Na pasta Variável deverão ser informadas as variáveis de que serão usadas nas regras. Mais abaixo, nesse documento, você encontra todas as variáveis disponíveis.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: GFE-FISCAL

Desc Oper: INTEGRAÇÃO DOCTO FRETE COM FISCAL

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição
aliquota-icm	Alíquota ICMS
cd-trib-icm	Código de Tributação de ICMS
cfop	CFOP
cidade	Cidade do Documento
cidade-cif	Cidade CIF da Nota Fiscal
cod-acesso-cte	Chave de Acesso do CT-e
cod-cond-pag	Código da Condição de Pagamento
cod-emite	Emitente
cod-estabel	Estabelecimento

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Na pasta Regra deve ser cadastrada a descrição de um regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: GFE-FISCAL

Desc Oper: INTEGRAÇÃO DOCTO FRETE COM FISCAL

Variável Regra Condição Retorno

Regra	Descrição
1	Atribuir Natureza Operação documento no Datasul

Incluir Modificar Eliminar Sequenciar Regras

Enter data or press ESC to end.

Na aba Condição deve se elaborada a condição para a regra. Nesse exemplo a regra é que a CFOP do Documento de Frete seja 1352 e a alíquota de icms seja 12%.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: GFE-FISCAL

Desc Oper: INTEGRAÇÃO DOCTO FRETE COM FISCAL

Variável

Regra

Condição

Retorno

Regra: 1

Atribuir Natureza Operação documento no Datasul

Variável	Condição	Valor	Operador
nat-operacao	IGUAL A	1352	E
it-aliquota-icm	IGUAL A	12,0000	

Incluir

Modificar

Eliminar

Agrupar Início

Agrupar Fim

Desagrupar Regra

Incluir

Na aba Retorno deve ser informada a variável de retorno, que nesse exemplo é NAT-OPERACAO. Essa variável deve retornar a natureza de operação que será usada para criar o documento no fiscal do Datasul. No exemplo abaixo vai retornar a natureza 1352XX, que deve ser previamente cadastrada no CD0606.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - N ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: GFE-FISCAL

Desc Oper: INTEGRAÇÃO DOCTO FRETE COM FISCAL

Variável	Regra	Condição	Retorno
	Regra: 1	Atribuir Natureza Operação documento no Datasul	
Campo	Valor	% Rateio	
nat-operacao	1352XX	0,00	

Incluir Modificar Eliminar

Abaixo as variáveis usadas para essa integração.

GFE-FISCAL - Integração Fiscal - Variáveis utilizar para criação das condições.

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
cod-estabel	Caractere	Código do Estabelecimento do Datasul, referente ao documento que está sendo integrado.
cod-emitente	Inteiro	Código da Transportadora GW3_EMITDF – Documento de Frete.
cidade	Caractere	Código da Cidade que está no CD0401, no Datasul, relacionado à Transportadora.
estado	Caractere	Código da UF que está no CD0401, no Datasul, relacionado à Transportadora.
TranspOutraUF	YES/NO (Lógico)	Indica se a Transportadora inicia o serviço em UF diferente de onde está inscrita.

		Importante. Essa variável só estará disponível se for utilizado Regime de Competência no GFE (parâmetro MV_DSCTB = 2).
nat-operacao	Caractere	Código do CFOP no GFE - GW3_CFOP – Documento de Frete.
cod-acesso-cte	Caractere	Chave do CT-e no GFE - GW3_CTE – Documento de Frete.
l-cte	YES/NO	Indicador se a Chave do CT-e no GFE está ou não preenchida cod-acesso-cte .
it-cd-trib-iss	Inteiro	Tipo de Tributação no GFE quando o imposto for do tipo ISS. Essa informação está gravada em GW3_TRBIMP – Documento de Frete. Se GFE = 1-Tributado no Datasul 1-Tributado. Se GFE = 2-Isento/Não-trib. no Datasul 2-Isento/Não-tributado. Se GFE = 3-Subst. Tribut. no Datasul 3-Outros. Se GFE = 4-Diferido no Datasul 3-Outros. Se GFE = 5-Reduzido no Datasul 1-Tributado. Se GFE = 6-Outros no Datasul 3-Outros. Se GFE = 7-Presumido no Datasul 3-Outros. Para cadastrar o Engine informe o que está no GFE. Mas observe que no Datasul será gravado outro valor.
it-aliquota-iss	Decimal	Alíquota de Imposto no GFE quando o imposto for do tipo ISS GW3_PCIMP – Documento de Frete.
it-cd-trib-icm	Inteiro	Tipo de Tributação no GFE quando o imposto for do tipo ICMS. Essa informação está gravada em GW3_TRBIMP – Documento de Frete. Se GFE = 1-Tributado no Datasul 1-Tributado. Se GFE = 2-Isento/Não-trib. no Datasul 2-Isento/Não-tributado. Se GFE = 3-Subst. Tribut. no Datasul 3-Outros. Se GFE = 4-Diferido no Datasul 3-Outros. Se GFE = 5-Reduzido no Datasul 1-Tributado. Se GFE = 6-Outros no Datasul 3-Outros. Se GFE = 7-Presumido no Datasul 3-Outros. Para cadastrar o Engine informe o que está no GFE. Mas observe que no Datasul será gravado outro valor. Importante: Se no Documento de Frete o campo de Crédito de ICMS (GW3_CRDICM) estiver como 2-Não e a

		Tributação (GW3_TRBIMP) estiver como 1-Tributado, será desconsiderada a regra acima e a variável it-cd-trib-icm irá assumir a informação 6-Outros .
it-aliquota-icm	Decimal	Alíquota de Imposto no GFE quando o imposto for do tipo ICMS GW3_PCIMP – Documento de Frete.
vl-pis	Decimal	Valor do Imposto de PIS no GFE - GW3_VLPIS – Documento de Frete.
vl-cofins	Decimal	Valor do Imposto de COFINS no GFE - GW3_VLCOF – Documento de Frete.
tipo	Inteiro	Tipo do Imposto relacionado à Espécie do Documento de Frete GVT_TPIMP – Documento de Frete – Espécie Doc. Frete. Se GFE = 1-ICMS no Datasul 1-Entrada. Se GFE = 2-ISS no Datasul 3-Serviço. Para cadastrar o Engine informe o que está no GFE. Mas observe que no Datasul será gravado outro valor.
trib-imp-gfe	Inteiro	Tipo de Tributação no GFE, quando sem tradução para o Datasul 1-Tributado; 2-Isento/Não Tributado; 3-Subs Tributária; 4-Diferido; 5-Reduzido; 6-Outros; 7-Presumido.
esp-docto-frete	Caractere	Espécie do Documento de Frete no SIGAGFE - GW3_CDESP .
trib-pis-cofins	Inteiro	Se toma crédito de PIS/COFINS no Documento de Frete vai receber 1. Se não toma crédito de PIS/COFINS no Documento de Frete vai receber 2.
trib-IPI	Caractere	Tributação do IPI para o Documento de Frete. Vai receber ISENTO ou OUTROS. Se o tipo de imposto do Documento de Frete for ISS, vai receber a palavra ISENTO. Se o tipo de imposto do Documento de Frete for ICMS, vai receber a palavra OUTROS.

NatOperNf	Caractere	Essa variável contém a natureza de operação da primeira nota fiscal vinculado ao documento de frete que está sendo atualizado no fiscal via recebimento. Importante. Essa variável só estará disponível se for utilizado Regime de Competência no GFE (parâmetro MV_DSCTB = 2).
------------------	-----------	--

Variáveis de Retorno - GFE-FISCAL

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
nat-operacao	Caractere	Deve ser informada a natureza de operação existente no CD0606, que será usada para gerar o documento no Datasul.
item	Caractere	Item do Documento parametrizado pelo programa Parâmetros do Módulo - GFEX000, pasta Integrações Datasul, campo Código Item Documento Fiscal - MV_DSOFIT. É possível alterar este item que é enviado pelo SIGAGFE por outro utilizando esta variável como retorno.
modalidade	Caractere	Por padrão a modalidade de frete grava o valor 0- Por conta do Emitente. Mas é possível alterar essa informação. Indicador do tipo do frete: 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatário/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem cobrança de frete. Se quiser retornar 1- Por Conta do Destinatário/Remetente deve informar o valor 1 na variável. Importante. Essa variável só estará disponível se for utilizado Regime de Competência no GFE (parâmetro MV_DSCTB = 2).
cod-servico	Caractere	Indica o código de serviço do Documento Fiscal. O valor desse retorno deve ser conforme o cadastro Tabela de Código de Serviço - FT0308. Pode ser útil para preenchimento do registro B025 do SPED. Veja mais detalhes nesse link .

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa](#)