

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como é utilizado o Configurador de Regras na integração de Documentos de Frete do SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução


Quando ocorre a integração de Documentos de Frete do SIGAGFE com o módulo de Recebimento do ERP Datasul, isto é, na **Apropriação de Despesa** será gerado uma **Nota de Rateio** no módulo de Recebimento do Datasul e será possível utilizar o Configurador de Regras para definir as seguintes informações na criação do documento no RE1001:

- Natureza de Operação da nota de rateio no Recebimento
- Código Serviço da nota de rateio no Recebimento
- Alíquota ICMS nota de rateio no Recebimento
- Código do Item de serviço nota de entrada no Fiscal

Para isso deve ser usado o Tipo de Operação **GFE-RE**.

Abaixo exemplo de como definir uma natureza de operação para geração da nota de entrada no RE1001.

1- Cadastrar os tipo de operação **GFE-RE** pelo programa **CD0025 - Tipos de Operação**.



06.9.5503 - CD0025 - 2.00.00.004 - Tipo de Operação

Arquivo Ajuda

Tipo Operação: GFE-RE

Descrição: Integração Docto Frete com Recebimento - Apropriar Despesa

☐ Gravar histórico execução

Código Tipo Operacao

2- Cadastrar as regras no **CD0024 - Configurador de Regras**.

Na pasta **Variável** deverão ser informadas as variáveis de que serão usadas nas regras. Mais abaixo, nesse documento, você encontra todas as variáveis disponíveis.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - [REDACTED]

Tipo Operação: GFE-RE

Desc Oper: Integração Docto Frete com Recebimento - Apropriar Despesa

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição
aliquota-icm	Alíquota ICMS
cd-trib-icm	Código de Tributação de ICMS
cfop	CFOP
cidade	Cidade do Documento
cidade-cif	Cidade CIF da Nota Fiscal
cod-acesso-cte	Chave de Acesso do CT-e
cod-cond-pag	Código da Condição de Pagamento
cod-emite	Emitente
cod-estabel	Estabelecimento

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Na pasta **Regra** deve ser cadastrada a descrição de um regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: GFE-RE

Desc Oper: Integração Docto Frete com Recebimento - Apropriar Despesa

Variável

Regra

Condição

Retorno

Regra	Descrição
1	Regra para definir natureza de operação ao apropriar despesa

Incluir

Modificar

Eliminar

Sequenciar Regras

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Condição** deve se elaborada a condição para a regra. Nesse exemplo a regra é que a CFOP do Documento de Frete seja 1352 e a alíquota de icms seja 12%.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

<< < > >> ↶ 🔍





Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: GFE-RE

Desc Oper: Integração Docto Frete com Recebimento - Apropriar Despesa

Variável Regra **Condição** Retorno

Regra: 1 Regra para definir natureza de operação ao apropriar despesa

Variável	Condição	Valor	Operador
nat-operacao	IGUAL A	1352	E
aliquota-icm	IGUAL A	12,0000	

Incluir Modificar Eliminar

Agrupar Início Agrupar Fim Desagrupar Regra

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Retorno** deve ser informada a variável de retorno, que nesse exemplo é **NAT-OPERACAO**. Essa variável deve retornar a natureza de operação que será usada para criar o documento de entrada no Recebimento. No exemplo abaixo vai retornar a natureza 1352ra, que deve ser previamente cadastrada no CD0606 como uma natureza de rateio.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

<< < > >> ↶ 🔍 📁 📄 ✂️ ↔️ ✓ 🗑️ 🖨️ ➡️ ?

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Tipo Operação: GFE-RE

Desc Oper: Integração Docto Frete com Recebimento - Apropriar Despesa

Variável | Regra | Condição | Retorno

Regra: 1 Regra para definir natureza de operação ao apropriar despesa

Campo	Valor	% Rateio
nat-operacao	1352ra	0,00

Incluir Modificar Eliminar

Abaixo as variáveis disponíveis nessa integração.

Para o tipo de operação **GFE-RE** podem ser utilizadas as seguintes variáveis para criação das condições.

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
nat-operacao	Caractere	Código do CFOP no GFE - GW3_CFOP – Documento de Frete
cod-servico	Inteiro	Código tributação de ICMS GFE - GW3_TRBIMP
cd-trib-icm	Inteiro	Código tributação de ICMS GFE - GW3_TRBIMP
aliquota-icm	Decimal	Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE
nf-nat-oper	Caractere	Natureza de operação da nota de entrada vinculada ao documento de frete
I-iss	YES/NO (Lógico)	Indica se o Documento de Frete em tem ISS

I-ativo	YES/NO (Lógico)	Indica se a nota de entrada vinculada ao documento de frete é uma nota de ativo imobilizado
I-cons-final	YES/NO (Lógico)	Indica se a nota de entrada vinculada ao documento de frete é uma nota para uso e consumo
I-crdicms	YES/NO (Lógico)	Indica se a nota de entrada vinculada ao documento de frete se creditou de ICMS
I-difaliq	YES/NO (Lógico)	Indica se a nota de entrada vinculada ao documento de frete teve cálculo de ICMS Compl.
uforigem	Caractere	Estado de origem do fornecedor da nota de entrada. Se for um redespacho, vai considerar sempre a origem da nota e não do trecho
ufdestino	Caractere	Estado do estabelecimento que recebeu a mercadoria
UfIniCte	Caractere	Estado início do trecho que consta no CTE - Documento de Frete. Disponível à partir da versão 12.1.2507
UfFimCte	Caractere	Estado fim do trecho que consta no CTE - Documento de Frete. Disponível à partir da versão 12.1.2507
I-trib-pc	YES/NO (Lógico)	Indicador se Tributa ou não PIS/COFINS no Documento de Frete do GFE .
UFtransp	Caractere	UF da Transportadora do Documento de Frete
cod-emitente	Caractere	Código da Transportadora informada no Documento de Frete e cadastrada no cadastro de Fornecedor - CD0401
TranspOutraUF	YES/NO (Lógico)	Indica se a Transportadora inicia o serviço em UF diferente de onde está inscrita.
opTransp	Inteiro	Operação de Transporte: 1-Estadual, 2-Interestadual, 3-Municipal
ini-cred-auto	YES/NO (Lógico)	Indicador da natureza de operação da Nota de Entrada vinculada ao CTE. Se utilizar o módulo MRI do Datasul e a natureza for de ativo irá avaliar o valor do campo ri-nat-operacao.ind-ini-cred-auto.
ind-gera-of	YES/NO (Lógico)	Indicador da natureza de operação da Nota de Entrada vinculada ao CTE, informando se a natureza de operação integra com OF. Está no

		CD0606, pasta "Atualizações", campo Gerar Obrigações Fiscais.
tp-nat-oper	Inteiro	Indicador da natureza de operação da Nota de Entrada vinculada ao CTE, informando o tipo da natureza. Está no CD0606, campo Tipo. Pode receber 1-Entrada, 2-Saída, 3-Serviço
cd-trib-ipi	Inteiro	Código de Tributação do IPI na natureza de operação da Nota de Entrada vinculada ao CTE. Está no CD0606, pasta "Impostos", no campo Cód Tributação. Pode receber 1-Tributado,2-Isento,3-Outros,4-Reduzido.
cd-trib-PIS	Inteiro	Código de Tributação do PIS na natureza de operação da Nota de Entrada vinculada ao CTE. Está no CD0606, pasta "Outros", no campo Tributação. Pode receber 1-Tributado,2-Isento,3-Outros,4-Reduzido.
cd-trib-COFINS	Inteiro	Código de Tributação do COFINS na natureza de operação da Nota de Entrada vinculada ao CTE. Está no CD0606, pasta "Outros", no campo Tributação. Pode receber 1-Tributado,2-Isento,3-Outros,4-Reduzido.
aliq-icm-com	Decimal	Alíquota de ICMS Complementar na natureza de operação da Nota de Entrada vinculada ao CTE. Está no CD0606, pasta "ICMS", no campo Alíquota Complem.
I-trib-CDF005	YES/NO (Lógico)	Verifica se ocorre tributação de PIS e COFINS. Primeiro a rotina verifica se existe alguma regra no CDF005, retornando SIM ou NÃO. Caso não encontrar, busca a natureza de operação da Nota de Entrada vinculada ao CTE, no CD0606, avaliando como está o campo Tributa PIS. Se estiver com 1-Tributa retorna SIM, caso contrário retorna NÃO.
i-pdg-frt	Caractere	Indica se existe Pedágio no Frete - GW3_PDGFRF . Valor 1= SIM e valor 2 = Não . Informe 1 ou 2 no <i>Engine</i> .
i-icm-frt	Caractere	Indica se existe Pedágio na Base ICMS - GW3_ICMPDG . Valor 1= SIM e valor 2 = Não . Informe 1 ou 2 no <i>Engine</i> .

Variáveis de Retorno - GFE-RE

Variável	Tipo de Dados	Ação
nat-operacao ou natur-oper ou natureza	Caractere	Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.
cod-servico	Inteiro	Código do serviço da nota de rateio
l-nat-entrada	YES/NO	Indica se utiliza a natureza de operação da nota de entrada, associada no Documento de Frete, como natureza da nota de rateio.
item-fiscal	Caractere	Código do item de serviço que será usado na geração do documento no OF0305 - Documento Fiscal. Mais detalhes nesse link .

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa](#)