

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para alteração do rateio na Integração da Nota Fiscal do ERP Datasul com o SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min

Dúvida

Como é utilizado o Configurador de Regras para alterar o indicador de rateio do item do documento de carga, na integração de notas de saída ou entrada do **ERP Datasul com o SIGAGFE**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução


Quando ocorre a integração de uma nota de saída ou de entrada do ERP Datasul, gerando um Documento de Carga no **SIGAGFE** é possível alterar o campo de **rateio** do **item do Documento de Carga - GW8_RATEIO**. Esse recurso pode ser usado caso não queira que algum item do documento de carga seja considerado no rateio contábil ou no cálculo do frete.

Para isso devem ser usados os seguintes **Tipos de Operação**:

- **GFE-NFE** para notas de entrada
- **GFE-NFS** para notas de saída

Veja um exemplo relacionado a nota de saída que tem itens de pallet e que não devem sofrer cálculo de frete.

1- Cadastrar o **tipo de operação GFE-NFS** pelo programa **CD0025 - Tipos de Operação**. Se o exemplo fosse com nota de entrada, deveria usar o GFE-NFE.



The screenshot shows a window titled "06.9.5503 - CD0025 - 2.00.00.004 - Tipo de Operação". The menu bar includes "Arquivo" and "Ajuda". The toolbar contains various icons for navigation and editing. The main form has two text input fields: "Tipo Operação:" with the value "GFE-NFS" and "Descrição:" with the value "Tipo de Operação para notas de saída". Below these fields is a checkbox labeled "Gravar histórico execução" which is checked. At the bottom of the window, a status bar displays the text "Enter data or press ESC to end."

2- Cadastrar as regras no **CD0024 - Configurador de Regras**.

Na pasta **Variável** deverão ser informadas as variáveis que serão usadas nas regras. Mais abaixo, nesse documento, você encontra todas as variáveis disponíveis.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras (Clássico)

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFS

Desc Oper: Tipo de Operação para notas de saída

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição
cfop	CFOP da natureza de operação da
it-codigo	Item da nota fiscal
l-rateio	Indicador de rateio
nat-operacao	Natureza de Operação da Nota Fisc

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Na pasta **Regra** deve ser cadastrada a descrição de um regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras (Clássico)

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFS

Desc Oper: Tipo de Operação para notas de saída

Variável **Regra** Condição Retorno

Regra	Descrição
1	Itens de pallet não calculam frete

Incluir Modificar Eliminar Sequenciar Regras

Na pasta **Condição** deve se elaborada a condição para a regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras (Clássico)

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.
 Estabelecimento: 1 Estabel 1
 Tipo Operação: GFE-NFS
 Desc Oper: Tipo de Operação para notas de saída

Variável | Regra | Condição | Retorno

Regra: 1 Itens de pallet não calculam frete

Variável	Condição	Valor	Operador
it-codigo	IGUAL A	pallet	

Incluir | Modificar | Eliminar | Agrupar Início | Agrupar Fim | Desagrupar Regra

Na pasta **Retorno** deve ser informada a variável de retorno, que nesse caso é **I-rateio**. Ao retornar a variável como **NO** indica que o item será marcado com rateio igual a não no campo **GW8_RATEIO**.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras (Clássico)

Arquivo Ajuda

<< < > >> ↶ 🔍 📁 📄 ✂️ ↔️ ✅ ⚙️ 🖨️ ➡️ ?

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFS

Desc Oper: Tipo de Operação para notas de saída

Variável | Regra | Condição | Retorno

Regra: 1 Itens de pallet não calculam frete

Campo	Valor	% Rateio
I-rateio	NO	0,00

Incluir Modificar Eliminar

Abaixo as variáveis disponíveis para serem utilizadas no CD0024

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
it-codigo	caractere	Item da nota fiscal do ERP Datasul.
nat-operacao	caractere	Natureza de operação do cabeçalho da nota fiscal do ERP Datasul.
cfop	caractere	CFOP da Natureza de Operação da nota fiscal do ERP Datasul. Atenção, essa variável está disponível apenas para o Tipo de Operação GFE-NFS, usado para notas fiscais de saída. Não está disponível para o Tipo de Operação GFE-NFE, usado para notas fiscais de entrada.

Variáveis de Retorno - GFE-RE

Variável	Tipo de Dados	Ação
I-rateio	Lógico	Se retornar YES o campo GW8_RATEIO no item do documento de carga será gravado como SIM , indicando que rateia o item. Se retornar NO será gravado como NÃO , indicando que não rateia o item.

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa](#)