

Logística - Linha Protheus - GFE - Erro de chave única duplicada no módulo SIGAGFE ou demais módulos do Protheus

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:30 min**

Dúvida

Como resolver erros de sequência numérica nos programas do **GFE - Gestão de Frete Embarcador** ou em outros módulos do **Protheus**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Para os cadastros e movimentos no qual a numeração é gerada automaticamente e não é permitido que o usuário altere a mesma, esta numeração é controlada pelo **License Server**.

Para ajuste na numeração realizada pelo **License Server**, deve ser seguido o passo-a-passo abaixo:

1. Executar o programa **APCFG110 - Controle de Numeração** pela opção **Miscelanea/Executar Programas**. Neste programa **Executar Programas**, informar **APCFG110** no campo **Nome Funcao** e **Confirmar**.
2. Neste novo programa aberto, **Numerador Automático**, procurar na primeira *grid* o **Alias** da tabela que está ocorrendo o erro de **Chave Duplicada para a Filial em questão** - a Filial aparece no começo da coluna **Chave**. Após encontrar o registro correto, alterar a coluna **Número** para dois número acima do último documento criado. Por exemplo, o último romaneio existente para a Filial 01 é 0003560 e neste caso deve-se informar o número 0003562.
3. Neste mesmo programa **Numerador Automático**, porém na segunda *grid* executar o mesmo procedimento descrito acima porém alterar a coluna **Número** para um número acima do último documento criado. Por exemplo, o último romaneio existente para a **Filial 01** é **0003560** e neste caso deve-se informar o número **0003561**.

Importante

No link abaixo, observe com atenção a orientação referente a chave *SpecialKey*. Ela é importante para evitar problemas onde um ambiente tem mais de um *Appserver* apontando para o mesmo

License Server.

Saiba mais

[Framework - Linha Protheus - Numeração automática pelo License Server](#)