

Logística - Linha Protheus - GFE - Exportar ou Importar Tabela de Frete no SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:60 min**

Dúvida

Como **Exportar** ou **Importar Tabela de Frete** no **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Para facilitar a exportação e importação de tabelas de frete, o **SIGAGFE** disponibiliza opções na rotina de **Tabela de Frete - GFEA061**. Veja abaixo as instruções para cada processo:

Exportação da Tabela de Frete

- Acesse Negociações, Outras Ações, **Exportar Tabela**;
- Uma tela será exibida permitindo a exportação da negociação de frete para um arquivo Excel.

Importação da Tabela de Frete

- Acesse Negociações, Outras Ações, **Importar Tabela**;
- Um arquivo Excel com um *Layout* predefinido será utilizado para a importação;
- Ao selecionar essa opção, uma tela será aberta com os seguintes campos:
- Diretório Arquivo de **Log**: Define onde será salvo o **log** da importação;
- Diretório do Arquivo: Local onde está o arquivo a ser importado;
- Simular: Permite testar a importação antes de realizá-la de fato;
- **LibreOffice**: Possibilita a importação do arquivo via **LibreOffice**.
- Observação: Somente arquivos no formato **XML** são aceitos.

Campos Obrigatórios

- **Transportador**: Código da transportadora.
- **Número da Tabela**: Código numérico - 6 dígitos.
- **Número da Negociação**: Código numérico - 6 dígitos.
- **Data Início**: Início da vigência.
- **Tipo Veículo**: Código do tipo de veículo. Se preenchido, assume o **tipo Carga Fechada**.
- **Faixa até**: Quantidade final da faixa. Se preenchido, assume **Carga Fracionada**.
- **Tipo Origem e Origem**: Define a origem da rota:
 - 1: Cidade - Código da cidade cadastrada no sistema;

- 2: Distância - Distância em km até o destino;
 - 3: Região - Código de uma região cadastrada no sistema;
 - 4: País/UF - Código de País e sigla de UF cadastrados;
 - 5: Remetente - Código de um emitente cadastrado no sistema.
- **Tipo Destino e Destino: Define o destino da rota:**
 - 1: Cidade - Código da cidade cadastrada no sistema;
 - 2: Distância - Distância em km até a origem;
 - 3: Região - Código de uma região cadastrada no sistema;
 - 4: País/UF - Código de País e sigla de UF cadastrados;
 - 5: Destinatário - Código de um emitente cadastrado no sistema.
 - **Componente:** Código do componente.
 - **Valores:** Incluem:
 - 1: Valor Fixo, Valor Unitário, Percentual sobre Valor, Valor Mínimo, Fração.
 - 2: Caso todos estejam zerados, a importação da linha será bloqueada.

Campos Opcionais

Se não preenchidos, serão atribuídos valores padrão:

- Classificação de Frete: Código correspondente.
- Tipo de Operação: Código correspondente.
- Data Término: Término da vigência.
- Prazo: Dias para entrega. Caso não informado, será usada a Tabela de Prazos.
- Imposto Incluído: Define se o **ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços**, será adicionado ao frete - 1, 2, S ou N.

Status da Importação

A negociação importada será criada com *status* **Em Negociação**.

Campo Ação

- **0:** Nenhuma ação, utilizado para exportação ou para ignorar uma linha na importação;
- **1:** Inclui ou altera uma negociação de frete.

Importante

Ao exportar a Negociação, a coluna **Ação** é criada com o **valor 0 em todas as linhas**. Para que as informações sejam incluídas ou alteradas na Tabela de Frete durante a importação, é necessário alterar o valor da coluna **Ação para 1**.

Se a coluna **Ação** estiver com o **valor 0**, a linha será ignorada. É possível utilizar os valores 0 e 1 na mesma importação, permitindo selecionar quais informações serão incluídas ou modificadas na Tabela de Frete.

Um **log** será gerado com o nome do arquivo importado, exibindo todos os erros encontrados.

Ao final do processo, a importação resultará na criação ou manutenção da negociação de frete.

Tabelas Envolvidas

As seguintes tabelas fazem parte da importação da negociação:

- **GV9** - Negociação de Frete
- **GUY** - Componentes
- **GV8** - Rotas
- **GV7** - Faixa/Tipo Veículo
- **GV6** - Tarifa da Tabela de Frete
- **GV1** - Componentes da Tarifa

Saiba mais

Para mais informações acesse as documentações:

[Tabelas de Frete GFEA061 - SIGAGFE](#)