

Logística - Linha Protheus - GFE - Frete Garantia no Cálculo de Frete

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00 min**

Dúvida

Como configurar **Frete Garantia** no **SIGAGFE**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.

Solução

Esta necessidade ocorre quando a negociação com a transportadora tem um frete mínimo e, além disso, será cobrado o maior **Frete entre Frete Peso e Frete Valor**.

Para o **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador** calcular o **Frete Garantia** será necessário a existência dos **Componentes de Frete** abaixo.

Frete Peso:

Componente*	Descricao*	Calc. Sobre*
FRETE PESO	FRETE PESO	Peso
Suframa	Categoria	Servico.
Não se aplica	Frete Unidade	Nao
Valor Diário	Agrupar por	Valor p/ RC
Nao		Não

Frete Valor:

Componente*	Descricao*	Calc. Sobre*
FRETE_VALOR	FRETE VALOR (ADVALOREM)	Val Carga
Suframa	Categoria	Servico.
Não se aplica	Frete Valor	Nao
Valor Diário	Agrupar por	Valor p/ RC
Nao		Não

Na **Negociação** devem ser destacados pelo menos os dois componentes de **Frete, Peso e Valor**.

Negociacao Tabela de Frete - VISUALIZAR

Principal | Impostos | Outros

Tabela

Emitente* 10175 Nome Tabela* 22

Descricao FRETE GARANTIA

Identificação

Negociacao* 22 Situacao* Liberada

Crítérios

Class Frete 20 Class. Frete FRETE GARANTIA Tipo Oper.

Tipo Oper.

Componente de Frete | Rotas | Faixa/Tipo Veiculo | Faixa de Entrega

Componente	Total Frete	Base Imposto	Base PIS/COF	Frete Mínimo
FRETE PESO	Sim	Sim	Sim	Sim
FRETE VALOR	Sim	Sim	Sim	Sim

O **Frete Peso** deverá ser definido como **Componente Mínimo** na aba **Outros** e o campo **Gravar Mínimo** como **Total**.

Negociacao Tabela de Frete - VISUALIZAR

Principal | Impostos | Outros

Frete Mínimo

Comp. Min.* FRETE PESO Desc. Compon. FRETE PESO Grava Min.* Total

Fr. Min. RC* Nao

Crítérios Pedágio

Aplic Pedag* Entrega Peso Pedagio Negociacao

Frete Viagem

Frete Viagem Nao Tipo Valor Maior calculo Qtde Calculo Um por romaneio

Adicional por Entregas

Componente de Frete | Rotas | Faixa/Tipo Veiculo | Faixa de Entrega

Sequência	VI. Faixa	% Entrega	VI. Tx. Ent.
0001	0,00000	0,00000	0,00

Na tarifa deverá informar os dois componentes, cada um com sua precificação e informar o **Frete Mínimo** para os dois componentes no campo **VI. Min Norm**.

No campo **Comp. Fr. Gar** deverá informar o campo **Frete Valor**.

Tarifa Da Tabela de Frete - VISUALIZAR

Tabela e Negociação

Emitente* 10175 Nome Tabela* 22

Descricao FRETE GARANTIA Negociacao* 22 Usr. Atualiz* ADMINISTRADOR

Composição

Seq. Faixa* 0001 Inf. Faixa 999.999.999.99999 Rota* 0001

Inf. Rota CIDADE - 2606 - JOINVILLE | CIDADE - 1509 - CURITIBA

Frete Mínimo

Qtde. Mínima 0,00000 Frete Mínimo 0,00000 Comp. Fr.Gar FRETE VALOR

Prazo de Entrega

Componente	VL. Fixo Nor	% Normal	VL. Unit Nor	Fracao Norm	VL. Min Norm	VL. Limite	VL. Fixo Ext	% Extra	VL. Unit Ext
FRETE PESO	0,00000	0,00000	0,80000	0,00000	52,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
FRETE VALOR	0,00000	0,45000	0,00000	0,00000	52,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

No exemplo acima, o frete mínimo é de R\$52,50.

O **Frete Peso** é cobrado R\$0,80 por quilograma transportado e o **Frete Valor** é cobrado 0,45% do valor transportado.

1. Segue um exemplo do cálculo onde será destacado o **Frete Mínimo**.

- No **Documento de Carga** o **Valor da Mercadoria** é R\$8.000,00 e o **Peso da Mercadoria** é 40 quilos.

Documentos de Carga - ALTERAR

GERAL Complementar Outros

Identificação

Tipo Docto* NFS Emissor* 949 Nome Emissor

Data Emissao* 08/01/2013 Serie 10 Numero* 0341154 Origem ERP

Situacao* Liberado Sit. SEFAZ Autorizado Chave NF-e 42130176492701000742550100003411541157880046

Movimentação

Remetente* 949 Nome Remet

Destinatario* 470449195 Nome Dest

Tipo Frete* Nr Romaneio

Sequencia	Item	Descricao	Clas Frete	Desc Clas	Quantidade	Valor	Volume (m3)	Peso Real	Peso Cubado	Qtd/Peso Alt
10			12		1,00000	8.000,00	0,07700	40,00000	0,00000	0,00000

- Cálculo de Frete**

- Como o **Frete Valor** e o **Frete Peso** ficaram abaixo de 52,50, o cálculo considerou o **Frete Mínimo**.

	A	B	C	D	E
1	Valor	8000	0,45	36	
2	Peso	40	0,8	32	
3					
4					

2. Segue um exemplo do cálculo onde será destacado o **Frete Peso**.

- No **Documento de Carga** o **Valor da Mercadoria** é R\$12.000,00 e o **Peso da Mercadoria** é 80 quilos.

Sequencia	Item	Descricao	Clas Frete	Desc Clas	Quantidade	Valor	Volume (m3)	Peso Real	Peso Cubado	Qtd/Peso Alt
10			12		1,00000	12.000,00	0,07700	80,00000	0,00000	0

- **Cálculo de Frete**


- Como o **Frete Peso** ficou acima do **Frete Mínimo** e do **Frete Valor**, o cálculo considerou o **Frete Peso**.

	A	B	C	D	E
1	Valor	12000	0,45	54	
2	Peso	80	0,8	64	
3					

3. Segue um exemplo do cálculo onde será destacado o **Frete Valor**.

- No **Documento de Carga** o **Valor da Mercadoria** é R\$15.000,00 e o **Peso da Mercadoria** é 80 quilos.

- **Cálculo de Frete**



- Como o **Frete Valor** ficou acima do **Frete Mínimo** e do **Frete Peso**, o cálculo considerou o **Frete Valor**.

	A	B	C	D	E
1	Valor	15000	0,45	67,5	
2	Peso	80	0,8	64	
3					

Importante

O componente de Frete Garantia serve apenas para comparação!

Se o valor do componente de **Frete Garantia** for maior do que o valor dos componentes que são comparáveis com o **Frete Mínimo** e calcularam pelo **Frete Unidade**, ele será atribuído ao componente informado como **Frete Mínimo**.