

Logística - Linha Protheus - GFE - Parametrização do programa CD0433 - Monitor de Integração, para execução batch RPW

🕒 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como parametrizar o programa **CD0433 - Monitor de Integração**, para execução **batch RPW - Remote Procedure Wait**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

O **ERP- Enterprise Resource Datasul** utiliza o programa **CD0433**, para buscar as informações do **SIGAGFE** e atualizar no **ERP Datasul**. Entre as operações estão as integrações com **Contas a Pagar, Obrigações Fiscais e Recebimento - Notas de Rateio**. Este programa possui uma rotina de execução contínua, que monitora a base de dados do **Totvs GFE**, e há três formas de execução: **on-line, batch RPW e execução em background - fundo da tela**.

Em caso de execução de forma **on-line** ou **background**, enquanto a sessão do programa estiver aberta, será realizada atualização. Caso seja finalizada a sessão, o processo de atualização é paralisado.

Para a execução de forma **batch**, utiliza-se do **RPW**, com o conceito de **Agenda Automática**, tipo **Genérica**. Para isso, realize o seguinte procedimento:

1. Execute o programa **CD8600 - Agenda Automática** e selecione a pasta **Genéricos**, incluindo para o programa **CD0433** uma agenda. Nesse programa, é definida a periodicidade de execução do programa **CD0433**.
2. Após a criação da agenda, execute o programa **CD0433**, no botão **Agendar Execuções via RPW**, clique na janela de criação de pedido que deseja utilizar agenda genérica. Confirmando a criação do primeiro pedido de execução, através do programa de **Ativação do Servidor de Execução - BTB908ZA**, o pedido será executado, serão criados novos pedidos conforme a parametrização realizada no programa **CD8600**.
3. Em caso de paralização da execução da agenda, para identificar a causa, execute o programa **CD8600**, localize a agenda do programa **CD0433** e verifique inicialmente se alcançou o termino da agenda. **Nesse caso precisa ser alterado para um prazo maior de Expiração**. Caso a agenda estiver **ativa**, localize o último pedido executado, anotando o seu número. Em seguida, execute o programa **BTB001AA- Monitor Pedido Execução** e localize o pedido. Ao clicar na opção **Detalhe**, consulte os detalhes da execução do pedido e verifique o conteúdo do botão **ERRO**.
Com a mensagem de erro identificada, providencie a correção para então executar novamente o programa **CD0433** e criar um novo pedido **Item 2**.

Importante

Quando agendamos o **CD0433** no **RPW** podemos informar a recorrência do agendamento. Por exemplo, o agendamento do **RPW** pode ser de 5 em 5 minutos.

Mas para cada execução do **CD0433** a própria rotina do programa contém um número de interações que irá processar. Por padrão, esse número é 10.

Veja um exemplo. O programa está agendado para executar às 08 horas. Nesse momento, ele irá processar o **CD0433** uma vez apenas. O programa, por sua vez, irá fazer 10 vezes o processamento de todo o grupo de opções selecionadas, Documento Frete Fiscal, Documento Frete Rateio e outros. Terminando o processamento do grupo marcado por 10 vezes, o processo é finalizado e vai aguardar o novo agendamento.

Caso haja necessidade de aumentar esse número de processamento que por padrão é 10, será necessário usar o código **progress** abaixo:

```
FIND FIRST funcao
WHERE funcao.cd-funcao = "GFE_TTPARAM" EXCLUSIVE-LOCK NO-ERROR.
IF NOT AVAIL funcao THEN DO:
MESSAGE "Criando função GFE_TTPARAM e gravando o número limite de interações com 50." VIEW-AS ALERT-BOX INFO BUTTONS OK.
CREATE funcao.
ASSIGN funcao.cd-funcao = "GFE_TTPARAM"
        funcao.ativo      = yes
        funcao.int-1 = 50. /*número de interações - informe conforme necessidade*/
END.
ELSE DO:
MESSAGE "Função GFE_TTPARAM já existe, ativando a mesma e aumentando o limite de interações para 50." VIEW-AS ALERT-BOX INFO BUTTONS OK.
ASSIGN funcao.ativo = yes
        funcao.int-1 = 50. /*número de interações - informe conforme necessidade*/
```

END.
MESSAGE "Fim do processamento." VIEW-AS ALERT-BOX INFO BUTTONS OK.

O código acima deve ser executado num editor do **Progress** do **ERP Datasul**. Nesse exemplo ele irá aumentar de 10 interações padrão, para 50 interações.

Por meio do *log* do **CD0433** é possível verificar o tempo de execução do agendamento **RPW** do pedido e também identificar quantas interações o **GFE** está realizando.

Quando os pedidos são gerados de 5 em 5 minutos por exemplo, o programa do **RPW** aguarda mais 4 minutos para nova execução. Isso pode causar um entendimento de que não está funcionando, porém está apenas aguardando a nova execução.

É necessário verificar, portanto, se realmente as execuções são realizadas de 5 em 5 minutos, ou se processam apenas uma vez, sem obedecer a agenda do **CD8600**.

Saiba mais

Para mais informações acesse: [Logística - Linha Protheus - GFE - Melhor desempenho na execução do programa CD0433](#)