

Logística - Linha Protheus - GFE - Simulação de Fretes no SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Como realizar a simulação de frete no programa **GFEX010 - Simular Fretes** do **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

O programa **Simular Fretes** é dividido em duas partes, a **entrada** de dados, onde temos as abas **Agrupadores**, **Documento de Carga**, **Itens de Carga** e **Trechos**, e o **retorno** de dados, onde temos as abas de **Cálculos** e **Outras Informações**.

O objetivo principal é detalhar o cálculo do frete entre uma ou mais tabelas de frete. O resultado da simulação, traz os cálculos e as tabelas utilizadas, assim como as rotas e faixas encontradas. Também é possível fazer o comparativo entre várias tabelas de frete de transportadores diferentes, bastando não informar o transportador no trecho do **Documento de Carga**.


Conteúdo das Abas	
Agrupadores	Agrupador dos documentos que serão simulados, mesmo princípio do Romaneio.
Documentos de Carga	Os Documentos de Carga.
Itens de Carga	Itens do Documento de Carga.
Trecho	Trechos do documento de carga.
Cálculos	• Cálculos de Frete; • Informações da Tabela, Rota e faixa utilizada para o cálculo; • Componentes de frete, a soma dos valores do componente é o valor do frete total.

**Outras
Informações**

- Negociações das tabelas de frete encontradas;
- Rotas encontradas e se foram utilizadas no cálculo.

Entrada de Dados:

Relacionamento de **Agrupadores**, **Documentos de Carga**, **Itens** e **Trecho**.



Agrupadores		
Campo	Obrigatório	Observação
Documento		
Agrupador	X	Código do Agrupador
Transp	X	Transportador principal
Tipo de Veículo		
Class Frete		
Tipo Oper		
Percurso		
Cidade Dest		
CEP Destino		

Documentos de Carga

Campo	Obrigatório	Observação
Agrupador	X	Código do agrupador em que o documento de carga está relacionado.
Emissor	X	
Série		
Número	X	
Tipo Docto	X	
Remetente	X	
Destinatário	X	
Endereço Ent		
Bairro Ent		
Nr Cid Ent		
CEP Entrega		
Tipo Frete		
ICMS?		
Uso		

Itens de Carga		
Campo	Obrigatório	Observação
Tipo Docto	X	Tipo do Documento de Carga em que o item está vinculado.
Emissor	X	Emissor do Documento de Carga em que o item está vinculado.
Série		Série do Documento de Carga em que o item está vinculado.
Número Docto	X	Número do Documento de Carga em que o item está vinculado.
Item	X	Código do Item
Descrição		
Class Frete		
Quantidade		Quantidade de Itens
Valor		Valor unitário
Volume (m3)		Volume cúbico

Peso Real		Peso unitário
Peso Cubado		
Qtd/Peso Alt		
Tipo Item		
Trib PIS/COF		Indica se o item é tributado em PIS/COFINS.

Os campos **Quantidade**, **Valor**, **Volume m3** e **Peso Real** não são obrigatórios, porém se não informados, podem afetar o valor do cálculo.

Trecho		
Campo	Obrigatório	Observação
Tipo Docto	X	Tipo do Documento de Carga em que o trecho está vinculado.
Emissor	X	Emissor do Documento de Carga em que o trecho está vinculado.
Trecho	X	Sequência do Trecho. Ex: 01, 02, etc.
Série		Série do Documento de Carga em que o trecho está vinculado.
Número Docto	X	Número do Documento de Carga em que o trecho está vinculado.
Transp		Transportador do Trecho
Cidade Dest.		Cidade de destino do trecho.
Tipo Veículo		
Dt Prev Entr.		

Se o **Transportador** não for informado, o Sistema irá buscar todas as tabelas que se encaixam nos requisitos de origem e destino e apresenta o cálculo para cada uma.

Esta opção serve para comparar os valores de tabelas de vários transportadores.

Retorno - Resultado da Simulação:

Após a entrada de dados, o programa está pronto para simular através de **Ações Relacionadas > Simular**.

Cálculo	
Primeiro Grid: Cálculo de Frete	
Campo	Observação

Número Cálculo	Número simbólico do cálculo, usado como referências no detalhamento do cálculo.
Valor Frete	Valor total do Frete.
Prazo de Entrega	Sequência do Trecho. Exemplo: 01, 02, etc.
Tp Cálculo	Código do tipo do cálculo: 1=Normal 2=Compl Valor 3=Compl Imposto 4=Reentrega 5=Devolucao 6=Redespacho 7=Servico 8=Provisao
Tp Frete	
Cidade Coleta	Cidade onde iniciou o transporte.
Cidade Cálculo	Cidade final do transporte.
Agrupador	Código do agrupador em que o cálculo pertence.
Segundo Grid: Tabelas do cálculo	
Class Frete	Classificação da tabela de frete escolhida.
Tipo Operação	Tipo de operação da tabela de frete escolhida.
Trecho	Sequência do trecho em que a tabela foi utilizada.
Emit Tabela	Emissor da tabela de frete.
Nr Tabela	Código da tabela de frete.
Nr NEgoc	Número da negociação utilizada da tabela de frete.
Rota	Rota escolhida da tabela de frete.
Faixa	Faixa escolhida da tabela de frete.
Tipo Veículo	Código do tipo de veículo escolhido da tabela de frete.
Terceiro Grid: Componentes da Tabela	
Class Frete	Classificação da tabela de frete escolhida.
Tipo Operação	Tipo de operação da tabela de frete escolhida.

Trecho	Sequência do trecho em que a tabela foi utilizada.
Componente	
Categoria	Categoria do componente. • Frete Unidade • Frete Valor • Taxas • Pedágio
Valor Frete	Valor individual do componente.
Qtde Cálculo	Quantidade usada para o cálculo do valor do componente.
Total Frete	Indica se o valor do componente é incluído no valor total do frete.

Outras Informações

Primeiro Grid: Negociações

Campo	Observação
Agrupador	Agrupador a que se refere esta negociação.
Tipo Veículo	Indica se o tipo de veículo foi utilizado como critério de escolha da negociação.
Rota?	Indica se alguma rota foi escolhida desta negociação.
Nr da Tabela	Código da tabela
Negociação	Código da negociação.
Nr do Cálculo	Número do cálculo que esta negociação se refere.
Class Frete	Classificação de frete da negociação.
Tipo Operação	Tipo de operação da negociação.
Emitente	Código do transportador.
Vigência?	Tabela dentro do prazo de vigência?
Faixa?	

Segundo Grid: Rotas

Agrupador	Agrupador
Nr da Tabela	Código da tabela da negociação.

Negociação	Código da negociação.
Rota	Origem e destino da rota.
Selecionada?	Indica se esta rota foi selecionada no cálculo.