

Logística - Linha Protheus - GFE - Simulação do cálculo de frete do SIGAGFE no FT4001 e FT4003

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00** min

Dúvida


Como é feita a simulação do frete do **SIGAGFE** no **FT4001** e **FT4003**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.

Solução

A integração do **FT4003** com o **SIGAGFE** é feita conforme a representação na imagem abaixo:



O **FT4001** segue um modelo semelhante ao que está acima.

Pré-Requisitos e parametrizações desta Integração:

- **Web Service** parametrizado no **Appserver.ini**:

Deve-se parametrizar os dados para execução do **Web Service** no arquivo **appserver.ini** da instalação do **TOTVS SIGAGFE**.

Exemplo:

[localhost:3456/ws_p12.1.7]

ENABLE=1

PATH=C:\TOTVS 12\Microsigla\protheus_data.12.1.7\web\ws_p12

ENVIRONMENT=totvs12.1.7

INSTANCENAME=ws_p12.1.7

RESPONSEJOB=JOB_WS_P12.1.7

DEFAULTPAGE=wsindex.apw

Deve-se criar uma entrada como a do exemplo acima, informado o **IP** ou **Host** do servidor no qual o

AppServer está instalado em uma porta de comunicação exclusiva para o **Web Service**.

Como **PATH** deve-se informar o caminho no qual os arquivos de **Web Service** estão localizados, diretório de instalação do **TOTVS SIGAGFE + Nova Integração Datasul x SIGAGFE DATASUL x SIGAGFE \web\ws**. Como **ENVIRONMENT** deve-se informar o ambiente parametrizado para acesso às bases de dados do **TOTVS SIGAGFE**. Os demais parâmetros podem ser mantidos como os do exemplo.

Também se deve inserir a cláusula **GFEPREPAREIN** nos parâmetros do **JOB_WS** do arquivo, contendo a empresa do **SIGAGFE** e um estabelecimento padrão.

[JOB_WS_P12.1.7]

TYPE=WEBEX

ENVIRONMENT=totvs12.1.7

INSTANCES=1,3

SIGAWEB=WS

INSTANCENAME=ws_p12.1.7

ONSTART=__WSSTART

ONCONNECT=__WSCONNECT

GFEPREPAREIN=99,01

Após a configuração e reinicialização do **appserver** do **TOTVS SIGAGFE**, pode-se verificar a disponibilidade do serviço e do método de comunicação do **Web Service** pelo navegador de internet: abra uma página do tipo **http** informando o caminho parametrizado para o **Web Service**; verifique se o método está habilitado. Por exemplo: **localhost:3456/ws_p12.1.7**

WSGFE • Serviço de integração do Frete Embarcador SIGAGFE

No caso do *link* **WSGFE** não ser mostrado, certifique-se de ter atualizado o **RPO - Recruitment Process Outsourcing** do ambiente até o patch mais recente do ambiente **Protheus** e ao persistir essa situação, solicite uma atualização de programas abrindo um chamado para a **TOTVS**.

Após acionar o *link* **WSGFE** deve ser apresentada uma página com os seguintes métodos:

NameSpace	http://localhost:3456/
URL Location	http://localhost:3456/ws_p12.1.7/
Nome do Serviço	WSGFE
Status	HABILITADO
Descrição do Serviço (WSDL)	WSGFE.apw?WSDL

- **Serviço de integração do Frete Embarcador (SIGAGFE)**

Métodos do Serviço

[CONTTAB](#)

- Retorna o numero de registro de uma tabela com origem ERP e com situação ativo

[DELDATA](#)

- Método para exclusão de registros

[GETDATA](#)

- Retorna dados dos registros de uma determinada tabela



[PUTDATA](#)

- Método para inclusão de registros

[SETDATA](#)

- Método para realizar alterações da situação de integração de um registro

[SIMULATION](#)


- Realiza a simulação de fretes

[UNDOINT](#)

- Método para restaurar a situação de integração de um registro já integrado (descontinuado)


CD0101 - Parâmetros Globais

Ativar o campo **Frete Embarcador** dos **Parâmetros Globais** do **Datasul**, pasta **Módulos II**.




Vamos entrar no programa de **CD0089 - Parâmetros de Integração GFE** e marcar a opção **Notas Fiscais de Saída**.

Desta forma habilitamos a simulação do cálculo de **Frete na Nota Fiscal de Saída**.



Através do botão **Matrizes de Tradução** podemos parametrizar o **De/Para** de **Filial**, usado quando temos vários estabelecimentos no **ERP - Enterprise Resource Planning** linha **Datasul** integrando com a mesma **Filial** no **SIGAGFE**.



Informe a **Filial** e acione o botão **Confirmar** para salvar o **De/Para**.

Estabel	Nome	Filial GFE
1	SQA 01	01
10	AGD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	
10000	SQA 10000	
10002	SQA 10002	
11	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	
12	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	
2	SQA 02	
3	SQA 03	
4	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	
40	DABENE PROMOCOES COMERCIAIS LTDA - ADM	
5	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	
50	D ARRIGO ADM. E PARTICIPACOES S/A	
6	SQA 06	
60	GUIAMA PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	

Parametrizando a **URL - Uniform Resource Locator** do **Web Service** usado pelo serviço de integração do **Protheus** com **ERP** linha **Datasul**. Esta **URL** é a mesma que parametrizamos no **appservice.ini**.

TOTVS Série T Serviços (Microsoft) 02.9.0078

TOTVS | Gestão de frete embarcador

TOTVS Série T Serviços MSSQL7 Totvs12.1.7 - Administrator 15/05/2016 Teste / Matriz

Parâmetros - Frete Embarcador

Outras Ações Fechar Confirmar

Pêlos e Portarias Tabelas de Frete Cálculo de Frete Pré-faturas Doc Fretes/Faturas Auditoria de Frete Contrato Autônomos Contabilização Integrações EDI Integrações ERP Integrações Protheus Integrações Datasul

Configuração

URL do Webservice LOCALHOST:3436 Nome da instância WS_P12.1.7

Geral

Tipo de Operação Padrão Data Integração Recebimento 1 - Data Corrente Integração por Item de Transporte 2 - Não Integração Tipo de Veículo? 2 - Não

Fiscal

Data Transação Documento Fiscal 1 - Entrada Código Item Documento Fiscal Nota de Rateio no Fiscal 2 - Atualiza pelo Recebimento

Financeiro

Data Integração Financeiro 1 - Data Corrente Espécie Fatura Espécie Provisão Espécie Fatura Avulsa

Cód. Imposto ICMS Retido Classificação ICMS Retido Cód. Imposto ICS Retido Classificação ICS Retido Matriz de Tradução Externa

Financeiro Autônomo


Espécie Contrato Cód. Imposto RRF Classif. RRF Cód. Imposto RRS Autônomo Classif. RRS Autônomo

Cód. Imposto RRS Embarcador Classif. Imposto RRS Embarc. Adic. RRS Embarc. RE 2 - Não Cód. Imposto SEST/SENAT Classif. Imposto SEST/SENAT


BI

Freight Expenses Fact Freight Occurrence Fact

Por intermédio do botão **Testar Conexão** é possível verificar se o **Datasul** consegue estabelecer uma conexão válida com o **Web Service** de integração do **TOTVS SIGAGFE**.



Por intermédio do botão **Histórico** é possível consultar as eventuais falhas de conexão com o **Web Service** registradas pelas diversas rotinas de envio de dados do **Datasul** para o **TOTVS SIGAGFE**, após o início da utilização da integração via **Web Service**.



A opção **Integração temporariamente suspensa** pode ser usada para indicar ao **Datasul** que o **Web Service** de integração com o **TOTVS SIGAGFE** está intencionalmente fora do ar, nesse caso o **Datasul** irá registrar as pendências de integração para posterior processamento sem realizar tentativas de conexão com o **Web Service**, poupando recursos de processamento das rotinas. Não é necessário reiniciar os **Agentes** de integração ao marcar esse parâmetro.

A opção **Aviso Eletrônico**, quando marcada, enviará um e-mail para os destinatários informados. O aviso informará que houve uma falha de conexão do **Datasul** com o **Web Service** durante a integração com o **TOTVS SIGAGFE**, situação na qual deve-se verificar se o **Web Service** sofreu alguma queda imprevista.

06.9.5503 - CD0089 - 2.00.00.072 - CD0089

Arquivo Ajuda

Conexão | Integrações | Faturamento | Recebimento | Fiscal | Financeiro | HCM

Modo de Integração

Canal Saída: Web Service Canal Entrada: Web Service

Web Service TOTVS GFE

Servidor: http://localhost:3456/ws_p12.1.7/

Usuário:

Senha:

Testar Conexão Histórico

☐ Integração temporariamente suspensa

Aviso Eletrônico

☐ Enviar e-mail nas falhas de Conexão Configurar Testar E-mail

Remetente:

Destinatário(s): separar com ;

O botão **Configurar** dá acesso aos programas do **Datasul** no qual são informados os parâmetros de envio de e-mail e o botão **Testar E-mail**, que oferece um teste de envio para confirmar a efetividade das configurações.

O envio de e-mail e suas configurações são funcionalidades nativas do **Framework Datasul**. No registro de histórico de falhas de conexão é possível consultar se foi enviado o aviso eletrônico sobre a falha e quais os destinatários do aviso; se o envio do aviso falhar, os motivos da falha também serão registrados.

Pasta **Integrações** devem ser marcados os cadastros e processos que são integrados com o

SIGAGFE.

Internamente, cada parâmetro marcado, e confirmado nas seções desta aba, gera a inclusão de um programa **APPC** nos gatilhos de **Criação** e eliminação do dicionário de dados do **Datasul**.

Pré-requisitos para o cálculo do Frete no SIGAGFE:

Tipo de Documento parametrizado:

- Cliente deve estar cadastrado no **ERP** linha **Datasul** e integrado com o **SIGAGFE**.
- **Tabela de Frete** cadastrada e liberada.
- **Tabela de Frete** deve possuir: **Negociações** e **Tarifas** cadastradas.

Pré-requisitos para o cálculo do Frete na Nota Fiscal Manual:

- **Nota Fiscal Manual** deve estar com status **Calculada**.
- O **Tipo de Frete** na **NFS** precisa ser **A Pagar**. Logo, deve ser informada uma **Cidade CIF**, na pasta **Complementos**.

Como ficou a Integração:

Vamos abrir o programa de **Lançamento de Nota Fiscal Manual**.

Podemos observar que ao abrir o programa **FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais** o botão **Simular Cálculo do Frete** já estará disponível.

Agora vamos incluir uma **Nota Fiscal Manual** no **FT4003** e calcular o frete para esta nota.

Seq Item	Refer	Nat Oper	Qt Un	Pre Lq	VIM
10 13C		6111a	10,0000 KG	123,00000	1.2

Vamos acionar o botão **Cálculo da Nota**, pois só conseguimos simular o valor do frete através da

tela **FT4005 - Totais da Nota Fiscal**.


Para Simular o frete acione o botão **Frete**, ao clicar sob o botão **Simular Cálculo Frete** é apresentada uma nova tela **CDF003A - Simulação de Frete**, onde o usuário poderá inicialmente informar ou não o **Tipo de Veículo**, **Tipo Operação E/Ou Classificação de Frete**.

GW1_ROMTV - Tipo de veículo do Romaneio

GW1_ROMCF - Classificação de frete do Romaneio

GW1_ROMTO - Tipo de operação do Romaneio

Com estas informações a **Simulação de Cálculo do Frete** é executada, retornando para a **NF - Nota Fiscal** o valor do frete, transportadora e rota.



Programas usados na Integração:

ERP linha Datasul

cdf003a.w - Programa **Progress** que contém as **Regras** para chamada da **Simulação do Cálculo do Frete**.

cdf9000.i - **Include** com as definições das **TempTables** usadas pelo programa **cdf003a.w**.

SIGAGFE Protheus

GFEXFUNB.PRW - **Nova Simulação - Programa ADVPL** que contém os métodos de **Cálculo de Frete** chamando os novos métodos. **Método Novo de Simulação**, usando o **WSDL WSGFE** com o método **SIMULATION**, passando pelo **GFEXFUNB**.

GFEX010.PRW - Simulação antiga, programa com as funções para criar as simulações de frete.

Método Antigo de Simulação, usando o **WSDL FWWSMODEL** com o método **XMLSIMULATION**, passando pelo **GFEX010**.

Como analisar o processo em caso de inconsistências:

Durante a integração com o **SIGAGFE**, no diretório temporário da sessão **Progress** são gerados três arquivos que auxiliam no diagnóstico de alguma não-conformidade.

Para identificar este diretório, abra a tela do **Editor Progress** e execute o seguinte comando:

- **MESSAGE SESSION:TEMP-DIRECTORY VIEW-AS ALERT-BOX INFORMATION**

Os arquivos gerados pela simulação são:

- **simulacao.xml** - dados de envio para o **SIGAGFE**
- **xmlsimulation.xml** - dados de envio para o **SIGAGFE**

Quando o incidente encontra-se na etapa de cálculo da simulação, ou seja, até a execução do programa **GFEXFUNB**, é possível gerar a memória de cálculo em arquivo.

A parametrização da geração deste arquivo é realizada no **SIGAGFE**, através do programa **GFEX000 - Parâmetros do Módulo**, pasta **Cálculo de Frete**, parâmetros **MV_LOGCALC - Gerar Log de Cálculo** e **MV_DRTLOG - Diretório Log**.

O conteúdo do campo **Diretório Log** deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente **ROOTPATH** informada no arquivo **appserver.ini**.

Exemplo:

ROOTPATH=C:\P11 no **Diretório Log** informado **\LOG** o arquivo será gerado abaixo do caminho **C:\P11\LOG**.

Também é possível fazer a simulação diretamente pelo **SIGAGFE**, através da execução do programa **GFEX011 - Simul Simplificada**. Neste programa existe também o recurso de gerar a memória de cálculo em arquivo.