

# Configuração básica da rede

## Sumário

Capítulo 1	
Configuração básica da rede	3
1.1. Mãos a obra	4
Capítulo 2	
Gerenciando	12
2.1. Objetivos	12
2.1. Troubleshooting	12
Índice de tabelas	

Índice de Figuras

# Capítulo 1 Configuração básica da rede

- •Configuração de interfaces de rede;
- •Arquivos de configuração.

#### 1.1. Mãos a obra

A configuração da rede em ambientes Linux, para clientes como servidores se resume em modificar arquivos de configuração, usar comandos de diagnósticos, criar e ou apagar rotas e scripts para ativar e desativar serviços e interfaces de rede.



Mas por onde eu começo?

Vamos começa pela interface de rede, em especial o cabo da placa de rede! No Linux você pode usar o comando mii-tool para verificar a conectividade de suas interfaces de rede. Vamos a prática:



# mii-tool

ethO: no autonegotiation, 1000baseT-FD flow-control, link ok

Posso verificar que esta tudo ok, mas falta ainda a configuração do IP da placa. Neste caso posso usar o comando ifconfig, que é usado para vários tipos de configurações de uma interface de rede, como por exemplo definir um IP, mudar MAC Address, criar/excluir interfaces virtuais, entre outros. Vamos verificar todas as interfaces de redes e se temos IP.



# ifconfig -a

```
eth0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 08:00:27:71:33:b0
endereço inet6: fe80::a00:27ff:fe71:33b0/64 Escopo:Link
UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
RX packets:2592 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:1000
RX bytes:458485 (447.7 KiB) TX bytes:16550 (16.1 KiB)

lo Link encap:Loopback Local
inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
RX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:0
RX bytes:19832 (19.3 KiB) TX bytes:19832 (19.3 KiB)
```

Em nosso exemplo apenas uma interface eth0 e sem IP. Vamos usar o comando ifconfig para atribuir um ip a placa.



# ifconfig eth0 192.168.200.10

# ifconfig eth0

```
eth0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 08:00:27:71:33:b0
inet end.: 192.168.200.10 Bcast:192.168.200.255 Masc:255.255.255.0
endereço inet6: fe80::a00:27ff:fe71:33b0/64 Escopo:Link
UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
RX packets:2722 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:1000
RX bytes:486765 (475.3 KiB) TX bytes:18680 (18.2 KiB)
```



Mas essa configuração já fica pronta no próximo boot?

Não! É necessário editar um arquivo de configuração para ser lido na inicialização do sistema. No Linux você vai encontrar vários comandos para alterar naquele momento uma configuração, e arquivos para serem lidos na inicialização do sistema. Vamos a prática editando o arquivo /etc/network/interfaces:



# vim /etc/network/interfaces

```
# This file describes the network interfaces available on your system
2 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

4 # The loopback network interface
5 auto lo
6 iface lo inet loopback
7
8 # The primary network interface
9 allow-hotplug eth0
10 iface eth0 inet static
11          address 192.168.200.10
12          network 192.168.200.0
13          network 192.168.200.0
14          broadcast 192.168.200.255
15          gateway 192.168.200.254
```



Este é arquivo de configuração das interfaces de rede no Debian.

No Debian: Para as configurações terem efeito use os comandos:



# /etc/init.d/networking restart

ou



# invoke-rc.d networking restart

Para você alterar IP, mascara, rede, etc no RedHat, use o comando:



# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
# Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.200.255
HWADDR=08:00:27:E2:E4:A1
IPADDR=192.168.200.10
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.200.0
ONBOOT=yes
```

Para definir o gateway a configuração é feita em um outro arquivo:



# vim /etc/sysconfig/network

```
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
HOSTNAME=localhost.localdomain
GATEWAY=192.168.200.254
```

No RedHat: Para as configurações terem efeito use os comandos:



# /etc/init.d/network restart

ou



# service network restart

Ainda no RedHat você pode também no modo texto usar o comando:



# system-config-network-tui



Vamos ver agora no OpenSuse!

Para editar no modo texto configurações de interface de rede use o comando:



# vim /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0

```
DOTPROTO='static'
MTU=''
REMOTE_IPADDR=''
STARTMODE='auto'
BROADCAST='192.168.200.255'
ETHTOOL OPTIONS=''
IPADDR='192.168.200.10/24'
NAME=''
METWORK='192.168.200.0'
USERCONTROL='no'
```

No OpenSuse: Para as configurações terem efeito use os comandos:



# /etc/init.d/network restart

ou




# rcnetwork restart

Ainda no OpenSuse uma outra alternativa é o uso do YAST em modo texto:



# yast

Acesse através do teclado as opções Network Devices → Network Settings → Edit, para alterar as configurações de sua placa de rede.



Voltando ao Debian você pode usar 2 comandos para desativar e ativar a configuração de um interface de rede. Vamos a prática:

Para desativar a placa eth0:



# ifdown eth0

Para ativar a placa eth0:



# ifup eth0

Os comandos só vão funcionar se a interface estiver configurada no arquivo /etc/network/interfaces

Adicionando rota

Vamos continuar nossa configuração!

Já temos a interface com conectividade, configuração pronta na inicialização, como IP, mascara e rota. Mas caso você precise alterar a rota padrão?

O comando route (independente da distribuição) pode ser usado para exibir, criar e excluir rotas para um host ou uma rede. Vamos a prática exibindo a rota atual:



# route -n

```
Tabela de Roteamento IP do Kernel
Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
192.168.200.0 0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.200.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
```

Veja que nossa rota aponta para 192.168.200.254, que é o gateway da rede. Mas se o gateway mudar de IP?

Primeiro exclua a rota padrão:



# route del default

Agora adicione a nova rota:



# route add default gw 192.168.200.30



Pronto! Sua nova rota esta configurada.

Configuração de cliente DNS

Até agora nossa configuração garante que computadores possam se comunicar através de números dentro da LAN e WAN. Mas com sei se minha configuração de DNS esta funcionado?

Primeiro ping um endereço da internet através do nome:



# ping www.terra.com.br

#### ping: unknown host www.terra.com.br

Como podemos ver o sistema mostra que o host é desconhecido. Para resolver isso o Linux conta com um arquivo de configuração /etc/resolv.conf.

No resolv.conf você adiciona endereços de servidores DNS externos, e algumas opções de configuração:

domain - Define o nome do domínio local:

search - Especifica uma lista de nomes de domínio alternativos;

nameserver - Define um ou mais IPs de servidores para resolução de nomes.

Exemplo:

```
domain server.empresa.com.br
search server2.empresa.com.br
nameserver 200.144.18.16
nameserver 200.144.18.18
```

Para a resolução de nomes apenas na rede interna (LAN), o Linux conta o arquivo /etc/hosts. Através dele é feito o relacionamento entre um nome de computador e endereço IP da LAN. Vamos a prática:



# vim /etc/hosts

```
1 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
2 192.168.200.10 server.empresa.com.br server
3
4 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
5 ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
6 fe00::0 ip6-localnet
7 ff00::0 ip6-mcastprefix
8 ff02::1 ip6-allnodes
9 ff02::2 ip6-allrouters
10 ff02::3 ip6-allhosts
```

Em nosso exemplo a maquina de IP 192.168.200.10 pode ser acessada por server, server.empresa.com.br e empresa.com.br se for um servidor de DNS.

Existem uma relação entre os arquivos /etc/hosts e /etc/hostname. O nome da maquina deve estar igual nos 2 arquivos.

Para exibir ou alterar o nome da sua maquina use o comando hostname:



# hostname

Agora para deixar padrão na inicialização, edite o arquivo /etc/hostname:



# vim /etc/hostname

Depois de todas essas configurações podemos ainda, alterar a base de dados que o sistema vai utilizar para procurar os nomes de usuários e senhas. Isso é possível através do arquivo /etc/nsswitch.conf.

O padrão é o sistema pesquisar nomes de usuários e senhas nos arquivos /etc/passwd e /etc/shadow, mas você pode por exemplo mudar a pesquisa apontando para um servidor NIS, Ldap, AD da Microsoft, etc. Veja um exemplo:



# vim /etc/nsswitch.conf

```
3 # Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
4 # If you have the 'glibc-doc-reference' and 'info' packages installed, try:
5 # 'info libc "Name Service Switch"' for information about this file.
                             compat ldap
    passwd:
                             compat ldap
    group:
    shadow:
                             compat ldap_
11 hosts:
                             files dns
    networks:
                              files
   protocols:
                             db files
    services:
                              db files
                             db files
   ethers:
                             db files
    rpc:
    netgroup:
                              nis
```

Em nosso exemplo quando um usuário for autenticar na maquina, o sistema vai pesquisar seu nome no arquivo /etc/passwd e caso não encontre, vai pesquisar em uma base Ldap.

# Capítulo 2

## Gerenciando

## 2.1. Objetivos

•Troubleshooting: Modificar arquivos de configuração.

## 2.1. Troubleshooting



Como posso configurar o FQDN de minha maquina?

A configuração do FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) é muito importante quando se trabalha com servidores, é através dele onde os serviços de DNS, Web (Apache) e Email (Postfix) trabalham. O FQDN é composto do nome\_da\_maquina+dominio.

Exemplo:

server.empresa.com.br

A configuração é feita no arquivo /etc/hosts.



# vim /etc/hosts

```
1 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
2 192.168.200.10 server.empresa.com.br server
3
4 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
5 ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
6 fe00::0 ip6-localnet
7 ff00::0 ip6-mcastprefix
8 ff02::1 ip6-allnodes
9 ff02::2 ip6-allrouters
10 ff02::3 ip6-allhosts
```

Para testar a configuração do arquivo /etc/hosts use os seguintes comandos:

Verificar o nome da maquina:



# hostname

Verificar o IP da maquina:



# hostname -i

Verificar o domínio da maquina:



# hostname -d

Verificar o FQDN da maquina:



# hostname -f