

Manter a integridade dos sistemas de arquivos

Sumário

Capítulo 1		
Manter a integridade dos s	istemas de arquivos	
1.1. Mãos a obra		4
Capítulo 2		
Gerenciando		
2.1. Objetivos		
2.1. Troubleshooting		
	Índice de tabelas	
	Índice de Figuras	

Capítulo 1 Manter a integridade dos sistemas de arquivos

- •Verificar a integridade dos arquivos;
- •Monitorar espaço livre e inodes;
- •Reparar problemas simples de arquivos.

1.1. Mãos a obra

A administração de espaço em disco no dia a dia, é algo que o sysadmin precisa fazer, afim de não faltar espaço para a gravação de dados. No Linux é possível usar alguns comandos para realizar essa tarefa Vamos a prática:

O comando df é usado para exibir o espaço livre e utilizado em cada partição que estão montadas de forma local e remotas:



df

Sist. Arq.	1K-blocos	Usad	Dispon.	Usox	Montado em
∕dev/sdaŽ	2885812	163880	2575340	6%	/
tmpfs	258148	Ø	258148	0%	/lib/init/rw
udev	10240	136	10104	2%	∕dev
tmpfs	258148	Ø	258148	0%	/dev/shm
∕dev/sda1	241116	20974	207694	10%	∕boot
/dev/sda3	2885812	71840	2667380	3%	∕home
∕dev∕sda7	980308	17664	912848	2%	∕tmp
∠dev∠sda5	3367972	1724612	1472272	54%	/usr
/dev/sda6	3367972	402092	2794792	13%	/var
∕dev∕sda8	3367972	75604	3121280	3%	/var/log

A saída do comando exibe informações como sistema de arquivos, tamanho da partição, espaço livre, ocupado, uso em porcentagem e o ponto de montagem.

Veja algumas opções de uso do comando df (disk free)

- -h Exibe o espaço livre e ocupado em MB, KB, GB ao invés de blocos;
- -k Lista em Kbytes;
- -m Lista em Mbytes;
- -l Somente lista sistema de arquivos locais.

Exemplo de uso do df com a flag -h



df -h

```
Usad Disp
Bist. Arq.
                                           Uso% Montado em
                        Tam
dev/sda2
                        2,8G
                               161M
                                      2,5G
                                             6% /
                        253M
                                      253M
                                             0% /lib/init/rw
tmpfs
                                  Ø
                         10M
                               136K
                                      9,9M
                                             2% /dev
udev
                        253M
                                  0
                                      253M
                                             0% /dev/shm
tmpfs
                                            10% /boot
/dev/sda1
                        236M
                                21M
                                      203M
                                71M
                                      2,6G
/dev/sda3
                        2,8G
                                             3% ∕home
dev/sda7
                                      892M
                        958M
                                18M
                                             2% /tmp
dev/sda5
                        3,3G
                               1,7G
                                      1,5G
                                            54% /usr
                                     2,7G
dev/sda6
                        3,3G
                               393M
                                            13% /var
 dev/sda8
                        3,3G
                                     3,0G
                                74M
                                             3% /var/log
```

O comando df também exibe informações sobre inodes das partições através da flag -i. Vamos a pratica:



df -ih

Sist. Arq.	Inodes	Illeados	Hiur	Illenz	Montado em
/dev/sda2	179K	4,7K	175K	3%	
tmpfs	64K	3	64K	1%	/lib/init/rw
udev	64K	947	63K	2%	∕dev
tmpfs	64K	1	64K	1%	/dev/shm
/dev/sda1	61K	29	61K	1%	∕boot
∕dev∕sda7	61K	35	61K	1%	∕tmp
∕dev∕sda5	210K	67K	144K	32%	∕usr
∕dev∕sda6	210K	5,0K	205K	3%	/var
∕dev∕sda8	210K	140	210K	1%	/var/log



Mas o são inodes?

Informações básicas sobre seus arquivos e pastas, como permissões de acesso, identificação dos donos dos arquivos, data e hora do último acesso e alterações.

Para visualizar o espaço em disco de arquivos e diretórios, você pode usar o comando du (disk usage), onde exibe o espaço ocupado por arquivos e sub-diretórios.



du

```
./console
12
        ./ld.so.conf.d
8
         ./bonobo-activation
         ./udev/.dev
76
        ./udev/rules.d
96
        .∕udev
        ./default/kdm.d
108
        ./default
28
        ./iproute2
16
        ./cron.monthly
648
        ./ssl/certs
        ./ssl/private
672
        ./ssl
        ./rsyslog.d
        ./calendar
        ./cron.hourly
        ./modprobe.d/arch
        ./modprobe.d
16
        ./skel
        ./mysql/conf.d
        .∠mysql
        ./python2.5
5276
```

No exemplo acima o comando foi digitado dentro do diretório /etc. Vamos conhecer alguma das opções mais utilizadas pelo comando:

- -a Exibe o espaço ocupado por todos os arquivos ;
- -b Exibe o espaço ocupado em bytes;
- -c Faz uma totalização de todo espaço listado;
- -D Não conta links simbólicos;
- -h Exibe o espaço em formato (Kb, Mb) ao invés de usar blocos;
- -k Exibe o espaço ocupado em Kbytes;
- -m Exibe o espaço ocupado em Mbytes;

-s - Não faz calculo do espaço ocupado por sub-diretórios.

Exemplo de uso do comando du para calcular o espaço ocupado por um diretório:



du -sh /etc

server:~# du -sh /etc 5.2M /etc

Agora vamos entrar em um assunto tão importante quanto a verificação de espaço em disco, que é a checagem do sistema de arquivos. A manutenção em disco pode ser feita no Linux utilizando diversas ferramentas dependendo de qual sistema de arquivo você precisa gerenciar e/ou checar.

Os comandos que iniciam com **fsck** fazem checagem do sistema de arquivos, e assim como como o **mkfs** você pode encontrar variações, isso vai depender do tipo de sistema de arquivos que seu sistema suporta. Para saber quais sistemas de arquivos você pode checar, digite fsck e tecle TAB 2 vezes:



fsck (2x TAB)

```
fsck fsck.ext3 fsck.minix fsck.reiserfs
fsck.cramfs fsck.ext4 fsck.msdos fsck.ufat
fsck.ext2 fsck.ext4deu fsck.nfs fsck.xfs
```

Um detalhe na lista acima aos comandos **fsck.msdos**, **fsck.reiserfs** e **fsck.xfs** que só podem ser usados se você instalar alguns pacotes em seu sistema.



Mas como eu posso descobrir a qual pacote um comando pertence?

Vamos utilizar o comando dpkg -S caminho_do_comando, e para facilitar utilize um sub shell conforme o exemplo abaixo:



dpkg -S \$(which fsck.msdos)

dosfstools: /sbin/ fsck.msdos

Instale o pacote dosfstools para seu sistema ter suporte a checagem de sistema de arquivos MSDOS. Para descobrir qual pacote preciso instalar para suporte a reiserfs e xfs:



dpkg -S \$(which fsck.reiserfs)

reiserfsprogs: /sbin/ fsck.msdos



dpkg -S \$(which fsck.xfs)

xfsprogs: /sbin/ fsck.xfs

Vamos utilizar alguns comandos para fazer diagnósticos e reparos em sistema de arquivos ext2 e ext3, através dos comandos fsck.ext2, fsck.ext3 ou e2fsck.

Antes vamos criar um sistema de arquivos ext2 através do comando mke2fs:



mke2fs /dev/sda10

A checagem segue usando o comando fsck.ext2 na partição criada, mas em partições que estão já montadas, primeiro as desmonte para não danificar os dados, através do comando umount:

Exemplo:



mount | grep /home
/dev/sda3 on /home type ext3 (rw)

1 - Procurar qual partição que o home dos usuários está montada, e qual o sistema de arquivos usado.

2 - Demontar o ponto de montagem da partição



umount /home

3 - Pronto! Vamos a checagem:



```
# fsck.ext3 -f /dev/sda3
ou
# e2fsck -f /dev/sda3
```

```
e2fsck 1.41.3 (12-Oct-2008)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information

/dev/sda3: 232/183264 files (0.0% non-contiguous), 29472/732965 blocks
```

Para exibir informações de baixo nível sobre sistema de arquivos ext2 e ext3. Podemos usar os comandos dumpe2fs e tune2fs com as flags adequadas. Vamos a pratica:



dumpe2fs -h /dev/sda3

```
dumpe2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Filesystem volume name:
                           <none>
Last mounted on:
                           <not available>
                           b2c27d57-320a-43c8-81da-6a71cf4c9bd0
Filesystem UUID:
Filesystem magic number:
                           0xEF53
Filesystem revision #:
                           1 (dynamic)
                           has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype s
Filesystem features:
parse_super large_file
Filesystem flags:
                           signed_directory_hash
Default mount options:
                           (none)
Filesystem state:
                           clean
Errors behavior:
                           Continue
Filesystem OS type:
                           Linux
Inode count:
                           183264
Block count:
                           732965
Reserved block count:
                           36648
Free blocks:
                           703493
                           183032
Free inodes:
First block:
Block size:
                           4096
Fragment size:
                           4096
```



tune2fs -l /dev/sda3

```
tune2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Filesystem volume name:
                           <none>
Last mounted on:
                           <not available>
Filesystem UUID:
                           b2c27d57-320a-43c8-81da-6a71cf4c9bd0
'ilesystem magic number:
                           0xEF53
ilesystem revision #:
                           1 (dynamic)
Filesystem features:
                           has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype s
parse_super large_file
Filesystem flags:
                           signed_directory_hash
Default mount options:
                           (none)
Filesystem state:
                           clean
Errors behavior:
                           Continue
Filesystem OS type:
                           Linux
Inode count:
                           183264
Block count:
                           732965
Reserved block count:
                           36648
Free blocks:
                           703493
                           183032
                           4096
Block size:
                           4096
ragment size:
```



Para converter sistema de arquivos ext2 em ext3 de uma partição, sem perda de dados use a flag -j do comando tune2fs!

Exemplo:



tune2fs -j /dev/sda10

Para fazer alterações em baixo nível em sistema de arquivos ext2 e ext3 você pode usar o comando debugfs. Vamos a um exemplo prático onde você pode recuperar arquivos apagados através do comando debugfs:

1 - Vamos atribuir a partição /dev/sda10 o sistema de arquivos ext2:



mke2fs /dev/sda10

2 - Crie um ponto de montagem:



mkdir/media/dados

3 - Faça a montagem da partição:



mount /dev/sda10 /media/dados

4 - Copie alguns dados para a partição montada:



cp /etc/*.conf /media/dados

5 - Apague um arquivo da partição montada:



rm /media/dados/adduser.conf

6 - Use o comando debugfs para iniciar a recuperação:



debugfs -w /dev/sda10 debugfs:

O debugfs abre um prompt interativo onde você pode usar comandos, qua são obtidos através do help:

```
Available debugfs requests:
show debugfs params, params
                         Show debugfs parameters
open_filesys, open
                         Open a filesystem
                         Close the filesystem
close_filesys, close
feature, features
                         Set/print superblock features
dirty filesys, dirty
                         Mark the filesystem as dirty
init_filesys
                         Initalize a filesystem (DESTROYS DATA)
show super_stats, stats
                         Show superblock statistics
                         Do inode->name translation
ncheck
icheck
                         Do block->inode translation
change_root_directory, chroot
                         Change root directory
change_working_directory, cd
                         Change working directory
list_directory, ls
                         List directory
show_inode_info, stat
                         Show inode information
link, ln
                         Create directory link
unlink
                         Delete a directory link
mkdir
                         Create a directory
rmdir
                         Remove a directory
                         Remove a file (unlink and kill_file, if appropriate)
c m
kill file
                         Deallocate an inode and its blocks
```

7 - Para listar arquivos apagados use o comando **lsdel**. O detalhe do comando debugfs é a informação em inodes. Tecle q para sair.



debugfs: lsdel

```
Inode Owner Mode Size Blocks Time deleted
12 0 100644 2986 3/ 3 Thu Aug 12 02:39:08 2010
1 deleted inodes found.
```

8 - Para recuperar o arquivo adduser.conf, use o comando dump + o numero do inode apagado e associe ao nome do arquivo:



debugfs: dump <12> /media/dados/adduser.conf

Use o comando **Isdel** para confirmar se o arquivo foi recuperado, e o comando **quit** para sair do prompt interativo.

Capítulo 2

Gerenciando

2.1. Objetivos

•Trobleshooting: Funcionamento dos comandos e2fsck e resize2fs.

2.1. Troubleshooting



Como posso verificar a integridade do sistema de arquivos em meu HD?

Quando o sistema de arquivos por algum motivo apresenta falhas ao iniciar a maquina, devido ao desligamento incorreto do sistema, falha de energia ou a presença de badblocks, é possível fazer uma verificação através do comando e2fsck.

Como exemplo vamos verificar de no modo verbose e badbloks a integridade do sistema de arquivos. Não esqueça de antes desmontar a partição:



e2fsck -fvc /dev/sdb1



Como posso diminuir o tamanho de uma partição sem perder os dados?

Isso é possível através do comando resize2fs, onde você pode redimensionar sistema de arquivos ext2, ext3 ou ext4. A operação de redimensionamento deve ser feita com a partição desmontada. Se você precisa redimensionar uma partição que o sistema esta utilizando, reinicie a maquina com um Live CD.

O programa resize2fs não manipula o tamanho das partições, e sim do sistema de arquivos. Então você deve primeiro usar algum gerenciador de partição, como fdisk ou cfdisk se precisar aumentar uma partição. Com isso seus dados serão apagados, ao menos que você utilize LVM

Em nosso exemplo a partição terá seu tamanho reduzido, assim criando uma nova partição menor. Quando você reduz o tamanho de uma partição, seus dados não são apagados. Vamos a prática:

Em nosso cenário uma partição de 10GB que tem 808MB ocupado e 8.6GB livres. A nossa missão é reduzir a partição para 6GB, assim ganhando uma nova partição de 4GB.

Esses valores são apenas para mostrar os comandos, apenas substitua por valores de seu HD.

Vamos usar o comando mount e df -h para mostrar o estado atual da partição.



mount | grep /dev/sdb1 ; df -h | grep /dev/sdb1

Como podemos ver em nosso exemplo a partição /dev/sdb1 está montada e usando o sistema de arquivos ext3. Vamos ao passo a passo:

1 - Desmonte a partição que você ira redimensionar:



umount /dev/sdb1

2 - Faça a verificação do sistema de arquivos:



fsck -n /dev/sdb1

3 - Converta a partição para ext2:



tune2fs -O ^has_journal /dev/sdb1

4 - Novamente faça a verificação do sistema de arquivos:



e2fsck -f /dev/sdb1

```
e2fsck 1.41.3 (12-Oct-2008)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sdb1: 10304/655360 files (0.1% non-contiguous), 215479/2620595 blocks
```

5 - Redimensione a partição com o comando resize2fs para 6000MB, lembrando que a partição atualmente tem 808MB usados:



resize2fs /dev/sdb1 6000M

```
resize2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 1536000 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb1 is now 1536000 blocks long.
```

6 - A próxima etapa é diminuir o tamanho da partição, anote o valor apresentado no comando acima (1536000). Use o comando fdisk e tecle p para listar tabela de partições:



fdisk /dev/sdb1

```
Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cilindros of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Dispositivo Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 1305 10482381 83 Linux
```

7 - A próxima etapa é excluir a partição de 10GB e criar 2 partições. A primeira com 6Gb e a segunda 4GB, tecle d para excluir a partição:

```
Comando (m para ajuda): d
Selected partition 1
```

8 - Para criar a primeira partição, tecle \mathbf{n} (new), tecle \mathbf{p} para indicar partição primaria, $\mathbf{1}$ para indicar que é a primeira partição, e $\mathbf{1}$ primeiro cilindro:

```
Comando (m para ajuda): n
Comando – ação
e estendida
p partição primária (1-4)
p
Número da partição (1-4): 1
Primeiro cilindro (1-1305, default 1): 1
```

9 - Nesta etapa vamos digitar o valor do ultimo cilindro usado uma formula:

```
1536000 * 4 + 307200 = 6465200
```

Onde:

1536000 - Quantidade de blocos da saída do comando resize2fs (1536000);

4 - Tamanho de um bloco (4k);

307260 - 5% do resultado da conta acima 1536000 * 4

Digite o resultado da formula com o sinal de + e a letra K ao final:

```
Último cilindro ou +tamanho ou +tamanho M ou -tamanho K (1-1305, default 1305):
+6451200K
```

10 - Tecle w para gravar as alterações na tabela de particionamento:

```
Comando (m para ajuda): w
A tabela de partições foi alterada!
Chamando ioctl() para reler tabela de partições.
Sincronizando discos.
```

11 - Reinicie a maquina e ao retornar, faça a checagem na partição redimensionada:



fsck -n /dev/sdb1

12 - Use o comando tune2fs com a flag -j para converter a partição ext2 em ext3 sem perder os dados:



tune2fs -j /dev/sdb1

```
tune2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Creating journal inode: done
This filesystem will be automatically checked every 28 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
```

13 - Faça a montagem e verifique com o comando df -h o novo tamanho da partição:



mount -t ext3 /dev/sdb1 /media/dados



df -h | grep /dev/sdb1

Agora você pode acessar seus arquivos da partição redimensionada, sem ter nenhuma perda de dados, e o novo espaço de 4GB pode ser utilizado.



cfdisk /dev/sdb

```
cfdisk (util-linux-ng 2.13.1.1)

Disco: /dev/sdb
Size: 10737418240 bytes, 10.7 GB
Heads: 255 Sectors per Track: 63 Cylinders: 1305

Nome Opções Tipo Part. Tipo SA [Rótulo] Size (MB)

sdb1 Primária Linux ext3
Pri/lóg Espaço livre 3613,13
4120,87
```