

Configuração do servidor SAMBA

Sumário

Capítulo 1		
Configuração do servidor S	AMBA	
1.1. Mãos a obra		4
Capítulo 2		
Gerenciando		5
2.1. Objetivos		5
2.1. Troubleshooting		5
	Índice de tabelas	
	Índice de Figuras	

Capítulo 1 Configuração do servidor SAMBA

- Criando um servidor samba;
- Principais diretrizes do arquivo de configuração.

1.1. Mãos a obra

Hoje em dia encontramos em empresas redes heterogêneas com varias plataformas presentes, como por exemplo Linux, Windows, Unix, Mac, etc. O compartilhamento de informações e a centralização de recursos em uma rede, se torna uma tarefa comum dependendo da infra estrutura e cenários encontrados nas empresas. Para compartilhar recursos em redes Unix e Linux é usado NFS e NIS, e para plataformas Windows e/ou Linux o Samba.

Instalando o Samba

O Samba é dividido em dois módulos, sendo um para o servidor e para o cliente. Instale o pacote conforme a função da maquina na rede. Na função de servidor, a máquina que for compartilhar arquivos, impressoras e/ou autenticar usuários da rede. Como cliente para permitir acessar compartilhamentos em outras máquinas tanto Linux quanto Windows.

Para instalar o pacote de servidor no Debian:



aptitude install samba



Na instalação você pode definir o nome do grupo de trabalho ou domínio quando estiver criando um PDC. O padrão é WORKGROUP.



Na próxima tela o instalador pergunta sobre a ativação de um recurso para sua maquina agir como um cliente WINS.

Arquivo de configuração do Samba

O arquivo do Samba fica em /etc/samba/smb.conf, e já vem todo comentado separado por seções. Abra o arquivo com o comado vim.



vim /etc/samba/smb.conf

```
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
    server string = %h server
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
    dns proxy = no

message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
    54,1 10%
```

Principais diretrizes do arquivo de configuração

[global] → Seção global que afeta o servidor em geral;

netbios name → Nome do servidor;

workgroup → Grupo de trabalho onde o servidor fara parte;

server string → Descrição do servidor em Meus Locais de rede;

wins support → Usado para que o servidor Samba atue como um servidor WINS para os demais micros da rede;

wins server → Para que as maquinas Linux com Samba se tornarem clientes de uma outra maquina Linux servidor WINS;

security → Define o nível de segurança do servidor Samba;

Opções:

user → É o nível de segurança padrão do Samba, que faz o controle de acesso baseado no usuário, que deve estar cadastrado no Linux e no Samba. Quando o Samba esta rodando como PDC este nível deve ser usado;

domain → Nível onde define que o samba participe de um domínio como cliente, autenticando-se em um servidor PDC já existente;

ads → Modo que permite o servidor Samba seja adicionado a um domínio do Active Directory como um membro nativo;

share → Modo que permite disponibilizar compartilhamentos públicos na rede. Hoje é possível liberar o acesso publico com a conta guest;

server → Este modo permite que o Samba atue como um proxy de autenticação, repassando as requisições para o servidor de autenticação principal. Muito usado na época em que o Samba ainda não era capaz de atuar como PDC;

www.4linux.com.br

interfaces → Permite limitar os acessos ao servidor caso ele possua mais de uma placa de rede;

log level → indica o nível das mensagens (de 0 a 10), sendo que o nível 0 mostra apenas mensagens críticas, o nível 1 mostra alguns detalhes sobre os acessos e os demais mostram diversos níveis de informações de debug, úteis a desenvolvedores;

log file → indica onde e qual arquivo de log será gerado;

max log size → indica o tamanho máximo do arquivo em kbytes;



Como posso acompanhar meus logs em tempo real?

No servidor use o comando tail para acompanhar os logs.



tail -f /var/log/samba.log

```
server:"# tail -f /var/log/samba.log
[2010/10/16 01:25:01, 11 smbd/service.c:make_connection_snum(1198)
micro1 (::ffff:192.168.200.20) connect to service vendas initially as user mar
ia (uid=1002, gid=1002) (pid 4757)
[2010/10/16 01:26:01, 11 smbd/service.c:make_connection_snum(1198)
micro1 (::ffff:192.168.200.20) connect to service lixeira initially as user ma
ria (uid=1002, gid=1002) (pid 4757)
[2010/10/16 01:26:05, 11 smbd/service.c:close_cnum(1409)
micro1 (::ffff:192.168.200.20) closed connection to service vendas
```

encrypt passwords → Define se o samba vai usar senhas encryptadas ou não, esta opção é padrão no Samba 3;

passdb backend → Define a base para armazenar senhas e outras informações referentes aos usuários cadastrados no Samba.

Opções:

smbpasswd → Grava as informações dos usuários no arquivo /etc/samba/smbpasswd;

tdbsam → Grava as informações dos usuários no arquivo /var/lib/samba/passdb.tdb;

mysqlsam → Grava as informações dos usuários em um banco de dados MySQL;

Idapsam → Grava as informações dos usuários em um servidor LDAP.;

printing → Define o tipo do servidor de impressora. Pode ser cups, lprng, bsd, hpux;

load printers → Define se a lista de impressoras será compartilhada automaticamente;

domain logons → Ativa o recurso de logon scripts no Samba;

domain scripts → Nome do script que é lido e executado pelos clientes ao fazer logon;

domain master → Define que o Samba tentará se tornar o navegador principal de dominio;

preferred master → Define que o Samba terá vantagens em ganhar uma eleição local

SO_RCVBUF → Define um valor mais alto que o do sistema para recepção de buffer;

SO_SNDBUF → Define um valor mais alto que o do sistema para envio de buffer;

socket options → Permite que o servidor envie uma quantidade de pacotes necessárias para que o tempo de espera (delay) permaneça baixo.

Compartilhamentos

[homes] → Compartilhamento que permite compartilhar automaticamente o diretório home (/home/usuário) de cada usuário;

[profiles] → Compartilhamento que permite armazenar os arquivos e configurações do usuário, fornecendo-os à estação no momento em que o usuário faz logon;

[netlogon] → Compartilhamento que define o Samba como PDC da rede.
Conterá o arquivo de script de login que será executado pelas estações;

[printers] → Compartilhamento que permite definir o compartilhamento de todas as impressoras instaladas no servidor. Para criar compartilhamentos individuais para cada impressora, defina o nome do compartilhamento com o mesmo nome da impressora instalado no servidor, como por exemplo [Epson];

[print\$] → Compartilhamento oculto que contem os drivers das impressoras, que são fornecidos as maquinas clientes Windows quando solicitados;

Opções utilizadas nos compartilhamentos

comment → Descrição do compartilhamento em Meus Locais de rede;

path → Localização do diretório no sistema de arquivos;

browseable → Oculta ou exibe o compartilhamento em Meus locais de Rede;

avaliable → Define se o compartilhamento estará disponível em Meus Locais de Rede;

writeable → Define se o compartilhamento terá permissão de escrita (yes/no) pode ser substituída com o mesmo efeito por read only (yes/no) usando uma lógica invertida;

public → Permite aos usuários conectar ao compartilhamento sem fornecer senha usando o usuário guest. Para definir quem será o usuário guest, na seção Global defina a opção guest account = nome de um usuário valido no sistema.

www.4linux.com.br

create mask → Define o sistema de permissão em octal, para arquivos criados pelo usuário dentro do compartilhamento;

directory mask = Define o sistema de permissão em octal, para diretórios criados pelo usuário dentro do compartilhamento;

valid users → Define quais usuários e/ou grupos são validos para acesso ao compartilhamento;

invalid users → Define quais usuários e/ou grupos são invalidos para acesso ao compartilhamento;

write list → Define quais usuários e/ou grupos terão permissão de escrita ao compartilhamento;

read list → Define quais usuários e/ou grupos terão apenas permissão de leitura ao compartilhamento;

hosts allow → Define um ou mais endereços IP de todos os computadores que terão permissão para acessar o servidor;

hosts deny → Define um ou mais endereços IP de todos os computadores que não terão permissão para acessar o servidor;

printable → Define se o compartilhamento é uma impressora;

preexec → Executa um comando antes da abertura do compartilhamento;

postexec → Executa um comando depois da abertura do compartilhamento.

Exemplo de um servidor de arquivo e impressão

```
[global]
workgroup = 4LINUX
netbios name = server
server string = Servidor de arquivos e Impressão
printing = cups
load printers = yes
log level = 1
log file = /var/log/samba.log
max log size = 1000
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n
*password\supdated\ssuccessfully* .
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
security = user
username level = 2
interfaces = eth0
bind interfaces only = yes
preserve case = no
default case = lower
```

[homes] valid users = %S comment = Diretorio pessoal browseable = no writable = yes create mask = 0600 directory mask = 0700 [publico] path = /mnt/publico available = yes writeable = yes guest ok = yes [printers] comment = Todas as impressoras path = /var/spool/samba browseable = yes writable = noprint ok = yes guest ok = yes

```
[print$]
path = /var/lib/samba/printers
inherit permissions = yes
```

read only = yes

Exemplo de um servidor como PDC

```
[global]
workgroup = 4LINUX
netbios name = server
server string = Servidor PDC
printing = cups
load printers = yes
log level = 1
log file = /var/log/samba.log
max log size = 1000
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n
*password\supdated\ssuccessfully* .
security = user
username level = 2
```

```
interfaces = eth0
bind interfaces only = yes
preserve case = no
default case = lower
wins support = yes
preferred master = yes
os level = 100
enable privileges = yes
passdb backend = tdbsam
domain master = yes
domain logons = yes
logon script = logon.bat
logon path = \%L\profiles\%U
admin users = root,lamorim
add machine script = /usr/sbin/useradd -r -g pdc -c "SAMBA PDC" -d /dev/null -s
/bin/false %u
[profiles]
comment = Perfil
path = /var/profiles
```

browseable = no			
writable = yes			
create mask = 0600			
directory mask = 0700			
[netlogon]			
path = /var/samba/netlo	gon/		
read only = yes			
browseable = no			
[homes]			
valid users = %S			
comment = Diretorio pe	ssoal		
browseable = no			
writable = yes			
create mask = 0600			
directory mask = 0700			
[publico]			
path = /mnt/publico			
available = yes			

```
writeable = yes
guest ok = yes
[printers]
comment = Todas as impressoras
path = /var/spool/samba
browseable = yes
writable = no
print ok = yes
guest ok = yes
[print$]
path = /var/lib/samba/printers
inherit permissions = yes
read only = yes
```

Capítulo 2

Gerenciando

2.1. Objetivos

•Trobleshooting: Compartilhar o SAMBA com PDC no Windows 7.

2.1. Troubleshooting



Como posso configurar o Samba como PDC no Windows 7?

Para trabalhar com maquinas clientes Windows 7, é necessário atualizar a versão do Samba para 3.4 ou superior. Na instalação padrão do Debian Lenny a versão instalada é a 3.2.5. Desinstale a versão padrão e siga os passos para atualizar o Samba. Vamos a prática:

1 – Adicione uma nova linha de repositório ao arquivo /etc/apt/sources.list.



vim /etc/apt/sources.list

deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free

2 – Grave o arquivo e atualize a lista de pacotes



aptitude update

3 – Instale o pacote do samba apontando um repositório especifico.



aptitude -t lenny-backports install samba

A opção -t define de qual distribuição os pacotes devem ser instalados.

4 – Verifique a nova versão do Samba



smbd -V

Version 3.5.6

Crie a configuração para PDC usando o arquivo /etc/samba/smb.conf, cadastre as maquinas clientes e os usuários no Samba. Você pode aproveitar o arquivo utilizado na versão antiga do Samba.

Adicionando Windows 7 ao domínio do Samba

1 – Você primeiro precisa alterar o registro no Windows 7, isso é possível editando manualmente o registro do Windows com os seguintes valores:

HKLM\System\CCS\Services\LanmanWorkstation\Parameters

DWORD DomainCompatibilityMode = 1

DWORD DNSNameResolutionRequired = 0


www.4linux.com.br


alternativa de forma automática instalar Α outra 0 registro Win7 Samba3DomainMember.reg, endereço que pode ser encontrado no https://bugzilla.samba.org/attachment.cgi?id=4988&action=view.

2 – Após instalar o registro abra o Painel de controle → Sistema → Configurações avançadas do sistema → Nome do computador → Alterar e digite na caixa "Membro de" o nome do domínio do Samba.




3 - Clique no OK e entre com o nome root e a senha cadastrada no Samba







4 – $\acute{\rm E}$ exibido uma mensagem sobre falha no nome DNS, clique no OK para continuar.



5 - Reinicie o Windows 7





6 – Clique em Trocar Usuário
 – Outro Usuário e entre com o nome do usuário e senha cadastrado no Samba

