



### Функције у Цеу



#### Функције?



- Основна идеја је да се сложене операције издвоје у посебну целину. Последица:
  - Једноставнији, и јаснији, код на месту примене
  - Једноставније, и сигурније, коришћење истог кода на више места
- Декларација тип повратне вредности, параметри, спецификатори
- Дефиниција исто као декларација али укључује и тело функције



#### Шта ради овај код?

```
void foo(int** mat, int n, int m)
  int k;
  for (k = 0; k < m; k += 2)
    int i;
    for (i = 0; i < (n - 1); i++)
      int j;
      for (j = i + 1; j < n; j++)
        if (mat[k][i] < mat[k][j])</pre>
        {
          int tmp;
          tmp = mat[k][i];
          mat[k][i] = mat[k][j];
          mat[k][j] = tmp;
```

```
for (k = 1; k < m; k += 2)
  int i;
 for (i = 0; i < n; i++)
   mat[k][i] = 0;
```




#### Ради ово




```
void foo(int** mat, int n, int m)
  int k;
  for (k = 0; k < m; k += 2)
    sort(mat[k], n);
  for (k = 1; k < m; k += 2)
    zero(mat[k], n);
```




#### Функције








#### Функције







#### Дефиниција и декларација функције



```
type-specifier return-type function-name(parameters)
{
  declarations
   statements
  return value;
}
```

- type-specifier одређује видљивост функције (static или ништа)
- **return-type** тип повратне вредности; void ако нема повратне вредности
- **function-name** јединствено име функције (функција и променљива истог досега не могу се звати исто)
- **parameters** листа декларација променљивих које представљају параметре функције, међусобно су одвојене зарезом
- return value; вредност која ће бити враћена након завршетка функције (није неопходно ако је тип повратне вредности void)


```
return-type function-name(parameter-types)
```

 parameter-types - листа типова параметара; за разлику од листе у декларацији са дефиницијом, овде се не морају навести имена параметара

```
int foo(float, int, const long*);
```



#### Преношење параметара



• При позивању функције формални параметри замењују се стварним.

```
void foo(float x, int y);
foo(15, 6);
foo(40, a);
```

- Мора постојати механизам за преношење вредности, тј. параметара функцији при њеном позиву.
- Концептуално постоје два могућа начина преношења параметара:
  - По вредности функцији се прослеђује копија стварног параметра. Последица: промена параметра унутар функције није видљива у коду који је позива.
  - По референци функцији се прослеђује баш стварни параметар. Последица: свака промена параметра унутар функције јесте виљива у коду који је позива.



#### Прослеђивање параметара по вредности



```
int bar(int c, int d)
{
    int res = c + d;
    c = 3;
    d = 7;
    return res;
}

int foo()
{
    int a = 5, b = 9, c;
    c = bar(a, b);
    c = c + a + b;
    return c;
}
```

100


а
b
С
b - Arg2 - d
a - Arg1 - c
res

bar

- bar не може променити променљиве а и b из функције foo.
   с и d су сасвим друге променљиве које само при позиву функције добијају вредност коју у том тренутку имају а и b.
- Повратна вредност из foo: 28




# Прослеђивање параметара по референци



- Не постоји у Цеу!
- У Цеу сви параметри се прослеђују по вредности.
- И сада питање гласи: како функција утиче на "спољни свет", тј. како га мења?
  - Преко повратне вредности позивајућа функција може нешто корисно урадити са повратном вредношћу... али и не мора.
  - Преко глобалних променљивих свака измена глобалне променљиве утицаће и на свет ван функције. Ово се назива "бочни ефекат" или "споредни ефекат". Математичари то сматрају великим грехом, али њихова учења се у инжењерској цркви не сматрају догмом.
- Међутим, то није довољно. Преко повратне вредности се може утицати само на једну променљиву, а глобална променљива на коју се утиче је закуцана - не може се мењати од позива до позива.




#### Прослеђивање параметара по референци



- Решења:
  - Структуре као повратне вредности
  - Коришћење показивача
- Када се у Цеу користи механизам показивача за приступ објектима ван функције онда се жаргонски то назива пренос по референци, јер је ефекат сличан.




#### Прослеђивање параметара по референци



```
int bar(int* c, int* d)
{
   int res = *c + *d;
   *c = 3;
   *d = 7;
   return res;
}

int foo()
{
   int a = 5, b = 9, c;
   c = bar(&a, &b);
   c = c + a + b;
   return c;
}
```



- Друга и трећа линија функције bar утичу на спољни свет
- Повратна вредност из foo: 24



#### Ефикасност преношења по вредности



- Стварни параметри морају бити копирани на неко место на меморији, или у одговарајући регистар.
- Било како било инструкције се троше на то, да не говоримо о меморији
- Посебно постаје приметно када су променљиве велике
- Пример за MIPS архитектуру:

```
struct s
{
  int array[7];
};

int func(int a, struct s p, int e)
{
  return e;
}
```

```
struct s
{
  int array[70000];
};

int func(int a, struct s p1, int e)
{
  return e;
}
```

```
lw $2,32($sp)
```

```
li $2,262144
addu $2,$sp,$2
lw $2,17860($2)
```







- Слично као преношење параметара при позиву, само обрнуто.
- Свака функција, осим void, мора имати return наредбу.
- Да ли се повратна вредност може вратити "по референци"?

```
struct S
{
  int val1;
  float val2;
};

struct S func()
{
  struct S res;
  res.val1 = 1;
  res.val2 = 2.0;
  return res;
}
```

```
struct S
{
  int val1;
  float val2;
};

struct S* func()
{
  struct S res;
  res.val1 = 1;
  res.val2 = 2.0;
  return &res;
}
```

```
struct S
  int val1;
 float val2;
struct S* func(struct S* res)
  res - > val1 = 1;
  res->val2 = 2.0;
  return res;
struct S* func()
  struct S* res;
  res = (struct S*) malloc(
    sizeof(struct S));
  res - > val1 = 1;
  res->val2 = 2.0;
```

return res;




#### Наравоученије



- Добро размислити како је најповољније пренети параметре и повратне вредности.
- За правилну одлуку потребно је добро познавање циљне архитектуре и позивне конвенције.
- Генерално правило је да код наменских система, услед њихових ограничених ресурса, не треба нагомилавати параметре, а веће објекте треба преносити или "преко референце" или путем глобалних променљивих, ако је могуће.



#### Рекурзија



- Када функција зове саму себе
- Може бити директна и индиректна
- Један од два разлога зашто се користи стек (који је други?)

```
void caller()
{
  int f = 3, res;
  res = factor(f);
  printf("factorial %d = %d\n", f, res);
}

long factor(long n)
{
  if (n <= 1) /* terminal condition*/
    return 1;
  else
    return(n * factor(n - 1));
}</pre>
```

ractor	f = 3
	res 6
	rest of caller stack frame
	callee ret val 6
	outgoing arg 3
1	callee ret val 2
	outgoing arg 2
2	callee ret val 1
	outgoing arg 1

Call

Call

Call 3



#### Колико програму треба меморије



- Три главне групе меморије:
- Меморија за променљиве статичке трајности
- Радна меморија за сваку функцију
- Меморија која се динамички заузима



#### Меморија за податке



- Чине је све глобалне променљиве.
- Може се срачунати на основу знања основних карактеристика платформе.


```
• На пример:
```

```
char a;
int b;
char c;
short d;
```

```
struct S
{
   char a;
   int b;
   char c;
   short d;
};
```





### Меморија коју користи функција



Функција

Количина меморије коју функција користи






- Функцији треба меморија за:

  - Повратну адресу Докалне променљиве
  - Привремено складиштење вредности
- Због компајлерских оптимизација не можемо гледањем кода бити у потпуности сигурни колико меморије треба којој функцији Али можемо има оквирни осећај Прецизне податке добавити од
- компајлера (или неког другог алата)



#### Граф позива функција и стек








#### Граф позива функција и стек







#### Колика нам величина стека треба?




- Два приступа:
- Експериментални

• Аналитички



#### Експериментални





0xBABA Oxbaba 0xBABA 0xBABA 0xBABA Oxbaba 0xBABA OxBABA OxBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA

0x5235 0x2134  $0 \times A43E$ 0x35B4 0x2232  $0 \times 7 \text{CCE}$ 0xFEA3 0x7593 0xA234 0xCF56 0xDD37 0x88A9 0xCF2C 0x9146 0xBA34 0x7593 0xA234 0xCF56 0xDD37 0x7593 0xA234 0xCF56  $0 \times DD37$ 0x8821 0x32CD UxBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA 0xBABA


0xF123

После извршавања



#### **Аналитички**





 Потребно познавање целог графа позива – што је тешко осигурати


7


12

23



#### **Аналитички**





- Потребно познавање целог графа позива што је тешко осигурати
- Проблем се јавља уколико постоји:
  • Рекурзија

  - Позиви преко показивача Прекидне рутине, више
  - нити итд.


```
void (*p)(int x);
p(17);
```








#### Организација без стека







- Свака функција има своју
- меморију Рекурзија није дозвољена Позив преко показивача је мало проблематичнија
- Али, сигурни смо да нам меморије неће понестати



#### Организација без стека






- Свака функција има своју
- меморију Рекурзија није дозвољена Позив преко показивача је мало проблематичнија
- Али, сигурни смо да нам меморије неће понестати
  - Може се оптимизовати на основу познавања графа позива тако што ће функције које сигурно не могу бити у истој линији позива делити меморију.



#### Где ставити стек?




Стек расте на горе

Стек расте на доле



#### Где ставити стек?






Стек расте на горе

Стек расте на доле



#### Рекурзија



- Рекурзија је тесно повезна са стеком, а рад са стеком код неких наменских система није баш најефикаснији.
- Уједно, код неких система постоји физичка подршка за позиве функција и тада је дубина позива ограничена физичким фактором.
- И на крају, рекурзија је ретко потребна и ретко се сусређе у раду са наменским системима. У случају и да је потребна, обично је боље, а и безбедније, направитну програмску конструкцију стека и директно га контролисати.



#### Рекурзија и петља

```
void foo(int i)
                                               void foo(kont)
                   void foo(kont)
    if (i < 10)
                        if (uslov(kont))
                                                   if (uslov(kont))
        neki kod(i);
                            neki kod(kont);
                                                       neki kod(kont);
        foo(i + 1);
                           foo(new kont);
                                                       foo(new kont);
foo(0);
                    foo(init kont);
                                               foo(init kont);
                                               kont = init kont;
                                               while (uslov(kont))
                                                   neki kod(kont);
int i = 0;
                    kont = init kont;
                                                   push (kont);
while (i < 10)
                    while (uslov(kont))
                                                   kont = new kont;
    neki kod(i);
                        neki kod(kont);
    i += 1;
                         kont = new kont;
                                               while (stack != empty)
                                                   pop(kont);
```



#### Рекурзија и петља

```
void foo(int i)
    if (i < 10)
        foo(i + 1);
        neki kod(i);
foo(0);
int i = 10;
while (i > 0)
     i = 1;
    neki kod(i);
```

```
void foo(kont)
    if (uslov(kont))
        foo(new kont);
        neki kod(kont);
foo(init kont);
kont = init kont;
while (uslov(kont))
    push (kont);
    kont = new kont;
while (stack != empty)
    pop(kont);
    neki kod(kont);
```








- Почетна функција
- Декларација: int main(int argc, char\*\* argv)

void main()
void main(int argc, char\*\* argv)
float main(long djura) ?!?!?!?!?!?

...

C:\>echo This is command line argument This is command line argument





### Живот у свету без прототипова



- Прототип је потпуна декларација функције (и никакава друга декларација не би требала да се користи)
- Када функцију дефинишемо не можемо да не наведемо прототип.
- Када изоставимо прототип, или чак целу декларацију, компајлер почне да прави претпоставке, а машине које претпостављају су врло опасна ствар.
- Обично постоји опција у компајлеру да не прихвата позив функције ако њен прототип није наведе. Али пазите неки пут је та опција подразумевано искључена.

```
res = foo(3.7);
```

Компајлер сматра да је повратна вредност функције int. Ако ваља ваља, ако не - пробај да провалиш шта је проблем. Неки компајлери сматрају и да је параметар типа int, али неки ће бити "паметни" па ће на основу типа прослеђеног стварног параметра одредити тип.

```
double foo(double);
res = foo(3.7);
```



#### Позивна конвенција 1/2



- Позивна конвенција одређује спрегу између позване и позивајуће функције.
- Дефинише две ствари:
  - Начин преношења стварних параметара и повратне вредности
    - У које ресурсе се смештају
      - Ако у регистре: веза између редног броја параметра и конкретног регистра
      - Ако на стек: веза између редног броја параметра и редоследа на стеку
    - Договор где се који параметар смешта зависи од његовог редног броја и типа
  - Ко које ресурсе сме да дира (мења)
    - Који регистри ће гарантовано имати исту вредност пре и после позива, а који не
    - Ко ће заузимати и ослобађати меморију на стеку за параметре и повратну вредност
- Позивна конвенција је део апликационе бинарне спреге ABI (Application Binary Interface)
- АВІ дефинише: величину типова и поравнање у меморији, позивну конвенцију, ствари везане за системске позиве, а некада чак и бинарни формат објектне датотеке



#### Позивна конвенција 2/2



- Позивна конвенција је везана за конкретну платформу (комбинација процесора, оперативног система и делимично компајлера)
- На истој платформи може постојати више позивних конвенција
- Разлози:
  - различити програмски језици
  - различити компајлери
  - компајлерске оптимизације
  - сврха кода, итд.
- Различите позивне конвенције доводе до проблема у случају комбинације кода насталог на различите начине.
- Да би се спој могао направити АВІ моба бити задовољен, а најважнија је позивна конвенција
- Најчешћи спој са библиотекама, или комбинација асемблерког и Це кода (из Цеа се зове функција написана у асемблеру или обрнуто)



#### Мешање Цеа и асемблера



- Разлози за мешање:
  - Нешто је већ написано у асемблеру
  - За одређене ствари компајлер није довољно ефикасан
  - Приступ одређеним могућностима физичке архитектуре којима се из Цеа не може приступити
- Два начина мешања:
  - Писањем асемблера у посебној датотеци
    - Спрега је искључиво на нивоу позива функција
    - Мора се поштовати позивна конвенција
  - Коришћењем уграђеног асемблера
    - Асемблерски код у истој датотеци са Це кодом
    - Мора бити подржано од стране компајлера
    - Разни механизми подршке пошто није део стандарда
    - Асемблер може бити коришћен само у телу функције



## Позив цеовске функције из асемблера



- Асемблерски код мора поштовати позивну конвенцију
- Осим тога морамо познавати како Це декорише називе
   Најчешће то ради додавањем \_ испред имена
- Пример позива функције printf из асемблера

```
global
       main
extern printf
section .data
               "Hello World!", 10, 0
text db
                "%s", 0
strformat db
section .code
main
 push dword text
         dword strformat
 push
  call
          printf
  add
          \overline{e}sp, 8
  ret
```

- \_main симбол мора бити декларисан као јаван
- \_printf симбол је декларисан као спољан



## Позив асемблерске функције из Цеа



- Позивна конвенција мора бити поштована.
- Дакле, асемблерски код мора бити написан тако да поштује конвецнију коју користи компајлер
- Пример:

```
int sum(int a1, int a2);
int a1, a2, x;
x = sum(a1, a2);
```

```
_sum
push ebp ;save bp
mov ebp, esp ;new frame
mov eax, [ebp+8] ;take 1. arg
mov ecx, [ebp+12] ;take 2. arg
add eax, ecx ;
pop ebp ;restore bp
ret ;return
```

- Повратна вредност по конвенцији је у ЕАХ регистру
- По коришћеној позивној конвецији



#### Уграђени асемблер 1/2




- GCC нуди следећи механизам мешања асемблера и Цеа директно у коду.
- Постоје и други механизми таквог мешања у неким другим компајлерима, али GCC-ов мехизам је постао де факто стандард.
- Синтакса GCC-овског асемблерског исказа:

- assembler template знаковни низ са асемблерским кодом
- output operands цеовски операнди који ће бити промењени када се асм код изврши
- input operands цеовски операнди који чије вредности се користе при извршавању асм кода
- clobbered registers регистри циљне платформе чије вредности асм код експлицитно мења







- %n референца на n-ти операнд из листи излазних и улазних операнада (први индекс је 0)
- %% стварно стави %
- "xy"(c\_expression) connecting C variable with value used in inline assembler

a,b,c,d	eax, ebx, ecx, edx respectively
S, D	esi and edi respectively
I	constant value (0 to 31)
q	dynamically allocated register: eax, ebx, ecx, edx
r	dynamically allocated register: eax, ebx, ecx, edx, esi, edi
g	eax, ebx, ecx, edx or variable in memory
m	memory
=	will be used for storing data