MALWARE ANALYSIS

INDICE

PAG	TITOLO
1	tracce
2 - 5	traccia 1: 1, 2, 3, 4
6	traccia 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6

TRACCIA 1

Con riferimento al file eseguibile Malware_Build_Week_U3, rispondere ai seguenti quesiti utilizzando i tool e le tecniche apprese nelle lezioni teoriche:

- 1. Quanti parametri sono passati alla funzione Main()?
- 2. Quante variabili sono dichiarate all'interno della funzione Main()?
- 3. Quali sezioni sono presenti all'interno del file eseguibile? Descrivete brevemente almeno 2 di quelle identificate
- 4. Quali librerie importa il Malware? Per ognuna delle librerie importate, fate delle ipotesi sulla base della sola analisi statica delle funzionalità che il Malware potrebbe implementare. Utilizzate le funzioni che sono richiamate all'interno delle librerie per supportare le vostre ipotesi.

TRACCIA 2

Con riferimento al Malware in analisi, spiegare:

- 1.Lo scopo della funzione chiamata alla locazione di memoria 00401021
- 2. Come vengono passati i parametri alla funzione alla locazione 00401021
- 3.Che oggetto rappresenta il parametro alla locazione 00401017
- 4.Il significato delle istruzioni comprese tra gli indirizzi 00401027 e 00401029
- 5.Con riferimento all'ultimo quesito, tradurre il codice Assembly nel corrispondente costrutto C.
- 6. Valutate ora la chiamata alla locazione 00401047, qual è il valore del parametro «ValueName»?

TRACCIA 1

Per ricavare informazioni su variabili locali e parametri della funzione main (), ida pro (interactive disassembler professional) è lo strumento avanzato di reverse engineering software che offre capacità di disassemblaggio, debugging e analisi statica.

Variabili locali: le variabili locali in una funzione assembly sono tipicamente allocate nello stack. Questo è spesso fatto attraverso istruzioni di tipo push all'i-nizio di una funzione o con un'istruzione sub che aumenta il puntatore dello stack (sp) per creare spazio.

Parametri: solitamente i parametri sono passati ai regi-stri o attraverso l'uso dello stack prima della chiama-ta della funzione. I commenti nel codice possono forni-re indicazioni su dove e quanti parametri sono passati. Nell'assembly, le etichette che iniziano con var_ tendono a indicare variabili locali, mentre quelle che iniziano con argi indicano argomenti o parametri passati alla funzione.

Valori offset: gli offset (come var_54h) sono utilizzati per accedere a dati specifici sullo stack. Gli offset negativi rispetto all'indirizzo base del frame della funzione (ad esempio ebp su x86) di solito indicano variabili locali, mentre gli offset positivi indicano parametri.

1. Parametri nella funzione Main()

All'interno della funzione Main() sono presenti tre parametri identificati dall'offset positivo rispetto ad EBP: argc

Variabile utilizzata per rappresentare il numero di argomenti passati a un programma da riga di comando quando viene eseguito.

argv

Array di puntatori a stringhe utilizzato per contenere gli argomenti passati al programma da riga di comando quando viene eseguito.

envp

Array di puntatori a stringhe che contiene le variabili d'ambiente.

```
      .text:004011D0 hModule
      = dword ptr -11Ch

      .text:004011D0 Data
      = byte ptr -118h

      .text:004011D0 var_8
      = dword ptr -8

      .text:004011D0 var_4
      = dword ptr -4

      .text:004011D0 argc
      = dword ptr 8

      .text:004011D0 argv
      = dword ptr 0Ch

      .text:004011D0 envp
      = dword ptr 10h
```

2. Variabili nella funzione Main()

All'interno della funzione Main() sono presenti quattro variabili identificate dall'offset negativo rispetto ad EBP:

hModule

Variabile globale di tipo HMODULE che contiene l'handle del modulo di esecuzione corrente.

Data

Variabile utilizzata come buffer di dati

var_8, var_4 Variabili locali

3. Sezioni presenti all'interno dell'eseguibile

All'interno dell'eseguibile sono presenti quattro sezioni:

.text

Contiene le istruzioni che la CPU eseguirà una volta che il software sarà avviato.

.rdata


Include le informazioni circa le librerie e le funzioni importate ed esportate dall'eseguibile.


.data

Contiene dati e variabili globali del programma eseguibile, che devono essere disponibili da qualsiasi parte del programma.

.rsrc

Include le risorse utilizzate dall'eseguibile come ad esempio icone, immagini, menu e stringhe che non sono parte dell'eseguibile stesso.





4. Librerie importate dal malware

Il malware importa due librerie:

Kernel32.dll

Libreria che contiene le funzioni principali per interagire col sistema operativo, come per esempio la manipolazione di file e la gestione della memoria.

Advapi32.dll

Libreria che contiene le funzioni per interagire con i registri e i servizi del sistema operativo Microsoft.



Malware_Build_Week_U3.exe						
Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.dll	51	00007534	00000000	00000000	0000769E	0000700C
ADVAPI32.dll	2	00007528	00000000	00000000	000076D0	00007000

Applicazione dell'analisi statica basica ed avanzata.

L'analisi statica si riferisce all'ispezione del codice sorgente o del codice binario di un programma (in questo caso, un malware) per identificarne la funzionalità, le caratteristiche e le potenziali minacce senza eseguirlo, questo approccio si contrappone all'analisi dinamica, dove il codice viene eseguito in un ambiente controllato (sandbox) per osservare il suo comportamento.

L'analisi statica basica consiste nell'esaminare un eseguibile senza vedere le istruzioni che lo compongono e la sua funzione è confermare se un dato file è malevolo e fornire informazioni generiche circa le sue funzionalità.

L'analisi statica avanzata presuppone la conoscenza dei fondamenti di «reverse-engineering» al fine di identificare il comportamento di un malware a partire dall'analisi delle istruzioni che lo compongono. Questo passaggio è essenziale per capire esattamente cosa fa il malware a livello di istruzioni della cpu.

Si possono inoltre estrarre stringhe di testo, url, chiavi di cifratura, e altre risorse dal codice del malware, che possono indicare il suo comportamento o intento e se ne può esaminare il codice relativo alla rete per comprendere come il malware comunica.

Nell'estrare il malware con l'hash md5deep e controllando su virustotal si riscontra di fatto essre un virus noto di tipo trojan, progettato per colpire la macchina intel 386 e processori. sucessivi/compatibili. Ad evidenziare ciò, sono presenti nelle funzioni di libreria del Kernel32.dll troviamo:

FindResourceA()


LoadResource()

SizeofResource()

Generalmente utilizzate per recuperare altri file malevoli dalla sezione delle risorse ".rsrc".

Si può anche ipotizzare che il malware ottiene persistenza modificando le chiavi di registro con le funzioni della libreria Advapi32.dll:

RegCreateKeyExA()
RegSetValueExA()



TRACCIA 2

1. Scopo della funzione chiamata alla locazione di memoria 00401021

All'indirizzo di memoria 401021, viene chiamata la funzione RegCreateKeyExA per creare una chiave di registro.

2. Come vengono passati i parametri alla funzione

I parametri vengono passati attraverso il comando push, che inserisce i dati, uno ad uno, in cima allo stack.

3.Che oggetto rappresenta il parametro alla locazione 00401017

Il parametro alla locazione 00401017 è la sottochiave "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon", dove risiedono informazioni riguardanti gli utenti e i programmi in avvio al login dell'utente.

4. Significato delle istruzioni comprese tra gli indirizzi 00401027 e 00401029

Con test eax, eax viene verificato se il valore del registro è 0. Quindi se eax è uguale a 0, viene effettuato un salto alla locazione di memoria 00401032.

Quando eax è uguale a 0, la creazione della chiave è avvenuta con successo

```
    text:00401021 call ds:RegCreateKeyExA
    text:00401027 test eax, eax
    text:00401029 jz short loc_401032
    text:0040102B mov eax, 1
    text:00401030 jmp short loc_40107B
```

5.Traduzione codice da Assembly in C

```
if(eax==0) {
    //Salta alla locazione 401032
    //Chiama RegSetValue()
}
else{
    eax = 1;
    //Salta alla locazione 40107B
}
```

6. Valore del parametro Value Name

Il valore del "ValueName" è GinaDLL. GinaDLL è l'acronimo di Graphical Identification and Authentication DLL. Si tratta di una libreria di collegamento dinamico (DLL) che fornisce l'interfaccia grafica per l'autenticazione degli utenti in Windows.

```
.text:00401032 ; -----
.text:00401032
                                                           CODE XREF: sub_401000+291j
.text:00401032 loc_401032:
.text:00401032
                                         ecx, [ebp+cbData]
                                mov
.text:00401035
                                push
                                         ecx
                                                           cbData
.text:00401036
                                         edx, [ebp+lpData]
                                mov
.text:00401039
                                         edx
                                                           1pData
                                push
.text:0040103A
                                push
                                                          ; dwType
.text:0040103C
                                push
                                                         ; Reserved
.text:0040103E
                                         offset ValueName ; "GinaDLL"
                                push
                                         eax, [ebp+hObject]
.text:00401043
                                MOV
                                                         ; hKey
.text:00401046
                                push
                                         eax
.text:00401047
                                call
                                         ds:ReqSetValueExA
```

La funzionalità che sta implementando il Malware in questa sezione, ipotizzando che avvenga effetivamente il salto, è la creazione di una nuova chiave di registro con asseganti valore GinaDLL.