

## Escuela Superior Politécnica del Litoral

## Facultad de Ingeniería en Electricidad

"InvestMaster para Windows"

Proyecto de Tópico de Grado Previa a la obtención del título de Ingeniero en Computación

Presentado por:

Alvarado Marin, Jimmy Abel Molina Izquierdo, Charles Giovani Naranjo Sanchez, Alice Bertha Yee Guin, Ricardo

> Guayaquil - Ecuador 1994

#### AGRADECIMIENTO:

Queremos dar un especial agradecimiento al Ing. Sixto Garcia A., Director del Tópico de Graduación por que gracias a este proyecto pudimos comprender que la preparación académica de nuestra área no termina aún y que queda mucho por aprender principalmente de una carrera tan compleja como lo es el área financiera, involucrada en este trabajo, el cual con mucho sacrificio pudimos sacar adelante.

Gracias también a la Compañía Humphrey & Calfivar S.A., en la persona del Dr. Moisés Tacle y el Ing. Juan Alvarado, por facilitarnos la información necesaria para la culminación de este proyecto.

#### DEDICATORIA:

Con mucho cariño a nuestros padres que sin escatimar sacrificio alguno, nos apoyaron durante toda nuestra carrera, para poder alcanzar nuestras metas.

A nuestros hermanos para que este trabajo constituya un reflejo del modelo de superación que debe existir en todas sus metas planteadas.

#### DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este proyecto, nos corresponde exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral".

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales )

Molina Charles	Alvarado Jimmy
Naranjo Alice	Yee Guin Ricard

#### MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Armando Altamirano Subdecano de la Facultad de Ingenieria en Electricidad Ing. Sixto García Director del Tópico de Graduación

Ing. Guido Caicedo Miembro del Tribunal Ing. Mónica Villavicencio Miembro del Tribunal

## INDICE

	Pág.
Introducción	7
Fundamentos de Lenguaje C++ orientado a objeto	bajo Windows9
Descripción de los Modulos del Sistema	
Módulo 1: Riqueza Relativa, Retorno, Niveles de I	Riqueza14
Riqueza Relativa	
Retorno	
Niveles de Riqueza	
Módulo 2: El valor del dinero	
Flujo de Caja Simple	
Anualidades	
Flujo de Caja Irregular	
Modulo 3: Cálculos Estadísticos	21
Modulo 4: Valoración de Bonos	24
Anālisis de Bonos	
Bonos de Descuento	
Tasa de crecimiento	
Módulo 5: Valoración del Stock	28
Módulo 6: Análisis Financiero	30
Hoja de Balance	
Estado de Pérdidas y Ganancias	
Indices Financieros	
Módulo 7: Análisis de Cartera	35
Módulo 8: Análisis de Regresión	37
Modulo 9: Modelo de Costo de Acarreo	40
Componentes básicos del sistema	42
Manejo de Archivos	
Sistema de Ayuda	
Impresión de Reportes	
Código del Programa Fuente	43

## INVESTMASTER

## Introducción

El sistema diseñado se conoce con el nombre de InvestMaster. Es un proyecto financiero que permite obtener un análisis rápido y efectivo de algunos aspectos que intervienen en la toma de decisiones financieras de una empresa.

Esta aplicación desarrollada consta de nueve módulos los mismos que permiten obtener de forma eficiente los complicados cálculos manuales que se realizan en el área de las Finanzas.

Esta entrega constituye la versión 1.0 de InvestMaster.

Este trabajo constituye un gran esfuerzo en la implementación de software en Lenguaje C++ orientado a objetos bajo Windows. En una segunda versión se puede mejorar lo realizado y además incluir un módulo adicional conocido como Valoración de Opciones.

## Definición del Menú Principal

### Opción Ayuda

Acerca Salir

## Opción Módulos

Riqueza relativa, retorno y riesgo

Valor del dinero en el tiempo Flujo de Caja Simple Anualidades Flujo de Caja Irregular

#### Cálculos Estadísticos

Valoración de bonos

Análisis de Bonos/Cupones Análisis de Bonos de Descuento Cálculos de Tasa de Interés

Valoración de Stock

Análisis Financiero

Hoja de Balance Estado Pérdidas y Ganancias Indices Financieros

Análisis de Cartera

Análisis de Regresión


Modelo de costo de acarreo

# Fundamentos de Lenguaje C++ orientado a objeto bajo Windows

## Diseño orientado a Objetos.

Para propósito de la implementación orientada a objetos de la aplicación, se hizo uso de las clases predefinidos de Borland, los cuales se encuentran el la libreria *OWL* (Objects Windows Library), las cuales facilitan el trabajo y reducen el tiempo de programación.

A continuación se muestra un esquema de las clases utilizadas:



La clase *Tinvest* es derivada de la clase *Taplication*, una instancia de esta clase hace las veces del objeto aplicación.

La clase TInvestMDI es heredada de la clase Tframe, una instancia de esta clase hace las veces de la ventana principal de la aplicación. Esta ventana es del tipo MDI (multiple document interface), y contiene a las ventanas heredadas de Tdialog, que se describen mas adelante. Se lo implementó como MDI, para que futuras versiones que quieran implementar como ventanas hijas a las ventanas de entrada de datos, no tengan que redefinir a la ventana principal.

La clase *Tmodelo* es derivada de la clase *Tdialog*, y contiene la definición de variables globales a las ventanas de dialogos de cada módulo de la aplicación, así como tambien las funciones básicas de abrir y cerrar archivos, todas las clases derivadas de *Tmodelo* pueden utilizar sus funciones de forma pública.

De la clase *Tdialog* se utilizan las siguientes funciones:

ExecuteDialog, que genera una instancia de la clase.

EndDialog, que llama a la función destructora de la clase.

SetDialogItemText, que setea el texto de un control especificando su identificador asignado en el archivo de recursos.

GetDialogItemText, que recupera los datos ingresados en la caja de dialogo, luego de que una acción de lectura ha sido ejecutada.

Cada uno de los módulos tiene su propia ventana de entrada de datos, en esta versión están implementadas con cajas de diálogos, cada una es tratada de manera independiente, adicionalmente cada una está provista de funciones especificas; por ejemplo: el control estilo botón "Calcular", dispara un evento que ejecuta un procedimiento virtual de cálculo, cuya acción es diferente para cada ventana de diálogo, heredada de la primera, pero con el mismo nombre de función virtual.

Las funciones virtuales que se utilizan y se detallan a continuación, responden al evento de presionar el botón respectivo en la caja de diálogo respectiva:

ProcCalcular(): Realiza el cálculo respectivo al módulo al que pertenece, los resultados son mostrados por medio de ventanas de mensajes.

ProcAbrir(): Muestra la ventana de selección de archivo para apertura, en la cual el usuario puede seleccionar el archivo de datos a cargar. Cada módulo tiene una extensión de archivo propio.

ProcGrabar(): Muestra una ventana de selección de archivo para grabar, en la cual el usuario puede seleccionar el archivo de datos en el cual se van a grabar. Cada módulo tiene una extensión de archivo propio.

La clase **Tprint**, esta clase está provista de funciones públicas que controlan las impresiones de los cálculos obtenidos de las clases de diálogos anteriores. A continuación describimos cada una de ellas:

TInitPrint(): Esta función obtiene primeramente el manejador del dispositivo de contexto de la impresora, opcionalmente displaya la pantalla de seteo, asi mismo inicializa las variables internas de la clase.

GetPageSize(): Obtiene el tamaño de la página, ancho y largo.

GetLineSpace(): Obtiene la altura de una línea.

GetTab(): Obtiene tres veces el valor del ancho máximo de un caracter.

ClosePrint(): Finaliza el trabajo de impresión.

EndPage(): Envia una orden a la impresora para que imprima una nueva página.

Adicionalmente tenemos las variables públicas de la clase: scalex y scaley, que sirven para escalar los puntos de impresión de la pantalla al tamaño especifico de la hoja a imprimir.

Las funciones de la clase *Tprint* actúan como funciones amigas de las clases heredadas de *Tdialog*.

Para validación de entradas se hizo necesaria la implementación de una nueva clase, derivada de TEdit, la cual es provista por Borland. Esta nueva clase se llama T3DEdit, y para esta versión, tiene características como:

- Sólo permite ingreso de dígitos.
- Acepta negativos si se le especifica.
- Grafica el contorno para dar efecto 3D (tercera dimensión).

A continuación la estructura de la clase:

```
class T3DEdit | public TEdit | public | T3DEdit(PTWindowsObject Padre, int sd, LPSTR texto, int x,int y,int w,int h,WORD max, BOOL readonly):

T3DEdit(PTWindowsObject Padre, int id, WORD max, BOOL negative), virtual void WMPaint(RTMessage Msg)=[WM_FIRST + WM_PAINT]; virtual void Caracter(RTMessage Msg) = [WM_FIRST + WM_CHAR]; virtual void Habilitar(BOOL b);

protected:
BOOL Punto;
BOOL Negative;
```

Así también, para mejorar la interfase de la aplicación, se implementó una nueva clase para graficar botones, TPButton, la cual es heredada de TButton, que es provista por Borland, esta clase tiene características como:

- Acepta un bitmap (32x32) para mostrar cuando no está seleccionado.
- Acepta un bitmap (32x32) para mostrarlo cuando está seleccionado.
- Acepta un bitmap (32x32) para mostrarlo cuando se encuentra deshabilitado.

A continuación la estructura de la clase:

```
class TPButton :public TButton
public:
  TPButton(PTWindowsObject, int, WORD, WORD, WORD);
  TPButton(PTWindowsObject,
int.LPSTR,int.int.int.BOOL,WORD,WORD,WORD);
  ~TPButton();
protected:
  virtual void ODADrawEntire(DRAWITEMSTRUCT far &DrawInfo);
  virtual void ODAFocus(DRAWITEMSTRUCT far &DrawInfo);
  virtual void ODASelect(DRAWITEMSTRUCT far &DrawInfo);
  virtual void DrawCuerpo(HDC,RECT);
  virtual void DrawBordes(HDC, RECT, BOOL);
  virtual void Drawlcon, Text(HDC, RECT, BOOL, BOOL, char*);
  virtual void DrawDisabled(HDC, RECT, char *);
  HFONT hFont,
  HBITMAP hBitmap_eu;
 HBITMAP hBitmap_ed;
  HBITMAP hBitmap_d;
1
```

Para tener un mayor detalle de la implementación de cada una de las clases, se recomienda revisar el código de cada uno de los módulos en la sección respecitva.

Los archivos que conforman la aplicación es detallada a continuación:

Nombre de	Descripción
Archivo	
invest.cpp	Módulo principal
invest.rc	Archivo de Recursos
invest.def	Archivo de definición
regre.cpp	Módulo de Regresión
print.cpp	Módulo de Impresión
modelo.cpp	Modelo de caja de diálogo
cartera.cpp	Módulo de cartera
stock.cpp	Módulo de valoración de stock
tasa.epp	Módulo de tasa de crecimiento
bono.cpp	Módulo de bonos de descuentos
cupo.cpp	Módulo de análisis de bonos/cupos
acarreo.cpp	Módulo de acarreo
irregu.cpp	Módulo de Flujo de caja irregular
indi.cpp	Módulo de Indices financieros
anual.cpp	Módulo de anualidades
rique.cpp	Módulo de riqueza relativa
simple.cpp	Módulo de flujo de caja simple
nive.cpp	Módulo de Niveles de riqueza
retorno.cpp	Módulo de retorno
perdidas.cpp	Módulo de estados de pérdidas y ganancias
halance.cpp	Módulo de Hoja de balance
estadi.cpp	Módulo de cálculos estadisticos
3dbutton.cpp	Control Picture Button
3dedit.cpp	Control de Edicion con validación

Tabla de Archivos usados en InvestMaster para Windows vs. L.0

Cada uno de los módulos está implementado en su propio archivo, la definición de la clase se encuentra en su respectivo archivo de cabecera (extensión hpp).

Además se utilizan otros archivos de cabecera:

invest.h: Registra definiciones globales para todos los módulos

identifi.h: Registra los identificadores de todos los controles utilizados en las cajas de diálogos y que son usados tanto en los módulos como en el archivo de recursos.

Todos estos archivos se encuentran contenido en el archivo de projecto invest.prj, el cual contiene la información necesaria para generar el ejecutable de la aplicación (invest.exe).

E.S.P.O.L. 13 Manual de Diseño

## Descripción de los Módulos del Sistema

## Módulo 1: Riqueza Relativa, Retorno y Riesgo

### Riqueza relativa

Riqueza relativa es una técnica para medir el retorno de una inversión, es decir cuanto recuperamos de una inversión con relación a lo invertido. Su fórmula de cálculo es muy sencilla, pues es la relación entre el capital recuperado de la inversión para el valor invertido.

La riqueza relativa tiene como valores característicos estos son los que estan alrededor de uno (1). Cuando existe un beneficio en una inversión durante un período determinado, la riqueza relativa es mayor que uno (1); pero si existe una pérdida este valor será menor que uno (1).

Si el valor recuperado es igual al valor invertido entonces la riqueza relativa tendrá un valor de uno (1). Pero hay que anotar que el dinero no es el mismo al final del período de inversión por lo que se puede considerar que el inversionista ha perdido su capital, este análisis se lo verá en el siguiente módulo.

Note además que no puede existir una riqueza relativa negativa. El peor de los casos ocurre cuando el dinero invertido se lo pierde completamente. En tal situación la riqueza relativa es cero, pero nunca negativa.


## Retorno y Niveles de Riqueza

La riqueza relativa deber ser convertida en retorno o en un rendimiento a ser expresado en términos de porcentaje. Por tanto el retorno debe tener como datos de entrada valores típicos alrededores de cero. En este paquete tanto el retorno como los niveles de riqueza se inician en el período uno, puesto que en el período cero no existe retorno sino que se inicia la inversión.


#### Interfases

Las interfases usadas para este módulos son las que se muestran a continuación:

Ingreso de Datos :



#### Resultados:



## Descripción Financiera

Las fórmulas usadas para la implementación de este módulo son resumidas a continuación :

Retorno = Riqueza Relativa - 1

Riqueza Relativa = Nivel de Riqueza(i)/Nivel de Riqueza(i-1)

Cálculos comunes:

Media Aritmética de la Riqueza Relativa

 $\mu RR = \Sigma (Riqueza Relativa)/n$ 

Media Aritmética del Retorno

 $\mu$ Retorno =  $\mu$ RR - 1

## Media Geométrica de Riqueza Relativa

n ♦RR = √Riqueza Relativa 1\*...\*Riqueza Realtiva n

#### Media Geométrica de Retorno

φRetorno= φRR - 1

## Varianza

 $V = \Sigma (Retorno - \mu Retorno) / n$ 

#### Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{V}$$

## Módulo 2: El valor del dinero en el tiempo

Este módulo involucra 3 submódulos los cuales son descritos a continuación:

### Submódulo 1: Flujo de Caja Simple

En este submódulo se permite el ingreso de 3 de los 4 datos, uno de los cuales es calculado por InvestMaster cuando se presione el botón de calcular.

#### Submódulo 2: Anualidades

En este segundo submódulo se ingresa ya sea el valor presente o el futuro o no se llena ninguno.


Si se especificó uno de los anteriores se deberá ingresar 2 de los siguientes campos. Al presionar el botón de calcular este mostrará los valores faltantes.

## Submódulo 3: Pagos Irregulares


En este submódulo se ingresan todos los pagos con el valor presente o la tasa de descuento. Calcular resuelve con fórmulas el valor no ingresado.

#### Interfases:

Submódulo 1: Flujo de Caja Simple



## Submódulo 2: Anualidades



Submódulo 3: Flujo de Caja Irregular

Periodos	Pagos	Períodos	Pagos	Periodos	Pagos
1	<u>r</u>	11	0	21	0
2	0	12	0	22	0
3	0	13	0	23	0
4	0	14	0	24	0
5	0	15	0	25	0
6	0	16	0	26	0
7	0	17	0	27	0
8	0	18	0	28	0
9	0	19	0	29	0
10	0	20	0	30	0
Valor	Presente	0	Tasa de de por período		

## Descripción Financiera

Submódulo 1: Flujo de Caja Simple

Valor Futuro = Valor Presente \* (1 + Tasa)

donde t = Número de periodos

Submódulo 2: Anualidades

Submódulo 3: Flujo de Caja Irregular

Valor Presente =  $\Sigma$  Pagos / (1 + Tasa)

Valor Futuro = Σ Pagos \* (1 + Tasa)

donde t = número de periodos

### Módulo 3: Análisis Estadístico

Este módulo permite obtener los valores estadísticos correspondientes a dos variables (variable A, variable B). Los valores estadísticos que obtiene el módulo al realizar los cálculos son :


- La Media
- La Desviación Estándar
- La Varianza
- El Skewness
- El Kurtosis
- El T-test
- La Covarianza
- La Correlación

Estos cálculos son muy importantes y possen una gran interpretación . Uno de los más importantes es la extensión de la covarianza o correlación entre los activos individuales comprendidos en cartera.

Así pues las medidas de riesgo pueden además ser expresadas usando el coeficiente de correlación en lugar de la covarianza.

### Interfases:

## Ingreso de Datos



#### Resultados:

Media A=	1.0000	Media B=	1.0200
Desviación		Desviación	
Estándar A=	0.2055	Estándar B=	0.2251
		Varianza B=	
SKEWNESS A=	-0.0000	SKEWNESS B=	
KURTOSIS A=	12.9017	KURTOSIS B=	11.6938
t-test Media (A)=	15.3897		
t-test Media (B)=			
tMed(A)=tMed(B) =	-0.2075		
Covarianza=	0.0133		
Correlación=	0.2883		
t-test Correlación=	0.8515		

## Descripción Financiera

Media:

$$\mu = \sum x.../n$$

Varianza:

$$\sigma = \Sigma(x - \mu) / (n - 1)$$

Desviación Estándar:

$$\beta = \sqrt{\sigma}$$

Skewness : σμχβ

SKEW = 
$$\Sigma (x - \mu) / \sigma$$

Kurtosis:

KURT = 
$$\Sigma (x - \mu) / \sigma$$

T-test:

T-test Media = 
$$x-\mu / \sigma * n$$

T-test A,B:

T-test = 
$$(\mu/\sigma * (n-1) + \sigma * (n-1) * * n + n) - (\mu/n + n-2 * n)$$

Covarianza:

$$COV = \Sigma (x - \mu) * (y - \mu) / n - 1$$

Correlación:

T-correlación:

#### Módulo 4: Valoración de bonos

## Submódulo 1: Análisis de Cupón/Bonos

Cuando un bono madura o vence, el tenedor de un bono debe hacer los pagos correspondientes establecidos entre la fecha original de emisión y la fecha de vencimiento; estos pagos son conocidos como Cupones. En este submódulo se deberán ingresar obligatoriamente todos los 5 primeros datos, el Precio o el Retorno al Vencimiento pueden ser especificados; en caso contrario el programa calculará el que no se ingresó, así como la duración y el Retorno al Vencimiento aproximado.

#### Submódulo 2: Análisis de Bonos de Descuento

Este bono promete un cierto pago simple a una fecha especificada en el futuro y es vendido por un valor menor que de dicho pago futuro. Normalemente el pago futuro es el valor facial del bono. La diferencia entre el valor facial y el precio vendido es el bono de descuento.

Para trabajar con este módulo se requiere el valor facial y los días de vencimiento. De los 3 campos restantes se deberá ingresar uno de ellos, los demás serán calculados cuando se seleccione esta opción.

#### Submódulo 3: Tasas de Interés


En este caso se deberán ingresar los 4 primeros datos. El programa calculará únicamente la Tasa de Interés.

#### Interfases:

Submódulo 1: Análisis de Cupón/Bonos

	Valoració	n Cupón/Bonos
	Valor Facial	<u>r</u>
THE RESERVE OF THE RE	Pagos de cupón por año	0
	Años de vencimiento	0
	Cupones remanentes este año	0
	Tasa de cupón anual (%)	0
	Precio	0
	Retorno al vencimiento	0
Lalcular	Abrir	Grabar Limpiar Salir

Submódulo 2: Análisis de Bonos de Descuento



#### Submódulo 3: Tasas de Interés

Tass	a de crecimiento	
	Bono período corto	Bono período largo
Retorno al Vencimiento	p	0
Tiempo de vencimiento en meses	0	0
Calcular Apprimit	Abrir Grabar	Limpiar Salir

## Descripción Financiera

Submódulo 1: Análisis de Cupón/Bonos

Precio: t t

P = Ct / (1 + r) + VF / (1 + r)

donde, t = tiempo en años

r = retorno al vencimiento

FV = Valor facial

Ct = Valor del bono aplicado con la tasa Ct=FV\*tasa

## Retorno aproximado al vencimiento:

$$RA = (Ct + (FV - P) / n) / (FV + 2*P) / 3)$$

#### Duración:

$$D = t * Ct / (1 + r) / P$$

Submódulo 2: Análisis de Bonos de Descuento

Precio:

$$P = FV - DISC = FV - 1 - d + t / 360$$

Descuento:

#### Retorno descuento:

$$d = 360 * (FV - P) / FV(t)$$

donde t= días de vencimiento

#### Equivalente Retorno bono:

#### Submódulo 3: Tasas de Interés

$$d$$
-c
Tasa de Crecimiento =  $(1+b)$  -  $1$  /  $(1+a)$ 

donde,

a= retorno al venc. período corto b= retorno al venc. período largo c= tiempo de venc. período corto d= tiempo de venc. período largo

### Módulo 5: Modelo del Dividendo

Este módulo permite al usuario ingresar máximo 8 dividendos futuros. Permite hallar el precio de stock ingresando previamente, la tasa de descuento y la de crecimiento.

Para cualquier inversión se conoce que el Valor de la inversión depende de los flujos de caja que serán generados por dicha inversión, el tiempo de esos flujos de caja y la tasa de descuento aplicada a esos flujos.

El tiempo corriente se asume que es el tiempo antes del tiempo cero. Esto implica que un dividendo a ser recibido en el período uno debe será descontado por sólo un período. Se asume que los dividendos crecen a una tasa de crecimiento a partir del último período ingresado por el usuario.

#### Interfases:

#### Valoración de Stock

Período	Dividendo
10	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
Precio Corriente	0
Tasa de descuento	0
Tasa de crecimiento	, 0

## Descripción Financiera

#### Precio corriente:

$$Pn-1 = Dn / k-g$$
  
 $PC = Di / (1+k) + Pn-1 / (1+k)$ 

Es decir:

$$PC = Di / (1+k) + Dn / (k-g) * (1+k)$$

donde,

k= tasa de descuento g= tasa de crecimiento

#### Módulo 6: Análisis financiero

Este módulo realiza una hoja de balance, un Estado de Pérdidas y Ganancias y una determinación de todos los Indices Financieros.

### Submódulo 1: Hoja de Balance

En la hoja de Balance deberán ser ingresados todos los datos de los activos, pasivos y patrimonios. Investmaster realizará el cálculo de los totales repectivos cuadrando de esta manera el Balance únicamente con los datos ingresados por el usuario.

#### Submódulo 2: Estado de Pérdidas y Ganancias

El programa realizará cálculos de todos los valores que se encuentran con letras mayúsculas. Es decir por ejemplo: las Ventas Netas.

#### Submódulo 3: Indices Financieros

En base a todos los datos ingresados en los submódulos anteriores. Investmaster mostrará al seleccionar este submódulo todos los indices financieros calculados sin necesidad de que se ingrese ningún valor por el usuario.

## Interfases:


Submódulo 1: Hoja de Balance

Accessory of the Land			
ACTIVO CORRII	ENTE	PASIVO CORRIENTE	To.
Caja-Bancos	L	Cuentas por Pagar	0
Inventario	0	Documentos por Pagar	0
Documentos por Cobrar	0	Impuestos por Pagar	0
Cuentas por	lo.	Gastos Acumulados	0
Cobrar		Total Pasivo Corriente	1
Otros	0	PASIVO FIJO	
Total Activo			0
Corriente		Documentos por Pagar	0
ACTIVOS FIJOS		Hipotecas por Pagar	0
Terrenos	0	— Otros	1 10
Planta	0	Total Pasivo Fijo	1
y Equipos		PATRIMONIO	Ю
Depreciacion Acumulada	0	Acciones Preferentes	0
Otros	0	Acciones Comunes	
Total Activos	1	Ganancias Retenidas	0
Fijos	1	Total Patrimonio	1177
Total Activos		Total Pazivos y Patrimonio	

## Submódulo 2: Estado de Pérdidas y Ganancias

- History I was	Estado de Perdidas y	y Ganancias	
Venta	s Brutas	p	
Devol	ución y Descuentos	0	
Venta	s Netas		
Costo	Mercaderías Vendidas	0	
Utilida	d Bruta Operacional		
Gasto y Gen	de Adm. "Vtas erales	, [0	
Gasto	Depreciación	0	
Utilida Impue	od antes Intereses e stos		
Gasto	de Interés	0	
Utilida	ad Antes Impuestos		
Impue	stos	0	
Utilida	nd Neta		
Palcular	Abrir HG	rabar Limpiar	Salir

#### Submódulo 3: Indices Financieros



## Descripción Financiera

### Submódulo 1: Hoja de Balance

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Suma de activos corrientes
TOTAL ACTIVOS FIJOS= Suma de activos fijos -Depreciación
TOTAL ACTIVOS = Suma de Activos
TOTAL PASIVO CORRIENTE= Suma de pasivos corrientes
TOTAL PASIVOS FIJOS= Suma de pasivos
TOTAL PATRIMONIO= Suma de patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO = Suma de Pasivos y Patrimonios

#### Submódulo 2: Estado de Pérdidas y Ganancias

VENTAS NETAS= Ventas brutas - Dev y Descuentos

UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA = Ventas Netas - Costo de Merc, Vend.

UTILIDAD ANTES INTERESES E IMPUESTOS= Utilidad Op. Bruta -Gastos de Adm., Ventas y Grales-Gastos de Depreciación

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS=Utilidad antes int. e impuestos -Gastos de interés neto

UTILIDAD NETA= Utilidad antes impuestos - Impuestos

#### Submódulo 3: Indices financieros

Indice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida = ( Activo Corriente - Inventario ) / Pasivo Corriente

Margen de Utilidad = Utilidad Total / Ventas totales

Retorno de Activos = Utilidad neta / Total activo

Retorno de Inversión = Utilidad neta / Total patrimonio

Tiempo interés ganado = Utilidad antes interes e impuestos / Gastos interes

Tasa de Deudas de activo total = Pasivo total / Activo total

Deuda a inversión = Pasivo total / Patrimonio total

Periodo promedio de cobro = ( Cuentas por cobrar / Ventas netas ) / 360

Retorno de inventario = Ventas netas / Inventario

#### Módulo 7: Análisis de Cartera

Este módulo requiere algunos de los cálculos estadísticos citados anteriormente que permiten manejar e interpretar una cartera.

Investmaster deberá permitir el ingreso de hasta 5 stocks con su respectivo retorno, desviación estándar, pesos y correlaciones.

Cuando se ingresan 2 stocks los cálculos son simples, pero cuando se ingresan más de 2, se presenta un análisis de cartera múltiple, cuyas fórmulas son más complejas.


Una vez que los datos son ingresados se podrá calcular el retorno esperado en cartera y la desviación estándar de cartera.

#### Interfases:

Ingreso de Datos:



#### Resultados:



## Descripción Financiera

## Submódulo 1: Análisis de Cartera simple

Retorno esperado de Cartera:

$$E(Rp) = Wa E(Ra) + Wb E(Rb)$$

donde, Wa,b son los pesos Ra,b son los retornos respectivos

Desviación Estándar de cartera

$$\sigma = Wa * \sigma a + Wb * \sigma b + 2 * Wa * Wb * \sigma a, b$$

## Submódulo 2: Análisis de Cartera Múltiple

Retorno esperado de Cartera

$$E(RP) = Wi * E(Ri)$$

Desviación Estándar de Cartera

## Módulo 8: Análisis de Regresión


Investmaster realiza los cálculos de regresión fácilmente. La regresión permite el ingreso de hasta 36 observaciones para datos de x,y., Al seleccionar calcular permite obtener los resultados que se mostrarán en el cuadro inferior.

#### Interfases:

#### Ingreso de Datos

Var X	Var Y		Var X	VarY		VarX	Var Y
1: [	0	13:	0	0	25:	0	0
2: 0	0	14:	0	0	26:	0	0
3: 0	0	15:	0	0	27:	0	0
4: 0	0	16:	0	0	28:	0	0
5: 0	0	17:	0	o	29:	0	0
6: 0	0	18:	0	0	30:	0	0
7: 0	0	19:	0	0	31:	0	0
8: 0	0	20:	0	0	32:	0	0
9: 0	0	21:	0	0	33:	0	0
10: 0	0	22:	0	0	34:	0	0
11: 0	0	23:	0	0	35:	0	0
12:0	0	24:	0	0	36:	0	0
- 10	<u></u>	1212		e I n			1999

#### Resultados:



#### Descripción Financiera

Retorno promediox =  $\Sigma x / n$ 

Retorno promedioy =  $\Sigma$  y / n

Desviación x = x - Retorno promediox

Desviación y = y - Retorno promedioy

Varianza x = Desv x / n

Varianza y = Desv y / n

Desv. est. x = Varianza x

Desv. est. y = Varianza y

Desviación x,y = Desv x \* Desv y

Covarianza x,y = Desviación x,y / n

BETA = Covarianza x,y / Varianza x

ALFA = Retorno promedio y - BETA \* Retorno promedio x

CORRELACION = Covarianza x,y / Desv. Est x Desv Est. y

R-Cuadrada = (Correlación x,y)

 $a=(\Sigma y)(\Sigma x)-(x)(\Sigma xy) / n(\Sigma x)-(x)$ 

 $b = n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y) / n(\Sigma x) - (x)$ 

Error Estándar de estimación

Sxx=  $x-1/n(\Sigma x)$ 

Sxy= xy-1/n  $(\Sigma x)(\Sigma y)$ 

Syy= y-1/n(y)

Se= Syy-bSxy / n-2

Grados de libertad = n-2

Error Estándar de BETA = Se/(Sxx)

t-stat BETA = b/Error Estándar de BETA

Error Estándar de ALFA = Se  $1/n + \sum (x-xi)/Sxx$ 

t-stat ALFA = a/Error Estándar de ALFA

Error = Syy-bSxy

Regresión = bSxy


Total = Error + Regresión

## Módulo 9: Futuro y Costo de Acarreo


El módulo de análisis de futuro y costo de acarreo permite especificar 3 datos de los 4 valores que incluyen la relación costo de acarreo y calcular el cuarto.

#### Interfases

Ingreso de Datos:



#### Resultado:



### Descripción Financiera

Precio futuro

$$FP = SP * (1 + CC)$$

donde, SP es el precio disponible CC el costo de acarreo t el tiempo en días

Precio Disponible

$$SP = FP / (1 + CC)$$

Costo de acarreo

$$CC = (FP / SP) - 1$$

Tiempo

$$t = ln FP / SP * 365 / ln(1+CC)$$

## Componentes básicos del sistema

## Manejo de Archivos

En el diseño del sistema se usa el manejo de archivos los cuales permiten grabar y recuperar la información almacenada. El sistema utiliza una extensión específica para cada módulo la cual permite al usuario reconocer rápidamente su trabajo almacenado. Así mismo permite tener una información más ordenada.

## Sistema de Ayuda

Se permite tener un sistema de ayuda que identifica la función del sistema, le permite conocer el tipo de información que debe ser almacenada o ingresada en cada módulo y las salidas que se esperan obtener.

Este sistema ha sido diseñado de manera tal que el usuario puede accesar a la información deseada ingresando una de las palabras del menú que hagan referencia al módulo deseado o por medio de una búsqueda alfabética.

En este diseño se hace uso del sistema de ayudas del Window.

## Impresión de Reportes

Los resultados obtenidos de cada módulo pueden ser presentados por pantalla o impresos.

Los resultados se pueden imprimir por impresora o pueden ser recuperados en un utilitario, por ejemplo Microsoft Word.

## Código del programa fuente

```
# define WIN31
# include < windows.h>
# mclude <mdi.h>
# =clude <applicat.h>
# mclude "identifi.h"
# include "invest.h"
# include "printer.hpp"
# mclude "cartera.hpp"
# include "stock hpp"
 # include "tasa.hpp
 # include "bono.hpp"
 # include 'cupo hpp'
 # include 'acarrec.hpp'
 # include 'trregu.hpp'
 # include 'anual.hpp
 # include "simple.hpp"
 # include 'nive.hpp'
 # include "retorno.hpp"
 # include "perdidas.hpp"
 # include "balance.hpp"
 # include 'estadi.hpp'
 # include "rique.hpp"
 # include "regre.hpp"
 # include "indi.hpp"
 # define CHILD_MENU_POS 0
 # define ERRORNUM -1
 # define or ] ]
 # define and &&
 Variables Globales de la Aplicación *****/
 LPSTR PROGRAM_NAME="InvestMaster para Windows";
 ant fbalan=1,fpyg=1;
 Thosa de balance static
 double afx[10];
 double afy[12],cc=0.0,in=0.0;
 double ac=0.0,afijo=0.0,pc=0.0,pfijo=0.0,totac=0.0,topyp=0.0,pstri=0.0; // hoja de Balance
 perdidas
  double epx[7];
  dur epg1[12],epg2[12],epg3[12],epg4[12],epg5[12],epg6[12],epg7[12];
  double vn,ub,uai2,uai,un;
     Definicion de la clase para el manejo de la aplicacion *******/
  class TInvest:public TApplication
           public:
    Tinvest(LPSTR,HINSTANCE,HINSTANCE,LPSTR,int);
     virtual void InitInstance();
     virtual void InitMainWindow(void);
```

```
/****** About ********/
class TAbout public TDialog
       public:
                 virtual void SetupWindow();
                 TAbout(PTWindowsObject padre, LPSTR AName): TDialog(padre, AName)});
void TAbout::SetupWindow()
        long memoria;
        int recursos;
 char Buffer[256];
        TDialog::SetupWindow();
         SetCaption("InvestMaster para Windows"),
        memoria = GetFreeSpace(0)/1024;
         wsprintf(Buffer,"% lu KB Libres", memoria);
         SetDlgItemText(HWindow, IDM_MEMORIA, Buffer);
 recursos = GetFreeSystemResources(0);
        wsprintf(Buffer,"%i % % Libres',recursos);
        SetDlgltemText(HWindow, IDM_RECURSO, Buffer);
                                        de la
                                                                                 MDI padre
                                                   clase
                                                           para
                                                                      ventana
                             Definition
class TinvestMDI:public TMDIFrame
         public:
                 TinvestMDI(LPSTR,int);
                  -TinvestMDI();
                 virtual void GetWindowClass(WNDCLASS &);
                 virtual void OpenAnual() = [CM_FIRST * IDM_ANUAL];
                 virtual void OpenIrregu() = [CM_FIRST + IDM_IRREGU];
                 virtual void OpenAcarreo() = [CM_FIRST + IDM_ACAR];
                 virtual void OpenCupo() = [CM_FIRST + IDM_CUPO];
                 virtual void OpenBono() = [CM_FIRST + IDM_BONO];
                 virtual void OpenTasa() = [CM_FIRST + IDM_TASA];
                 virtual void OpenStock() = [CM_FIRST + IDM_STOCK];
                 virtual void OpenCarte() = [CM_FIRST + IDM_CARTE];
                 virtual void OpenEstadi() = [CM_FIRST + IDM_ESTADI];
                 virtual void OpenBalance() = [CM_FIRST + IDM_BALAN];
                 virtual void OpenPerdidas() = [CM_FIRST + IDM_PERDI];
                 virtual void OpenRetorno() = [CM_FIRST = IDM_RETO];
                 virtual void OpenNive() = [CM_FIRST + IDM_NIVE];
                 virtual void OpenSimple() = [CM_FIRST + IDM_SIMPLE];
                 virtual void OpenRique() = [CM_FIRST + IDM_RIQUE];
  virtual void OpenIndi() = [CM_FIRST + IDM_INDI];
                  virtual void About() = [CM_FIRST + IDM_ABOUT];
                  virtual void OpenRegre() = [CM_FIRST + IDM_REGRE];
   virtual void OpenHelp() = [CM_FIRST + IDM_HELP];
   virtual void CMExit(RTMessage Msg) = [CM_FIRST + CM_EXIT]:
         protected:
         virtual void SetupWindow(void);
                 int tipo;
                 HMENU hMenu;
```

wend TinvestMDI::OpenHelp()

```
WinHelp(HWindow, "invest.hlp", HELP_CONTENTS, 0L);
        return;
void TInvestMDI-SetupWindow(void)
        TMDIFrame::SetupWindow():
        return;
void TinvestMDI::OpenSimple()
        GetApplication()->ExecDialog( new T5mple(this, "5impleBox"));
         return
void TinvestMDI: OpenRegre()
         GetApplication()->ExecDialog( new TRegre(this, "RegreBox"));
         return;
word TinvestMDI::OpenRique()
         GetApplication[]->ExecDialog( new TRique(this, "RiqueBox"));
         return;
void TinvestMDI: OpenIndi()
         if (fbalan==1 && fpyg==1)
                    MessageBeep(-1);
              MessageBox(NULL,"No se han ingresado datos en Módulos \n Balance ni Pérdidas y
 Ganancias"," MENSAJE DE ERROR", MB (CONSTOP) MB (OK);
         else.
         1
                   if (fbalan==0 && fpyg==1)
                   MessageBeep(-I);
                   MessageBox(NULL, "No se han ingresado datos en Módulo Pérdidas y Ganancias", ".
 MENSAJE DE ERROR', MB_ICONSTOP | MB_OK);
                   else
 1
                   if (fbalan==1 && fpyg==0)
                     MessageBeep(-1);
                       MessageBox(NULL, "No se han ingresado datos en Modulo Hoja de Balance","
 MENSAJE DE ERROR', MB_ICONSTOP | MB_OK);
     else
                   if(fbalan==0 && fpyg==0)
                   ŀ
                                if( pc==0.0 | | vn==0.0 | | atijo==0.0 | | ac==0.0 | | in==0.0 | | totac==0.0
 patri==0.0 | | epx[5]==0.0)
             MessageBeep(-1);
                                                        MessageBox(NULL, No se puede calcular
 indices \n No se han ingresado datos necesarios para los cálculos", "Error en Ingreso de
 dates",MB_OK | MB_ICONHAND);
                                              1
                                               else
                                                        GetApplication()->ExocDialog(
                                                                                            neve
 Tindi(this, 'IndiBox'));
```