# Documentatie Installatie met Virtualbox en HyperV:

#### Inhoudsopgave

- 1. AchtergrondInformatie
- 2. Installatie
- 3. VirtualBox
- 4. Hyper-V
  - 4.1. Aanmaken Virtuele Switches
  - 4.2. Aanmaken Virtuele Machine
  - 4.3. Configuratie Virtuele Machine
  - 4.4. Installatie pfsense 4.5. Wijzigen Hyper-V LAN Adapter Host
- 5. Initiële Configuratie
- 6. Webconfig
- 7. Bronnen

## 1. AchtergrondInformatie



PfSense is een open source firewall die draait op FreeBSD, een OS gebaseerd op UNIX. De software staat wereldwijd bekend omdat het heel gebruiksvriendelijk en gratis is. Pfsense kan ook gebruik worden als DHCP of DNS server, we kunnen na de installatie nog extra packages installeren in de shell. We kunnen PfSense laten werken op een PC of VM. De configuratie gebeurd op de shell zelf of via een web-interface. In deze documentatie gaan we gebruik maken van VirtualBox (testomgeving) om de installatiestappen gemakkelijk uit te leggen. In de productie omgeving moeten we echter hyperV gebruiken maar dit duurt een beetje langer. Automatie is deels mogelijk door een voorgeconfigureerd XML bestand te laden in de installatie of een XML bestand in de WebGUI te laden na de Installatie. Door de vlotte installatie dat PfSense voorziet gaan we niet gebruik maken van een vagrant box.

#### 2. Installatie

- Downloaden ISO file
  - i. Ga naar de download page van PfSense.
  - ii. Kies:

Architecture > AMD64(64-bit)
Installer > CD Image(ISO) Installer
Mirror > Frankfurt, Germany

iii. Download (664mb)

#### 3. VirtualBox

- Create FreeBSD Virtual Machine
  - i. Type > BSD , Version > FreeBSD(64bit), Default settings

Settings > Network:

Adapter 1 > Bridged Adapter

Adapter 2 > Internal Network (maak een nieuw netwerk genaamd "pfsense")

In het testplan gaan we een "Host-Only" adapter gebruiken voor Adapter 2 zodat we via onze PC in de WebGUI kunnen.

- iii. Mount disk > pfSense-CE-2.4.4-RELEASE-p3-amd64.iso
- iv. Start VM > Doe de Installatie > Reboot en Unmount de ISO file

PfSense staat nu op de hardeschijf met de Default configuration.

We moeten nu de firewall verder configureren via de shell menu of de WebGUI.


## 4. Hyper-V

Deze handleiding veronderstelt dat Hyper-V ingeschakeld is op het hostsysteem. Indien dit niet het geval is open een Powershell-venster met administratorprivileges, voer het volgende commando uit, en herstart hierna het hostsysteem:


Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

#### 4.1 Aanmaken Virtuele Switches


- 1. Start het Hyper-V beheerscherm op.
- 2. Navigeer naar Actie > Virtual Switch Manager...
- 3. Navigeer naar Nieuwe virtuele netwerkswitch, kies als type Extern, en bevestig met Virtuele switch maken.




4. Navigeer naar deze nieuwe toegevoegde switch, verander de naam naar LAN, geef een beschrijving in, geef de correcte netwerkadapter voor het LAN-netwerk in, en pas de wijzigingen toe.



- 5. Voeg opnieuw een nieuwe netwerkswitch toe zoals in 3., kies opnieuw als type Extern.
- 6. Navigeer naar deze nieuwe toegevoegde switch, verander de naam naar WAN, geef een beschrijving in, geef de correcte netwerkadapter voor het WAN-netwerk in, en pas de wijzigingen toe.




- 7. Voeg opnieuw een nieuwe netwerkswitch toe zoals in 3., kies deze keer als type Intern.
- 8. Navigeer naar deze nieuwe toegevoegde switch, verander de naam naar Host, geef een beschrijving in, en pas de wijzigingen toe.




#### 4.2 Aanmaken Virtuele Machine


- 1. Navigeer naar Actie > Nieuw > Virtuele machine... in het Hyper-V beheerscherm.
- 2. Geef een naam in voor de nieuwe virtuele machine en ga door.




3. Selecteer de optie Generatie 2 en ga door.




4. Geef 2048 MB in als opstartgeheugen, sta dynamische geheugen toe, en ga door.




5. Geef als verbinding WAN in en ga door.



6. Selecteer de optie Een virtuele harde schijf maken, geef 20 GB geheugen in, en ga door.




7. Selecteer de optie Een besturingssysteem installeren vanaf een opstartbaar installatiekopiebestand, navigeer naar het pfsense ISO-




8. Voltooi de installatie.

## 4.4 Configuratie Virtuele Machine


- 1. Navigeer naar de Instellingen van de nieuwe virtuele machine.
- 2. Navigeer naar **Hardware toevoegen**, selecteer de optie **Netwerkadapter**, en bevestig met **Toevoegen**.




3. Navigeer naar de nieuwe netwerkadapter, selecteer als virtuele switch LAN, en pas de wijzigingen toe.



- 4. Herhaal stappen 2. en 3. met virtuele switch Host.
- 5. Navigeer naar Firmware en rangschik de opstartvolgorde als volgt: Hardeschijfstation > Dvd-station > WAN > LAN > Host. Pas de




6. Navigeer naar **Beveiliging**, schakel **Secure Boot** uit, en pas de wijzigingen toe.




#### 4.5 Installatie pfsense


- 1. Verbind met de virtuele machine via Actie > Verbinding maken... en Start de virtuele machine.
- 2. Wacht terwijl de virtuele machine opstart van de ISO.




3. Accepteer de copyrightnotitie.




4. Selecteer de optie Install.




5. Ga door met de **default keymap**.




6. Selecteer de optie Auto (UFS).



7. Wacht tot de installatie compleet is en selecteer No.



8. Selecteer **Reboot** en wacht tot de virtuele machine heropstart.



9. Werp het ISO-installatiebestand uit via Media > Dvd-station > ISO uitwerpen.



10. Wanneer gevraagd wordt om de VLANs op te zetten weiger door n in te geven en bevestig met enter.

```
Velcome to pfSense 2.4.4-RELEASE (Patch 3)...
No core dumps found.
 ...ELF ldconfig path: /lib /usr/lib /usr/lib/compat /usr/local/lib /usr/local/lib/ipsec /usr/local/lib/perl5/5.26/mach/CORE
32-bit compatibility ldconfig path:
 xternal config loader 1.0 is now starting.
External config loader 1.0 is now starting...
Launching the init system...Updating CPU Microcode...

CPU: Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU 0 2.20GHz (2208.01-MHz K8-class CPU)

Origin="GenuineIntel" Id=0x906ea Family=0x6 Model=0x9e Stepping=10

Features=0xf8bfbfff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS>

Features=0xf6eda3203<SSE3,PCLMULDOD,SSSE3,FMA,CX16,PCID,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,OSXSAVE,AVX,F16C,RDRAND,HV>
AMD Features=0x2c1000800<SYSCALL,NX,Page10B,RDTSCP,LM>

ORD Features=0x1214(10HE 00M) Profesters
  MND Features2=8x121(LAHF,ABM,Prefetch)
Structured Extended Features=8x9c67a9<FSGSBASE,BMI1,AVX2,SMEP,BMI2,ERMS,INVPCID,NFPUSG,MPX,RDSEED,ADX,SMAP,CLFLUSHOPT>
Structured Extended Features3=8xbc000000<IBPB,STIBP,ARCH_CAP,SSBD>
   XSAVE Features=0xf<XSAVEOPT,XSAVEC,XINUSE,XSAVES>IA32_ARCH_CAPS=0x4
 lypervisor: Origin = "Microsoft Hv"
 one.
           done.
Initializing......done.
Starting device manager (devd)...done.
Loading configuration.....done.
Updating configuration........done.
 larning: Configuration references interfaces that do not exist: em0 em1
Network interface mismatch -- Running interface assignment option.
Valid interfaces are:
             00:15:5d:38:01:00 (down) Hyper-V Network Interface
 ın0
             00:15:5d:38:01:01 (down) Hyper-V Network Interface
Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.
Should VLANs be set up now [y|n]? n
```

11. Waneer gevraagd wordt om de interfaces in te geven, geef hnø in voor WAN, hn1 in voor LAN, hn2 in voor OPT1, en bevestig nadien met y. Bevestig steeds met enter.

```
If the names of the interfaces are not known, auto-detection can be used instead. To use auto-detection, please disconnect all interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection (hn0 hn1 hn2 or a): hn0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode. (hn1 hn2 a or nothing if finished): hn1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection (hn2 a or nothing if finished): hn2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> hn0

LAN -> hn1

OPT1 -> hn2

Do you want to proceed [y|n]? y
```

12. Wacht tot de installatie van pfsense compleet is en het hoofdmenu van pfsense wordt weergegeven. Je kan nu beginnen met de pfsense-configuratie.

```
** Welcome to pfSense 2.4.4–RELEASE–p3 (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)
                  -> hn0
LAN (lan)
                                 -> v4: 192.168.1.1/24
                  -> hn1
OPT1 (opt1)
                                         9) pfTop
10) Filter Logs
0) Logout (SSH only)
1) Assign Interfaces
                                        11) Restart webConfigurator
12) PHP shell + pfSense tools
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
                                         13) Update from console
                                         14) Enable Secure Shell (sshd)
5) Reboot system
                                         15) Restore recent configuration
6) Halt system
7) Ping host
                                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 📗
```

Opmerking: Indien OPT1 geen IP-adres heeft, moet je deze manueel instellen. Dit doe je als volgt:

- 1. Geef optie 1 in om het IP-adres van een interface in te geven, en bevestig met enter.
- 2. Geef optie 3 in om het IP-adres van interface OPT1 in te geven.

```
*** Welcome to pfSense 2.4.4-RELEASE-p3 (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)
                 -> hn0
                                  v4: 192.168.1.1/24
 OPT1 (opt1)
                 -> hn2
 0) Logout (SSH only)
                                        9) pfTop
 1) Assign Interfaces
                                       10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address
                                       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password
                                       12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults
                                       13) Update from console
                                       14) Enable Secure Shell (sshd)
 5) Reboot system
                                       15) Restore recent configuration
 6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
                                       16) Restart PHP-FPM
Enter an option: 2
Available interfaces:
1 – WAN (hn0 – dhcp, dhcp6)
 - LAN (hn1 - static)
 - OPT1 (hn2)
Enter the number of the interface you wish to configure: 3
```

- 3. Geef een nieuw IP-adres in, bijvoorbeeld 192.168.3.1, en bevestig met enter.
- 4. Geef als subnet bit count 24 in, en bevestig met enter.

```
Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.3.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.0.0 = 16
255.0.0.0 = 8

Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24
```

- 5. Geef enter in om geen upstream IP-adres in te geven.
- 6. Geef enter in om geen IPv6-adres in te stellen.
- 7. Geef n in om DHCP niet te enablen, en bevestig met enter.
- 8. Geef n in om niet te reverten naar HTTP, en bevestig met enter.


```
For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>
Enter the new OPT1 IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Do you want to enable the DHCP server on OPT1? (y/n) n
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
```

9. Geef enter in om de configuratie te bevestigen.


```
Please wait while the changes are saved to OPT1...
Reloading filter.
Reloading routing configuration...
DHCPD...
The IPv4 OPT1 address has been set to 192.168.3.1/24
Press <ENTER> to continue.
Hyper-V Virtual Machine - Netgate Device ID: 687f5aa94788d5d1bfc8
*** Welcome to pfSense 2.4.4-RELEASE-p3 (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)
                   -> hn0
LAN (lan)
                                   -> v4: 192.168.3.1/24
OPT1 (opt1)
                  -> hn2
0) Logout (SSH only)
1) Assign Interfaces
                                          9) pfTop
10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
                                           11) Restart webConfigurator
                                           12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults
                                          13) Update from console
                                           14) Enable Secure Shell (sshd)
5) Reboot system
                                          15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
Enter an option:
```

#### 4.6 Wijzigen Hyper-V LAN Adapter Host

1. Navigeer op het hostsysteem naar het tabblad **Netwerkverbinding** van het **Configuratiescherm**. Men kan dit ook vinden via **Alle Instellingen** > **Netwerk en Internet** > **Status** > **Adapteropties wijzigen**.




2. Rechtsklik op de vEthernet (Host) en kies Eigenschappen.



13 items 1 item geselecteerd

- 3. Ga op het tabblad Netwerken naar de optie Internet protocol versie 4 (TCP/IPv4) in de lijst en selecteer Eigenschappen.
- 4. Indien nodig selecteer de optie **Het volgend IP-adres gebruiken** om een statisch IP toe te wijzen. Geef als IP-adres een adres in dat in hetzelfde subnet ligt als het Host IP-adres dat de pfsense VM in de vorige stap heeft weergegeven (in mijn geval 192.168.3.1/24), alsook hetzelfde subnetmasker. De standaardgateway, alsook DNS-serveradressen, mogen worden leeggelaten. Bevestig met **Ok** en **Sluiten.**



Je kan nu vanop de host de pfsense Web GUI via het Host-adres bereiken.

# 5. Initiële Configuratie

Na de installatie zien we dit menu:

```
** Welcome to pfSense 2.4.4-RELEASE-p3 (amd64) on pfSense
 WAN (wan)
                  -> em0
                                 -> v4/DHCP4: 192.168.0.131/24
                                    v6/DHCP6: 2a02:1812:2438:f500:a00:27ff:fe71:33
64
                                 -> v4: 192.168.1.1/24
LAN (lan)
                  -> em1
0) Logout (SSH only)
                                         9) pfTop
                                        10) Filter Logs
1) Assign Interfaces
   Set interface(s) IP address
                                        11) Restart webConfigurator
   Reset webConfigurator password
Reset to factory defaults
                                        12) PHP shell + pfSense tools
 3)
                                        13) Update from console
                                        14) Enable Secure Shell (sshd)
   Reboot system
6) Halt system
                                        15)
                                            Restore recent configuration
                                        16) Restart PHP-FPM
   Ping host
   Shell
Enter an option: 🛮
```

We kunnen vanaf hier al extra packages installeren of commands invoeren via de shell (12) of andere devices pingen binnen het netwerk (7). Het eerste wat we willen doen is de interfaces juist instellen (Ip addressen en VLans). Druk Ctrl + C in om de configuratie te eindigen en terug naar het menu te gaan.

- Lan Ipv4 address instellen
- 1. Druk 2 in voor "Assign Interfaces" en enter
- 2. Kies Lan interface en geef het Ipv4 address in met subnet mask (192.168.1.55/24 in mijn test omgeving)
- 3. Blijft enter drukken en "n" voor DHCP server

Als je het juist gedaan hebt zal je het volgend scherm zien kan je via een browser op de Webconfig gaan.

```
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.1.55/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
http://192.168.1.55/
Press <ENTER> to continue.
```

# 6. Webconfig

Maak een nieuwe VM aan dat toegang heeft tot een webbrowsers en dat in het zelfde netwerk ligt als de firewall.


- Toegang tot WebGUI
  - i. Settings > Network:

Adapter 1 > Internal Network


Name > pfsense

- ii. Stel Ipv4 address van VM in op hetzelfde netwerk als dat van de firewall (192.168.1.54/24 in mijn test omgeving)
- iii. Zet Web Security uit en surf naar het ip address van de firewall (192.168.1.50).

Je zou normaal het login scherm zien van de PfSense WebGUI.



Log in "admin" en passwoord "pfsense" en ga door de wizard, alle gegevens dat je nu ingeeft kan je later nog veranderen. Na de wizard zal je komen op het dashboard waar je een overzicht ziet van het systeeminformatie van de firewall. Van hieruit kan je alle configuratie doen dat je firewall nodig heeft.



#### 7. Bronnen

https://bertvv.github.io/notes-to-self/2015/09/29/virtualbox-networking-an-overview/ https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/install/installing-pfsense.html

https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/virtualization/virtualizing-pfsense-with-hyper-v.html

https://samuraihacks.com/install-pfsense-in-virtualbox/

https://www.ceos3c.com/pfsense/pfsense-2-4-installation-step-step-overview/

https://www.youtube.com/watch?v=h97J70hzcP0

https://www.youtube.com/watch?v=6s5wvmlESfo

https://www.pfsense.org/getting-started/

https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/packages/package-list.html

https://www.youtube.com/watch?v=KOuCy8mf214 https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v

https://www.pbworks.net/windows-10-hyper-v-vm-boot-not-working/