INTCIRCUMBINMAREE

Mickaël Gastineau & Gwenaël Boué

February 12, 2016

1 Version séquentielle

• Compilation:

make clean

make

• Execution en interactif: intcircumbinmaree.x NOMFICHIER.fpar

• Soumission sur bessel qsubserial -fastsse4 intcircumbinmaree.x NOMFICHIER.fpar

2 Version MPI

- Compilation: make mpi
- Soumission sur bessel (ici 48 coeurs) : qsubmpi 48 -fastsse4 -name MYSIM -verylong -outdir STDIN/ intcircumbinmaree_mpi.x ???.par

3 Fichiers d'entree

3.1 Fichier de paramètres intcircumbinbasic.fpar

Contrôles de l'intégration

Nom du champ	Descriptif				
chemin	dossier où seront stockés les fichiers				
nf_rad	radical de tous les fichiers générés fichier de conditions initiales des planètes				
nf_initext	fichier de conditions initiales des planètes				
int_type	schéma de l'intégrateur				
0.1	'DOPRI' : utilise dopri8				
	'ODEX1': utilise odex1D				
tinit	temps initial (en géneral 0)				
dt	pas de temps de l'intégration en année				
n_iter	nombre de pas d'intégrations à calculer. A la fin de l'intégration, le temps final				
	sera n_iter*dt ans.				
n_out	fréquence d'écriture des intégrales premières, coordonnées cartésiennes et				
	éléments elliptiques. Il est exprimé en nombre de pas d'intégrations. Les données				
	seront écrites tous les n_out*dt années.				
out_ell	format des éléments elliptiques écrites dans les fichiers xxx.ell				
	11: elliptiques circum-binaires canoniques (associées à (V, \hat{V}))				
	CI(1:6) = (a,e,I,M,omega,Omega)				
	12: elliptiques circum-binaires non canoniques (associées à (V, \dot{V}))				
	CI(1:6) = (a,e,I,M,omega,Omega)				
	13: elliptiques circum-binaires canoniques (associées à (V, \hat{V}))				
	CI(1:6) = (a,la,k,h,q,p)				
	14: elliptiques circum-binaires non canoniques (associées à (V, \dot{V}))				
	CI(1:6) = (a,la,k,h,q,p)				
if_invar	=0, l'intégration se fait dans le repère actuel.				
ii_iiivai	=1, l'intégration se fait dans le plan invariant et les données générées sont dans				
	ce plan invariant				
if_int	=0, les intégrales premières ne sont pas écrites.				
11_1110	=1, les intégrales premières sont écrites dans les fichiers xxx.int. Un fichier par				
	système				
if_ell	=0, les éléments elliptiques ne sont pas écrits.				
II-CII	=1, les éléments elliptiques sont écrits dans les fichiers xxx.ell. Un fichier par				
	système				
if_car	=0, les éléments cartésiens ne sont pas écrits.				
11_Ca1	=1, les éléments cartésiens (position et vitesse héliocentrique) sont écrits dans				
	les fichiers xxx.car. Un fichier par système				
if_maree	=0, l'intégration se fait sans effet de marées.				
=0, l'intégration se fait avec effets de marée et les marées sont écr					
	fichiers xxx.tid. Un fichier par système				
ene	précision de l'intégration DOPRI ou ODEX1				
eps	pas maximal de l'intégration				
hmax					
h	pas de l'intégration				

3.2 Format du fichier nf_initext

Ce fichier contient les conditions initiales (masses et coordonnées) des systèmes planétaires. Ce fichier stocke un système planétaire par ligne.

Les unités des coordonnées des planètes doivent être en UA, an et radians.

Les masses des corps sont exprimes en masse solaire. La valeur de la constante de Gauss est utilise (k=0.01720209895e0), ce qui revient $GM_{soleil}=39.47692642137302UA/an^2$. En interne, les valeurs seront immédiatemment normalisés par rapport à la somme des masses de 2 étoiles (normalisé à 1 pour la somme).

Sur chaque ligne, on a:

- colonne 1 : chaine sans espace donnant le nom du système. Par exemple P0001 ou N0002,
- colonne 2 : nombre de planètes +1 (pour inclure la seconde étoile) , nommé nbplan.
- colonne 3 : masse de la première étoile en masse solaire (=1 pour note Soleil)
- colonne 4 à 4+nbplan-1 : masse de la seconde étoile et des planètes en masse solaire
- colonne 4+nbplan : type de coordonnées initiales de la seconde étoile et des planètes
 - 5: positions vitesses héliocentriques CI(1:6) = (x,y,z,vx,vy,vz)
 - 11: elliptiques circum-binaires canoniques (associées à (V, \hat{V})) CI(1:6) = (a,e,I,M,omega,Omega)
 - 12: elliptiques circum-binaires non canoniques (associées à $(V,\dot{V}))$ ${\rm CI}(1:6)=({\rm a,e,I,M,omega,Omega})$
 - 13: elliptiques circum-binaires canoniques (associées à (V, \hat{V})) CI(1:6) = (a,la,k,h,q,p)
 - 14: elliptiques circum-binaires non canoniques (associées à $(V,\dot{V}))$ ${\rm CI}(1:6)=({\rm a,la,k,h,q,p})$
- colonnes 4+nbplan+1 à 4+nbplan+6 : coordonnées initiales (6 composantes) de la seconde étoile
- colonnes 4+nbplan+7 à 4+7*nbplan+7: coordonnées initiales (6 composantes) pour les planètes
- 5 colonnes suivantes : paramètres physiques de la planète interne : $(R_{\text{pla}} \text{ [UA]}, \xi = C/mR^2, k_{20}, \tau_e \text{ [an]}, \tau_2 \text{ [an]})$
- 3 dernières colonnes : vitesse instantanée de rotation de la planète interne [1/an]

Par exemple, si on a 2 planètes avec des positions/vitesses héliocentriques, on a dans les colonnes :

1		2	3		4	5	6	7	8-13	14-19	20-25
P0001	1	3	M_{st}	ar_0	M_{sta}	$m_1 M_1$	M_2	5	$CI_{star_1}(1:6)$	$CI_1(1:6)$	$CI_2(1:6)$
26	27		28	29	30	31-33					
$R_{ m pla}$	ξ		k_{20}	$ au_e$	$ au_2$	$CI_{\ell}(1:3)$)				

4 Fichiers de sortie

4.1 Format du fichier xxx.int

Chaque fichier contient un seul système planétaire. Ce fichier contient 5 colonnes et stocke la valeur de intégrales premières : énergie du moment cinétique.

Sur chaque ligne, on a:

colonne 1	colonne 2	colonne 3-5
temps	énergie	moment cinétique (x,y,z)

4.2 Format du fichier xxx.car

Ce fichier contient les positions et vitesses des planètes. Les unités sont en AU et AU/an. La signification des positions et vitesses dépend de **if_car**. Chaque fichier contient un seul système planétaire.

Sur chaque ligne, on a:

colonne 1	colonne 2-7	colonne 8-13	
temps	$(P_x, P_y, P_z, V_x, V_y, V_z)$ de l'étoile 2	$(P_x, P_y, P_z, V_x, V_y, V_z)$ de la planète 1	

4.3 Format du fichier xxx.ell

Ce fichier contient les éléments elliptiques des planètes. Le type d'élément dépend du paramètres **out_ell**. Les unités sont en AU, an et radians. Chaque fichier contient un seul système planétaire.

Sur chaque ligne, on a:

colonne 1	colonne 2-7	colonne 8-13	
temps	ell(1:6) de l'étoile 2	ell(1:6) de la planète 1	

4.4 Format du fichier xxx.tid

Ce fichier contient les variables de marée de la planète interne. Chaque fichier contient 9 colonnes et stocke le moment cinétique de rotation de la planète ainsi que les coefficients de déformation.

Sur chaque ligne, on a:

colonne 1	colonne 2-4	colonne 5-9
temps	lcin(1:6)	z^nu_2(0:2)