HELIODEBASIC

Mickaël Gastineau

October 16, 2017

1 Version séquentielle

- Compilation: make clean make
- Execution en interactif: heliodebasic.x ???.par
- Soumission sur bessel qsubserial -fastsse4 heliodebasic.x ???.par

2 Fichiers d'entree

2.1 Fichier de paramètres intplabasic.par

Contrôles de l'intégration

Nom du champ	Descriptif				
chemin	dossier où seront stockés les fichiers				
nf rad	radical de tous les fichiers générés				
nf initext	fichier de conditions initiales des planètes				
ref gmsun	Valeur du GM du soleil de référence				
_8 _8	0: valeur issue de la Table 1 de "NOMINAL VALUES FOR SE-				
	LECTED SOLAR AND PLANETARY QUANTITIES: IAU 2015				
	RESOLUTION B3"				
	1: valeur calculée à partir de la constante de Gauss				
	(k=0.01720209895e0)				
int type	schéma de l'intégrateur				
_ 01	'DOPRI' : utilise dopri8				
	'ODEX1' : utilise odex1D				
	'ODEX2': utilise odex2D				
tinit	temps initial (en géneral 0)				
dt	pas de temps de l'intégration en année				
n iter	nombre de pas d'intégrations à calculer. A la fin de l'intégration, le				
	temps final sera n_iter*dt ans.				
n out	fréquence d'écriture des intégrales premières, coordonnées cartési-				
_	fréquence d'écriture des intégrales premières, coordonnées cartési- ennes et éléments elliptiques. Il est exprimé en nombre de pas				
	d'intégrations. Les données seront écrites tous les nout*dt années.				
out ell	format des éléments elliptiques écrites dans les fichiers xxx.ell				
_	1: elliptiques héliocentriques canoniques				
	CI(1:6) = (a,e,I,M,omega,Omega)				
	2: elliptiques héliocentriques non canoniques				
	CI(1:6) = (a,e,I,M,omega,Omega)				
	3: elliptiques héliocentriques canoniques				
	CI(1:6) = (a,la,k,h,q,p)				
	4: elliptiques héliocentriques non canoniques				
	CI(1:6) = (a,la,k,h,q,p)				
if_invar	=0, l'intégration se fait dans le repère actuel.				
	=1, l'intégration se fait dans le plan invariant et les données générées				
	sont dans ce plan invariant				
if_int	=0, les intégrales premières ne sont pas écrites.				
	=1, les intégrales premières sont écrites dans les fichiers xxx.int. Un				
	fichier par système				
if_ell	=0, les éléments elliptiques ne sont pas écrits.				
=1, les éléments elliptiques sont écrits dans les fichiers xxx					
	fichier par système				
if_car	=0, les éléments cartésiens (positions/vitesses) ne sont pas écrits.				
	=1, les éléments cartésiens positions/vitesses) sont écrits dans les				
	fichiers xxx.car. Un fichier par système				

2.2 Format du fichier nf initext

Ce fichier contient les conditions initiales (masses et coordonnées) des systèmes planétaires. Ce fichier stocke un système planétaire par ligne.

Les masses sont exprimées en masse solaire. La masse solaire de référence dépend du flag ref_gmsun. Les unités des coordonnées des planètes doivent être en UA, an et radians.

Sur chaque ligne, on a:

- \bullet colonne 1 : chaine sans espace donnant le nom du système. Par exemple P0001 ou N0002,
- colonne 2 : nombre de planètes (sans l'étoile) , nommé nbplan.
- colonne 3 : Masse de l'étoile exprimée en masse solaire (=1 pour le système solaire)
- colonne 4 à 4+nbplan-1 : Masse des planètes exprimée en masse solaire
- colonne 4+nbplan : type de coordonnées initiales des planètes
 - 1: elliptiques héliocentriques canoniques CI(1:6) = (a,e,I,M,omega,Omega)
 - − 2: elliptiques héliocentriques non canoniques CI(1:6) = (a,e,I,M,omega,Omega)
 - 3: elliptiques héliocentriques canoniques CI(1:6) = (a,la,k,h,q,p)
 - 4: elliptiques héliocentriques non canoniques CI(1:6) = (a,la,k,h,q,p)
 - − 5: positions vitesses héliocentriques CI(1:6) = (x,y,z,vx,vy,vz)
- colonne 4+nbplan+1 à 4+nbplan+6 : coordonnées initiales (6 composantes) de la planète 1
- colonnes suivantes : coordonnées initiales (6 composantes) pour les planètes suivantes

Par exemple, si on a 3 planètes avec des positions/vitesses héliocentriques, on a dans les colonnes :

•	COTOTITIES .									
	1	2	3	4	5	6	7	8-13	14-19	20-25
	P0001	3	M_{star}	M_1	M_2	M_3	5	$CI_1(1:6)$	$CI_2(1:6)$	$CI_3(1:6)$

3 Fichiers de sortie

3.1 Format du fichier ???.int

Chaque fichier contient un seul système planétaire. Ce fichier contient 5 colonnes et stocke la valeur de intégrales premières : énergie du moment cinétique.

Sur chaque ligne, on a:

colonne 1	colonne 2	colonne 3-5
temps	énergie	moment cinétique (x,y,z)

3.2 Format du fichier ???.car

Ce fichier contient les positions héliocentriques et vitesses héliocentriques cartésiennes des planètes. Les unités sont en ${\rm AU}$ et ${\rm AU/an}$. Chaque fichier contient un seul système planétaire.

Sur chaque ligne, on a:

	0 /		
colonne 1	colonne 2-7	colonne 8-13	
temps	(x,y,z,vx,vy,vz) de la planète 1	(x,y,z,vx,vy,vz) de la planète 2	

3.3 Format du fichier ???.ell

Ce fichier contient les éléments elliptiques des planètes. le type délément dépend du paramètres **out_ell**. Les unités sont en AU, an et radians. Chaque fichier contient un seul système planétaire.

Sur chaque ligne, on a:

	0 /		
colonne 1	colonne 2-7	colonne 8-13	
temps	ell(1:6) de la planète 1	ell(1:6) de la planète 2	