#include <fcntl.h>
#include <sys\types.h>

#include <sys\stat.h>

#include <io.h> требуется только

для объявления

функций.

int open(pathname, oflag [[, pmode]]);
char \*pathname; path-имя файла
int oflag; доступный тип

операций

int pmode; разрешенный тип

доступа.

Описание.

Функция open открывает файл, определяемый по path-имени, и

подготавливает его к последующему чтению или записи, что опреде-

ляется посредством oflag.

Аргумент oflag является целым выражением, состоящим из ком-

бинации одной или более манифестных констант, объявленных в

<fcntl.h>. Если задана больше чем одна
константа, тогда они объ-

единяются при помощи логического оператора ИЛИ (:).

OFLAG ЗНАЧЕНИЕ

O\_APPEND Указатель на файл перемещен в конец файла перед каждой операцией

записи.

| 0_CREAT                  | Новый файл создан и открыт    |
|--------------------------|-------------------------------|
| для записи;              | это не эффективно, если       |
| существует               | файл, определяемый по path—   |
| имени.                   |                               |
| 0_EXCL                   | Возвращается значение         |
| ошибки, если             | существует файл, определяемый |
| по path-                 | имени. Применяется только     |
| вместе с                 | O_CREATE.                     |
| 0_RDONLY                 | _                             |
| о_кромет<br>чтения; если | Файл открыт только для        |
| быть выбран              | задается этот флаг, может     |
| O_WRONLY.                | либо флаг O_RDWR, либо        |
| _<br>O_RDWR              | Файл открыт одновременно      |
| для чтения               |                               |
| этот флаг,               | и записи; если задается       |
| O_RDONLY,                | может быть выбран либо флаг   |
| _                        | либо O_WRONLY.                |
| 0_TRUNC                  | Существующий файл открыт и    |
| усечен к                 | длине 0; этот файл            |
| должен иметь             | разрешение на запись.         |
| Содержимое файла         |                               |
| O LIBORY V               | уничтожается.                 |
| 0_WRONLY                 | Файл открыт только для        |

чтения; если

задан этот флаг, должен

быть задан

также либо флаг O\_RDONLY,

либо ORDWR.

O\_BINARY Файл открыт в двоичном (не

трансли-

рованном) режиме. (См.

описание дво-

ичного режима у функции

fopen).

0\_ТЕХТ Файл открыт в текстовом

(трансли-

рующем) режиме. (См. описание

тексто-

вого режима у функции fopen).

Замечание! 0\_TRUNC полностью уничтожает содержимое сущест-

вующего файла; поэтому нужно внимательно использовать эту конс-

танту.

Аргумент pmode требуется только тогда, когда определена

константа O\_CREAT. Если файл существует, pmode игнорируется. В

противном случае pmode определяет разрешенные типы доступа для

файла, которые устанавливаются во время первого закрытия нового

файла.

Pmode — целое выражение, содержащее одну или обе манифест—

ные константы S\_IREAD, S\_IWRITE, объявленные в <sys\stat.h>. Когда

заданы обе константы, они объединяются

## логическим оператором ИЛИ

(:). Значение аргумента pmode приводится ниже.

КОНСТАНТА ЕЕ СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

S\_IWRITE разрешает запись.

S\_IREAD разрешает чтение.

S\_IREAD|S\_IWRITE разрешают чтение и запись.

Если запись не разрешена, файл предназначен только для чте—

ния. В MS DOS все файлы открыты для чтения; для них не возможно

задать разрешение только на запись. Поэтому, модели S\_IWRITE и

S\_IREAD: S\_IWRITE являются эквивалентными.

Функция open перед установкой разрешенного доступа прикла-

дывает текущую маску файла к pmode. (Подробно об этом описывается

у функции umask).

Возвращаемое значение.

Эта функция возвращает handle на созданный файл. Возвращае-

мое значение -1 указывает на ошибку; errno устанавливается в одно

из следующих значений.

ЗНАЧЕНИЕ ЕГО СМЫСЛ

EACCES Заданное path-имя является

директорием;

или сделана попытка записать

в файл,

```
открытый
                                       только
                                                ДЛЯ
чтения,
          или
                                      sharing-нарушение.
                            возникло
(Sharing-
                            режим файла для операций не
допускается.
                            Beрсии MS DOS 3.0 и старше).
            EEXIST
                            Флаги O_CREAT и O_EXCL
определены,
             HO
                            названный файл всегда
существует.
            EMFILE
                            Другие handle-ры файла не
доступны, т.к.
                            много открытых файлов.
                            Файл или path-имя не найдено.
            ENOENT
               См.
                    также access, chmod, close, creat,
dup, dup2, fopen,
         sopen, umask.
            Пример:
            #include <fcntl.h>
            #include <sys\types.h>
            #include <sys\stat.h>
            #include <io.h>
            #include <stdlib.h>
            main ()
             {
              int fh1, fh2;
              fh1 = open("data1", 0_RDONLY);
              if (fh1 == -1)
                  perror("open failed on input file");
              fh2 = open("data2",
0_WRONLY:0_TRUNC:0_CREAT,
```

```
S_IREAD:S_IWRITE);
if (fh2 == -1)
    perror("open failed on output file");
.
.
.
}.
fh1 = open("data1", O_RDONLY);
if (fh1 == -1)
    perror("open failed on input file");.
```