

(14)三麻規則與技巧



課程概要

- 三麻基本概念
- 三麻與四麻的不同
- 天鳳三麻規則
- 拔北的各種應用
- 三麻攻防概論
- 役牌重要性
- 點數 > > 速度
- 親權重要性
- 三麻防禦觀念
- 三麻役滿策略

三麻基本概念

- 三麻是**三人麻將**的簡稱，也就是由三個人進行的麻將遊戲。
- 原本可能是湊不齊四人之下發展出的玩法，然而經過長時間的演化，也有了**嚴謹的規則系統**，且有**各種不同規則版本**、也有專門研究三麻**技術**的玩家出現。
- 相對於傳統的四人麻將，三麻有許多獨特之處，這些與四麻不同的地方，也造成了三麻的觀念與四麻也有所不同，雖然同樣是麻將遊戲，不過從技術上來說，已經可以當成不同遊戲來看待了。



三麻特性

- 三麻各地規則不一，不過大致上與四麻有許多差異：
- 使用的牌種較少(不使用2~8萬 / 不使用字牌)
- 沒有吃牌，只有碰牌、槓牌(但是仍然可以用順面和牌)
- 所需時間比四麻少
- 和牌點數容易比四麻高
- 運氣成分比四麻高

天鳳三麻規則(1) 基本規則

- 35000起始點，40000返點，嶺上牌8枚。
- 流局罰符共**2000**，一本場**200**點。
- 不使用2~8萬，牌山堆成 14-13-14-13(自動) 或 18-18-18(手動)。
- 沒有吃牌，只有碰牌、槓牌。(但是仍然可以用順面和牌)
- 沒有北家，三家以東、南、西輪換。
- **拔北**規則(後述)
- **自摸損**規則(後述)
- 沒有四風連打、四家立直等需要四家才能完成的流局。(三風連打、三家立直續行)

天鳳三麻規則(2) 拔北

- 拔北：拿出手牌中的北，置於一旁(與副露位置相同)，並於嶺上牌摸一張。
- ※拔北動作流程，類似台麻的「補花」。
- 拔北一枚視為等同一枚**寶牌**，但是北不拔可以留在手中 / 打出，此時不作為寶牌。
- 北作為手牌使用，則為**客風牌**。
- 拔北若同時自摸，採計**嶺上開花**；拔北可以被榮和，但不採計**搶槓**。
- 拔北視為鳴牌動作，所以可以**消除(雙立直 / 一發 / 天地和 / 九種九牌)**。[常用]

天鳳三麻規則(3) 自摸損

- 自摸的點數分配規則，在三麻有許多版本，可參考wiki「三人麻將」條目：
 - <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%BA%E9%BA%BB%E5%B0%86>
- 自摸損是指，某一家自摸的時候，其他家照著四人麻將的方式給予點數，由於沒有第四家，自摸的一方會**少收到一個子家的點數**，實得點數比榮和少，稱為自摸損。
- 是點數計算與四麻最接近的一條規則，相當容易上手。
- 然而在計算自摸點差變動，仍與四麻不同。

天鳳三麻特性

- 少了2~8萬，斷么、平和頻率降低，役牌、混一、清一、一通、全帶頻率升高。
- 不能吃牌，役牌 / 扣役牌重要性提高，對對 / 七對頻率升高。
- 多了4枚北寶牌，3家共10枚寶牌，平均每家3枚多，使得平均和牌點數增大。
- 牌種減少，使得做牌 / 讀牌相對容易，對攻率升高。
- 承上，且自摸損鼓勵榮和，刻意吊筋(打4聽1、打6聽9)機率升高，筋壁理論偏弱。
- 么九比例升高，國士無雙、流滿率升高。
- 各項役滿作成機率皆有升高，其中以國士無雙、四暗刻最容易。

三麻技巧應用




北在三麻的用處

- 三麻的北有許多應用方法，舉例如下：
- 消除一發 / 雙立直 / 地和 / 九種九牌
- 作為安牌打出
- 不要點數要和率的時候，可以聽北
- 組成九種九牌 / 國士無雙 / 流局滿貫 / 大小四喜 / 字一色


三麻北應用法(1)

- 右圖八種九牌，無法流局，但是此處推薦不要先拔北，原因在於：
- 1.三麻**九種九牌**的出現機率高，可以期待其他家九種九牌流局
- 2.留住北可以當**安牌**、**消一發**防禦用。




三麻北應用法(3)

- 假如對家的拔北成功(北沒有放銃)，也意味著北是下家的安牌，可以打出。



三麻北應用法(4)

- 練習一：此時手上安牌眾多，但是切安牌必須照順序來。
- 先切哪張牌較好？
- (1) 1萬
- (2) 8筒
- (3) 發
- (4) 西




三麻北應用法(5)

- 答：(1) 1萬較好。
- 若是完全棄和，不考慮對攻的話，8筒防禦最好，但是三麻對攻率高，因此切1萬保留對攻機會才是正解。
- 切1萬的另一個理由是保留流局滿貫的機會。



三麻北應用法(4)

- 練習二：下一巡進了白板對子，攻防兼備的一打是？
- (1) 1索
- (2) 8筒
- (3) 發
- (4) 西




三麻北應用法(5)

- 答：(3) 發較好。
- 由於手牌破碎，切發除了可以連過兩巡，還能藉由下兩巡的進牌變化，選擇進一步的切牌策略。
- 危險牌太多，不要貿然進攻。
- 不切8筒除了流局滿貫考量，還有進79筒的變化考量。



三麻北應用法(6)

- 一路切安牌直到流局，也正好達成了流局滿貫。
- 三麻的流局滿貫相對四麻來說非常常見，原因有二：
 1. 么九比例變高
 2. 只能碰不能吃，不易被鳴
- 三麻的流滿策略可以時常在實戰考慮，應用場合很多。



三麻攻防概論


如何打好三麻？

三麻攻防概論(1) 基本觀念

- 天鳳三麻少了2~8萬，多了四張北寶牌，使得兩種現象產生：
- 1. 三麻點數來源主要是**寶牌**、**染手**，四麻常見的斷平三色在三麻很少見。
- 2. 三麻容易判別其他家的**牌值**大小
- 由於**拔北可見**、**染手明顯**、**其他手役難做**、**對攻率高**、加上**自摸損規則**，使得四麻常見的招式——早巡一番愚形先制立直(立摸表裡)，在三麻環境裡不適用。
- 在三麻，先制優勢不大，取而代之的是**點數 > > 和率**的對攻思維。
- **和大牌**、**銃小牌**；愚形的12000比好形的2000更值得對攻。
- 天鳳四麻以**立直**為尊，天鳳三麻以**拔北**為尊。


練習一：誰是老大

- 東一局，兩家立直，親家拔2北，上家已無一發，何切？
- (1) 2筒
- (2) 3筒
- (3) 4筒
- (4) 6筒
- (5) 7筒
- (6) 2索




練習一：誰是老大

- 答：(6) 2索。
- 親家立直+2北，點數7700起跳，高機率12000以上，相較之下自家只有3900，此處應該完全對親家防守。
- 雖然2索是寶牌，卻是此時安全度最高的牌，且是親家現物，是唯一的選擇。
- 點銃上家小牌無傷大雅。



練習一：誰是老大

- 結局是上家點銃，中裡三18000。
- 天鳳三麻的點數容易從拔北 / 捨牌得知，所以迴避銃大牌的風險是基本常識。反過來說，對於小牌立直可以完全無視與其對攻。
- **和大牌、銃小牌**，掌握基本原則，打好三麻就不難了。



三麻攻防概論(2) 役牌重要性

- 天鳳三麻不能吃牌，所以四麻常見的加速方式：吃斷，在三麻中不存在。
- 取而代之，役牌的快速碰聽、**役牌+多寶牌**的速攻，是三麻的典型攻擊方式。
- 假如起手毫無希望可言(牌形破碎、無北、無手役傾向)，通常建議**不要打出字牌**。
- 假如自家有基本牌值(三番)，場上卻有其他家多寶牌(拔3北 / 碰寶牌)，也建議不要打出字牌，直到聽牌前再考慮打。
- 理由很簡單：**阻止其他家快速和出大牌**。
- 三麻的速攻大牌很常見，因此採取因應策略十分重要。
- ※例外：如果自家一定要和牌，為了自身牌效考量，也可能先打字牌。

練習二：起手棄和

- 東一局，上家親開場連拔3北，然後打出2索。此時起手如下，應該切哪張牌？
- (1) 1萬
- (2) 東
- (3) 白
- (4) 8索



練習二：起手棄和(解)

- 答：(1)(4) 只要自始不切字牌就好。
- 親家起手拔3北，加上北是寶牌，已經有了18000~24000(寶牌6)的點數保證。此時應該做的是**阻止親家和牌**，而非經營自家毫無期待價值的手牌。
- 之後建議根據親家捨牌，採取**完全防禦親家**打法。



三麻攻防概論(3) 點數 > > 速度

- 三麻由於**進牌容易**，**對攻率高**，**大牌容易出現**，使得**做牌速度**不如四麻如此重要。
- 有其他家立直，自家用**三向聽對攻**的場合；也有自摸卻**拒聽 / 振聽立直**的場合。
- 考量基準有**場上點差**、**親家位置**、**手牌點數**期待值。

三麻攻防概論(4) 親權的重要性

- 三麻的親權非常重要，一來三麻容易**連莊**，二來親家**1.5倍**的牌值影響很大。
- 三麻容易連莊，有兩個基本理由：
 - 1. **少一家**子家競爭，親家和牌的可能性變成1/3。
 - 2. 三麻組牌相對容易，流局親家**聽牌**的機率大增。
- 因此三麻常出現**親子對攻**的情況，因為子家要拉下親家，**子子對攻**則是少見。
- 假如自家為子家，另一子家立直，通常情況建議不要強行與其對攻。
 - 理由在於：子子對攻效益低，不如讓親家去煩惱對攻事宜。
 - 例外：假如自家手牌有**極大和出價值**(12000以上、點差需求)，還是會對攻。

三麻攻防概論(5) 防禦觀念

- 三麻由於**組牌**容易，**聽牌**容易，相對吊牌也容易。
- 三麻**雙碰 / 單騎**形聽牌比例相較四麻高出許多，有**點數(對對)**考量，也有**和率**考量。
- **筋、壁理論**在三麻用處不大，能相信的只有**現物**。
- **染手 / 對對 / 國士**的捨牌特殊，容易判讀，實戰也可活用此一前提進行思考。
- **1、9萬**是完全孤張，無法染手，卻是**對對 / 七對**的絕佳待牌候選，有其價值。
- 三麻的**對攻率高**，防禦時也要考慮兼顧**反攻**機會，不要**完全棄和**。
- 除非本局流局已經滿意(點差餘裕、親權位置)，否則三麻完全棄和的情況不多。


練習：與親對攻(1)

- 南二局，已經沒有親權的三位西家。此時二位親家立直。
- 被親家自摸，自家就難以翻身了，不過自家同樣不能放銃。想辦法擊潰立直無法防禦的親家，是此時的課題。應該切哪張牌？
- (1) 7筒 (2) 4索 (3) 發




練習：與親對攻(2)

- 答：(2) 4索。
- 注意22457筒的形，進36筒是可以選擇切2筒聽牌的。
- 7筒的危險度高，貿然切出7筒點小牌事小，失去進攻機會的損失就大了。
- 切發則是倒退向聽太多，且失去了點數，與棄和無異，此時不是恰當的做法。




練習：與親對攻(3)

- 下一巡，兩家切了2筒。此時進了4筒，應該如何前進？
- (1) 2筒
- (2) 4筒
- (3) 7筒
- (4) 發



練習：與親對攻(4)

- 答：(1) 2筒。
- 47筒仍非安牌，不會貿然切出。切發不好的理由前已說明。
- 切2筒的好處在於，完全安牌，不損進張(2筒被打光)，且進3筒有23445筒的好形，對攻充分。



- 若干巡後，下家切了4筒。此時進了4索，手牌大致成形，應該如何前進？

- (1) 4筒
- (2) 5筒
- (3) 7筒
- (4) 發



- 答：(3) 7筒。
- 雖然7筒仍非安牌(會輸卡張、邊張、雙碰、單騎)，但是若妥協切出4筒，則失去進發 / 碰發的聽牌對攻機會。
- 親家冒著被對攻的風險立直，可以假設親家對自身的待牌有一定自信(兩面 / 邊張雙碰) 因此7筒相對不易放銃愚形。
- 巡數已晚，搶聽很重要。



練習：與親對攻(7)

- 若干巡後，終於聽牌。
- 流局在即，應該如何處理？
- (1) 4筒
- (2) 5筒
- (3) 2索立直
- (4) 2索默聽



練習：與親對攻(8)

- 答：(3) 2索立直。
- 36筒是不錯的待牌，且巡數已深、點數立直後滿意，自然沒有不立直的理由。
- 就算流局，自家暫定三位付出1000於場上，也不損失。
- 本局雖然結果不錯，然而過程思路可以做為借鑒。



三麻役滿策略

- 三麻由於大牌常見，因此大點差也常見。
- 在點差過大、逆轉機會渺茫的時候，可以考慮做三麻役滿。
- 國士無雙、四暗刻，在三麻環境裡都是常見的役滿。
- AL大落後方做國士，在三麻很常見，也可以從捨牌看出來。
- 同理，若是自家想做國士，可以嘗試隱藏捨牌情報，增加國士和出的機率。

實例：AL國士(1)

- AL 18000的三位南家，要自摸跳滿才能勉強逆二，難度不小，然而此手九種九牌可以選擇不流，嘗試往國士前進。
- 三麻的牌種較少，國士相對聽牌率高，假如隱藏得宜，和出國士的機會還是不小的。



實例：AL國士(2)

- 第二巡就打了發，鐵了心做國士。
- 需要役滿的時候就不要心猿意馬，早早切出字牌降低其他家戒心更好。



- 第五巡進入一向聽，尚缺9索與白。



實例：AL國士(4)

- 北重複了可以拔北，增加摸牌次數，提高聽牌機會。



實例：AL國士(5)

- 第10巡國士聽牌，默聽。
- 直擊任一家 / 自摸都可以逆一，是標準的逆一手。



實例：AL國士(6)

- 最後下家放銃，順利逆轉。
- 下家的白是起手就拿著的，直到聽牌才打出，由此可見下家沒有預料到國士。
- 三麻的國士算是常見的逆轉方式，因此如何看穿別家的國士意圖、隱藏自家的國士意圖，也都是實戰策略的一部分。



三麻技巧總結

- 三麻由於牌值大、牌種單純，使得攻防比起四麻來說更為劇烈，運氣成分也更大。
- 鑽研三麻技術的玩家不如四麻多，也是三麻運氣成分高的原因之一。
- 然而，四麻頂尖玩家，三麻打得好的也不少，因為攻防觀念與精神是類似的。
- 三麻不需要極高技術就能和出大牌，但是同樣需要具備極高技術，才能不斷往上。



下期預告：

期末總結



Q&A

