

(十)三麻戰術應用(2)：

< 常用實戰技巧 >

課程概要

- 三麻牌效特性
- 牌效與良形進張數
- 牌效與點數
- 攻防判斷
- 三種手牌類型
- 補充：一些三麻小技巧

牌效率在三麻的意義

- 在所有以和牌為目的的麻將規則中，**牌效**都是最為重要的。三麻也是如此。
- 三麻牌效有幾個特性：
 - 1. 因為點數容易突破7700，所以相當重視**純進張數 / 良形進張數**。
 - 2. 只能碰不能吃，**役牌 / 對子**的重要性提升。
 - 3. 少2~8萬，牌集中在兩種花色上，**複合多面牌形 / 牌效**出現的機率提升。

牌效與良形 (1) 相同進張數的比較

- 以下手牌，切2筒、2索、4索，都有15枚聽牌進張，但三者存在優劣之分。
- 由於三麻不能吃牌，所以切4索失去**碰46索聽牌**機會，是最差的。
- 考慮此處最良形聽牌是58筒兩面(待牌7枚)，比較切2筒與切2索的**良形進張數**。
- 切2筒，進346索共3種8牌可聽良形。切2索，進46索共2種4牌可聽良形。
- 切2筒的**良形進張**比2索多，結論：2筒 > 2索 > 4索。
- 切2筒也可以用「**減少失張、留下好形**」的觀念理解。



牌效與良形 (2) 對良形的重視程度

- 以下手牌，切2筒有最大進張數(9種29牌)，卻不一定是此時的最佳解。
- 因為切2筒聽好形的機會只有進58筒123索(5種17牌)，進3467筒則聽愚形。
- 若切1索，則進23568筒23索(7種23牌)都能聽牌，其中2358筒23索(6種21牌)聽好形。
- 三麻對攻率高，有時我們寧可選擇**純進張數低**，但**良形進張數較高**的打法。
- ※根據**對手的對攻意圖強烈與否**，最佳解會有不同。
- ※對於極想和出的**機會手**，也會採取良形進張數高的打法。



牌效與良形 (3) 對良形的重視程度II

- 簡單整理：
- 對攻率高、機會手(追求和牌)：重視良形進張數較好。
- 對攻率低、速度手(可以接受流局)：重視純進張數(良形+愚形)較好。
- 愚形聽牌不容易和，但是早巡愚形立直牽制他家，容易造成流局。
- 是否能滿意流局的結果，決定聽牌是否重視良形。



牌效與點數 (1) 三暗與否

- 聽牌時，偶爾會遇上和率(進張數)與點數無法兩全的局面。
- 以下手牌，切3筒可以自摸三暗，但是待牌只有4枚。
- 切4筒 / 5筒，待牌數有7枚，但是少了自摸三暗的機會。(切5筒有約一半機率一盃)
- 實戰會根據幾點考慮：其他家**對攻率**、**點數**是否滿意、能否接受**流局**。



牌效與點數 (2) 一盃與否、聽牌形彈性

- 以下手牌，切7筒有約一半達成一盃口的機會，但是切4筒的進張數 / 和率較高。
- 切4筒的另一好處，在於容易**選擇有利於自己的聽牌**。例：若進25索聽牌，可以根據場上情況，續切4筒聽58筒7索，或是切5筒聽36筒。切7筒則無此彈性選擇。
- 三麻環境瞬息萬變，其他家隨時有可能聽牌，而在兜牌對攻的場合，**擁有聽牌形的選擇權利**，也代表了自家可以有**更高的和率、更低的銃率**。



牌效與不照牌效的場合：關於防禦

- 只考慮攻擊的場合，三麻只要照**牌效(進張數 / 良形 / 點數)**前進即可。
- 但是三麻也有不照純牌效前進的打法，比如**扣役牌、提早固定好形**。
- 扣役牌與否、好形早切與否，根據場合不同而有不同的做法。
- 以上的核心觀念在於：考慮三麻的**防禦 / 阻止其他家攻擊**。

三麻攻防判斷

攻擊時機、防守時機、切換攻守的時機

三麻攻防判斷 (1) 手牌類型

- 三麻的寶牌多、牌種少，又大又快的牌容易出現，造成了開局起手已經可以做出一些初步規劃。
- 起手牌的類型，大致上可以分為三種：
- **機會手**：點數大，速度也不會太慢，極力爭取和出的手牌。
- **規避手**：點數小，速度快，以快速和出、阻止其他家大牌(機會手) 和出的手牌。
- **防禦手**：點數小，速度不快，或是難以前進，以不放銃為目標的手牌。
- 根據不同的手牌類型，攻防態度也會不同，而手牌類型也有可能隨著進牌而改變，連帶影響當局戰術改變。

三麻攻防判斷 (2) 機會手

- **機會手**：牌值有一定大小(平場7700以上，大差場12000以上)，和出對於戰況有顯著幫助，會**以和出為目標**的手牌。
- 通常機會手對於**流局**稍嫌不滿，但也有滿意於流局的例子。(領先多、選擇多)
- 落後情況下的機會手，以**和牌優先**，相對更注重**速度、牌效**。
- 不會為了防禦犧牲太多速度，因此多半**不扣孤張字牌**，也**不會刻意早固定好形**。
- 起手寶牌2以上，或是已經有現成3~4番的手牌，皆有成為機會手潛力。

三麻攻防判斷 (3) 規避手


- **規避手**：牌值不大(1000~2000)，但是速度足夠快，可以搶先和出，阻止其他家大牌和出的手牌。由於點數不高，沒有和出也沒關係。
- 通常規避手可以滿意**流局**，或是其他家和小牌。
- **推進局數**，以流掉其他家親權為目的，也是規避手的主要功用之一。
- 規避手可攻可守，早巡追求速度，會照牌效前進；中晚巡則是以保守為主，一有危險隨時可以轉為棄和。
- 若是中途**牌值顯著增加**(拔北、取得役種)，亦有成為機會手的可能。

三麻攻防判斷 (4) 防禦手

- **防禦手**：牌值不大(1000~2000)，速度也不快，或是有難以切出的**關鍵牌**(例如寶牌孤張)，不強求往和牌前進，以**不放銃 / 流局**為主要目的的手牌。
- 若是寶牌多，卻又破碎且難以切出，**七對**是常見的選項。
- 比較會有**早扣役牌孤張**的做法，目的在於不讓其他家的速度太快。
- 隨時提防有大牌可能的其他家，多半會提早防禦 / 棄和。
- 若是中途**速度 / 點數**提升，也有轉為規避手 / 機會手的可能。
- 通常有**其他家立直 / 明顯聽牌**，自家非又快又大，就會直接轉為防禦。


攻防判斷：練習一

- 東一局，很平凡的手牌，應該如何前進？
- (1) 發
- (2) 8筒
- 提示：注意牌效。




攻防判斷：練習一 (解)

- 答：(1) 發。
- 普通照牌效前進就好，不要畫地自限。
- 8筒是有牌效的，若進47筒都能成為兩嵌形，可以參考本學期第二章〈改良II〉的內容說明。
- 早巡切字好過晚巡切字，對手的字牌不見得一開始就是對子，愈晚巡成對機率愈大。




攻防判斷：練習二

- 東一局，上家二巡立，此時進9筒成為一向聽，應該如何選擇攻防？
- (1) 保守棄和，切9索
- (2) 積極兜牌，切白
- 提示：注意自家手牌類型。



攻防判斷：練習二 (解)

- 答：(1) 保守棄和，切9索。
- 自家是1300愚形的一向聽，**又小又慢**，是標準的**防禦手**。
- **攻擊風險高且沒有好處**，所以不必猶豫，棄和即可。



攻防判斷：練習三

- 東二局，對家碰了第四張1索，此時自家進了2索，應該如何選擇攻防？
- (1) 走牌效，切中
- (2) 扣中，切其他牌
- 提示：注意對家牌值。



攻防判斷：練習三 (解)

- 答：(2) 扣中，切其他牌。
- 對家拔三北又碰么九，推測是7700以上的役牌 / 對對 / 染手。
- 若是切中被對家碰，之後對家自摸，會造成自家變成**兩高一低**的低位，相當不利。
- **防範對家機會手**，所以自家扣役牌，以防禦為主。



攻防判斷：練習四

- 南三局微差一位，上家切白立直對家碰，兩巡後自家進了1筒，應該如何選擇攻防？
- (1) 全攻，切1筒
- (2) 直接棄和，切7筒
- (3) 半兜牌，切中
- 提示：注意對家態度。



攻防判斷：練習四 (解)

- 答：(2)直接棄和，切7筒。
- 點數差距不大，寶牌8筒未現，自家放銃可能落至三位，反之若不放銃則**非一即二**，自然沒有強出頭的必要。
- 對家**末位全攻必然**，可以期待對家與上家互銃。
- 由於手上危險牌過多，也沒必要切中兜牌，而是趁7筒還能過對家時先走。



一些三麻小技巧

善加利用，可以提升一點優勢的小技巧

三麻小技巧 (1) 觀察最後一張手切

- 三麻如能掌握其他家聽牌的時機，就能有效降低銃率。
- 觀察手摸切的技巧，在四麻也適用，然而三麻少一家且牌種少，觀察手摸切更簡單，亦可在三麻熟練此觀察能力後，套用到四麻上。
- 記憶大量訊息相當耗費精神力，所以建議一開始記憶**其他家的最後一張手切牌**即可。
晚巡的手切有可能是聽牌或是換聽，所以要特別注意。
- **晚巡摸切生牌**，同樣也是強烈的聽牌訊號。

三麻小技巧 (2) 保留兩家現物

- 三麻由於其他家只有兩家，所以完全安牌容易產生。
- 能過兩家的完全安牌，勝過字牌與19萬，且安牌也有可能具備牌效。
- 典型應用：一家立直，另一家在之後切出的牌，都是兩家現物。
- 兩家現物足夠多，就可以大幅提升流局兜聽的機率，有賺取罰符的機會。

三麻小技巧 (3) 注意鳴牌延遲

- 三麻無法吃牌，只能碰 / 槓牌，因此牌局進行間若有明顯延遲，可作為判讀材料。
- 舉例：若手上有799索，其中一家打出8索出現延遲，可以推測8索至少現三，於是提早出清7索。
- ※天鳳延遲有部分 is 隨機的，包括中張牌也可能會出現隨機延遲，所以不保證準確，使用時必須注意。
- ※小技巧的重要性不如基本知識理論來得大，學習時切勿捨本逐末。

下期預告：

日麻比賽戰術運用



Q&A

