努力成为 linux kernel hacker 的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明 出处

http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/06/02/6462065.asp

本文档讲解一下驱动中常用的宏,下边一个一个来说,先声明我使用的内核是 Linux2.6.30.4。

Linux 在 arch/\$(ARCH)/kernel/vmlinux.lds 中定义了.init 段,当内核启动完毕,这个段中的内存会被释放掉供其他使用,vmlinux.lds 部分内容如下:

```
1. OUTPUT ARCH(arm)
ENTRY(stext)
3. jiffies = jiffies_64;
4. SECTIONS
5. {
6. . = 0 \times C00000000 + 0 \times 0000080000;
7. .text.head : {
8. _stext = .;
9. sinittext = .;
                                                                                                                                                                                                                                 3
10. *(.text.head)
                                                                                                                                                                                                                                 11. }
12. .init : { /* Init code and data
13. *(.init.text) *(.cpuinit.text) *(.meminit.text)
14. einittext = .;
15. __proc_info_begin = .;
16. *(.proc.info.init)
17. __proc_info_end = .;
18. \_arch_info_begin = .;
19. *(.arch.info.init)
20. arch info end = .;
                                                                                                                                                                                                                                 3
21. tagtable_begin = .;
22. *(.taglist.init)
23. _{\text{tagtable}} end = .;
24. . = ALIGN(16);
25. __setup_start = .;
26. *(.init.setup)
                                                                                                                                                                                                                                 3
27. _{\text{setup\_end}} = .;
                                                                                                                                                                                                                                 3
28. early begin = :;
29. *(.early_param.init)
30. early end = :;
31. _{initcall\_start} = .;
32. *(.initcallearly.init) __early_initcall_end = .; printcall0.init) *(.initcall0s.init) *(.initcall1.init) *(.initcall1.init)
               all1s.init) *(.initcall2.init) *(.initcall2s.init) *(.initcall3.init) *(.initcall3s.init) *(.initcall4.init) *(.initcall
               4s.init) *(.initcall5.init) *(.initcall5s.init) *(.initcall6s.init) *(.initcall6s.init
             II7.init) *(.initcall7s.init)
```

```
33. _{initcall\_end} = .;
34. con initcall start = .;
35. *(.con_initcall.init)
36. con initcall end = :;
37. __security_initcall_start = .;
38. *(.security_initcall.init)
39. __security_initcall_end = .;
40. . = ALIGN(32);
41. __initramfs_start = .;
42. usr/built-in.o(.init.ramfs)
43. _{initramfs_end} = .;
44. \cdot = ALIGN(4096);
45. __per_cpu_load = .;
46. \_per_cpu_start = .;
47. *(.data.percpu.page aligned)
48. *(.data.percpu)
49. *(.data.percpu.shared aligned)
50. _{per_cpu_end} = .;
51. init begin = stext;
52. *(.init.data) *(.cpuinit.data) *(.cpuinit.rodata) *(.meminit.data) *(.meminit.rodata)
53. = ALIGN(4096);
54. _{init\_end} = .;
55. }
56. /DISCARD/ : { /* Exit code and data
                                          */
57. *(.exit.text) *(.cpuexit.text) *(.memexit.text)
58. *(.exit.data) *(.cpuexit.data) *(.cpuexit.rodata) *(.memexit.data) *(.memexit.rodata)
59. *(.exitcall.exit)
60. *(.ARM.exidx.exit.text)
61. *(.ARM.extab.exit.text)
62. }
63. .text : { /* Real text segment */
64. _text = .; /* Text and read-only data */
65. __exception_text_start = .;
66. *(.exception.text)
67. __exception_text_end = .;
68. . = ALIGN(8); *(.text.hot) *(.text) *(.ref.text) *(.devinit.text) *(.devexit.text) *(.text.unlikely)
69. . = ALIGN(8); __sched_text_start = .; *(.sched.text) __sched_text_end = .;
70. . = ALIGN(8); lock text start = .; *(.spinlock.text) lock text end = .;
71. . = ALIGN(8); __kprobes_text_start = .; *(.kprobes.text) __kprobes_text_end = .;
72. *(.fixup)
73. *(.gnu.warning)
74. *(.rodata)
75. *(.rodata.*)
76. *(.glue_7)
77. *(.glue_7t)
```

```
78. *(.got) /* Global offset table
                                    */
79. }
80. . = ALIGN((4096)); .rodata : AT(ADDR(.rodata) - 0) { __start_rodata = .; *(.rodata) *(.rodata.*) *(__
   vermagic) *(__markers_strings) *(__tracepoints_strings) } .rodata1 : AT(ADDR(.rodata1) - 0) { *(.ro
   data1) } .pci_fixup : AT(ADDR(.pci_fixup) - 0) { __start_pci_fixups_early = .; *(.pci_fixup_early) __en
   d_pci_fixups_early = .; __start_pci_fixups_header = .; *(.pci_fixup_header) __end_pci_fixups_header
   = .; start pci fixups final = .; *(.pci fixup final) end pci fixups final = .; start pci fixups ena
   ble = .; *(.pci_fixup_enable) __end_pci_fixups_enable = .; __start_pci_fixups_resume = .; *(.pci_fixu
   p_resume) __end_pci_fixups_resume = .; __start_pci_fixups_resume_early = .; *(.pci_fixup_resume
   early) __end_pci_fixups_resume_early = .; __start_pci_fixups_suspend = .; *(.pci_fixup_suspend) __
   end_pci_fixups_suspend = .; } .builtin_fw : AT(ADDR(.builtin_fw) - 0) { __start_builtin_fw = .; *(.builtin_fw) - 0}
   in_fw) __end_builtin_fw = .; } .rio_route : AT(ADDR(.rio_route) - 0) { __start_rio_route_ops = .; *(.rio_
   _route_ops) __end_rio_route_ops = .; } __ksymtab : AT(ADDR(__ksymtab) - 0) { __start___ksymtab
   = .; *(_ksymtab) __stop__ksymtab = .; } __ksymtab_gpl : AT(ADDR(_ksymtab_gpl) - 0) { __start_
   __ksymtab_gpl = .; *(__ksymtab_gpl) __stop___ksymtab_gpl = .; } __ksymtab_unused : AT(ADDR(__
   ksymtab_unused) - 0) { __start__ksymtab_unused = .; *(_ksymtab_unused) __stop__ksymtab_un
   used = .; } __ksymtab_unused_gpl : AT(ADDR(_ksymtab_unused_gpl) - 0) { __start___ksymtab_un
   used_gpl = .; *(_ksymtab_unused_gpl) __stop__ksymtab_unused_gpl = .; } __ksymtab_gpl_future
   : AT(ADDR(_ksymtab_gpl_future) - 0) { __start__ksymtab_gpl_future = .; *(_ksymtab_gpl_future)
   __stop___ksymtab_gpl_future = .; } __kcrctab : AT(ADDR(__kcrctab) - 0) { __start___kcrctab = .; *(__
   kcrctab) __stop__kcrctab = .; } __kcrctab_gpl : AT(ADDR(__kcrctab_gpl) - 0) { __start___kcrctab_gp
   I = .; *( kcrctab gpl) stop kcrctab gpl = .; } kcrctab unused : AT(ADDR( kcrctab unused) -
   0) { start kcrctab unused = .; *( kcrctab unused) stop kcrctab unused = .; } kcrctab u
   nused_gpl : AT(ADDR(__kcrctab_unused_gpl) - 0) { __start___kcrctab_unused_gpl = .; *(__kcrctab_u
   nused_gpl) __stop__kcrctab_unused_gpl = .; } __kcrctab_gpl_future : AT(ADDR(__kcrctab_gpl_futur
   e) - 0) { __start__kcrctab_gpl_future = .; *(_kcrctab_gpl_future) __stop__kcrctab_gpl_future = .; }
   ksymtab strings: AT(ADDR( ksymtab strings) - 0) { *( ksymtab strings) } init rodata: AT(A
   DDR(__init_rodata) - 0) { *(.ref.rodata) *(.devinit.rodata) *(.devexit.rodata) } __param : AT(ADDR(_
   _param) - 0) { __start__param = .; *(__param) __stop__param = .; . = ALIGN((4096)); __end_rodat
   a = .;  } . = ALIGN((4096));
81. etext = .; /* End of text and rodata section */
82. /*
83.
      * Stack unwinding tables
84.
     */
85.. = ALIGN(8);
86. .ARM.unwind_idx : {
87. start unwind idx = .;
88. *(.ARM.exidx*)
89. stop unwind idx = .;
90. }
91. .ARM.unwind tab : {
92. __start_unwind_tab = .;
93. *(.ARM.extab*)
94. stop unwind tab = :;
95. }
96.. = ALIGN(8192);
97. _data_loc = .;
98. .data : AT( data loc) {
99. _data = .; /* address in memory */
```

```
100. /*
101.
         * first, the init task union, aligned
102.
         * to an 8192 byte boundary.
103.
         */
104. *(.data.init_task)
105.  = ALIGN(4096); 
106. _nosave_begin = .;
107. *(.data.nosave)
108. = ALIGN(4096);
109. \_nosave\_end = .;
110. /*
111.
         * then the cacheline aligned data
112.
         */
113. = ALIGN(32);
114. *(.data.cacheline aligned)
115. /*
116.
         * The exception fixup table (might need resorting at runtime)
117.
         */
118. . = ALIGN(32);
119. _{\text{start}}_ex_table = .;
120. *( ex table)
121. __stop___ex_table = .;
122. /*
123.
         * and the usual data section
124.
         */
125. *(.data) *(.ref.data) *(.devinit.data) *(.devexit.data) . = ALIGN(8); __start __markers = .; *(__ma
   rkers) stop markers = .; . = ALIGN(32); start tracepoints = .; *( tracepoints) stop trac
   epoints = .; . = ALIGN(8); __start___verbose = .; *(__verbose) __stop___verbose = .;
126. CONSTRUCTORS
127. edata = :;
128. }
129. _edata_loc = __data_loc + SIZEOF(.data);
130. .bss : {
131. _bss_start = .; /* BSS
132. *(.bss)
133. *(COMMON)
134. _{\text{end}} = .;
135. }
136. /* Stabs debugging sections. */
137. .stab 0 : { *(.stab) }
138. .stabstr 0 : { *(.stabstr) }
139. .stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
140. .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
141. .stab.index 0 : { *(.stab.index) }
142. .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
```

```
143. .comment 0 : { *(.comment) }

144.}

145./*

146. * These must never be empty

147. * If you have to comment these two assert statements out, your

148. * binutils is too old (for other reasons as well)

149. */

150.ASSERT((__proc_info_end - __proc_info_begin), "missing CPU support")

151.ASSERT((__arch_info_end - __arch_info_begin), "no machine record defined")
```

-:

只要你写过模块程序 hello world 就对__init,__exit 不会陌生,他们定义在include/linux/init.h中:

```
    #define __init __section(.init.text) __cold notrace
    #define __exit __section(.exit.text) __exitused __cold
```

__cold 在 include/linux/compiler-gcc4.h 中定义:

```
1. #define __cold __attribute__((__cold__))
```

所以 #define __init __section(.init.text) __cold notrace 等价于#define __init __attribute__((__section(.init.text))) __atrribute__是一个 GNU C扩展,它主要用来声明一些特殊的属性,这些属性主要用来指示编译器进行特定方面的优化和更仔细的代码检查。GNU 支持几十个属性,section 是其中的一个。通常编译器将函数放在.text 节,变量放在.data 节或.bss 节,使用 section 属性,可以让编译器将函数或变量放在指定的节中。那么前面对__init 的定义便表示将它修饰的代码放在.init.text 节。连接器可以把相同节的代码或数据安排在一起,比如__init 修饰的所有代码都会被放在.init.text 节里,初始化结束后就可以释放这部分内存。一般在程序的结尾都会有一句,例如 module_init(hello_init);hello_init 就是那个被__init 修饰的模块初始化函数,在 insmod 的时候会调用 module_init 中的函数。__exit 是在模块卸载时相应的内存释放。

下边说一下__initdata,这个我在 DMA 的源码中看到过,定义在 include/linux/init.h 中:

1. #define initdata section(.init.data)

看上边的 vmlinux.lds,__initdata 段也在.init 段中,说明初始化后他所修饰的函数占用的内存后会被释放掉。

在阅读 RTC 源码时遇到的__devinit, __devexit。在 include/linux/init.h 中定义:

- #define __devinit __section(.devinit.text) __cold
 #define __devexit __section(.devexit.text) __cold
- 整个.init 段释放 memory 的大小会在系统启动过程中打印出来:



_:

subsys_initcall 定义在 include/linux/init.h 中,定义如下:

1. #define subsys_initcall(fn) __define_initcall("4",fn,4)

这里出现了一个宏___define_initcall,他用于将指定的函数指针放到 initcall.init 节里,而对于具体的 subsys_initcall 宏,则是把 fn 放到.initcall.init 的子节.initcall.init 里。看上边 vmlinux.lds 这一部分:

- 1. __initcall_start = .;
- 2. *(.initcallearly.init) __early_initcall_end = .; *(.initcall0.init) *(.initcall0s.init) *(.initcall1.init) *(.initcall1.init) *(.initcall1.init) *(.initcall2s.init) *(.initcall3.init) *(.initcall3s.init) *(.initcall4s.init) *(.initcall5s.init) *(.initcall5s.init) *(.initcall6s.init) *(.initcall6s.init) *(.initcall7s.init) *(.initcall7s.init)
- 3. $_{initcall_end} = .;$

这里__initcall_start 指向.initcall.init 节的开始,__initcall_end 指向它的结尾。而.initcall.init 节又被分为几个子节。这个 subsys_initcall 宏便是将指定的函数指针放在了.initcall4.init 子节。

三:

__attribute__((packed));比如下边这个结构体(在 include/linux/usb/ch9.h 中定义):

```
1. struct usb_interface_descriptor {
2.
     _u8 bLength;
3.
   _u8 bDescriptorType;
4.
     __u8 bInterfaceNumber;
5.
    _u8 bAlternateSetting;
     __u8 bNumEndpoints;
7.
    u8 bInterfaceClass;
8.
     u8 bInterfaceSubClass;
9.
    u8 bInterfaceProtocol;
10. u8 iInterface;
11.} __attribute__ ((packed));
```

这里的__attribute__ ((packed))告诉编译器,这个结构的元素都是1字节对齐的,不要再添加填充位了。如果不给编译器这个暗示,编译器就会依据你的平台类型在结构的每个元素之间添加一定的填充位。四:

- #define likely(x) __builtin_expect(!!(x),1)
 #define unlikely(x) builtin expect(!!(x),0)
- __builtin_expect 是 GCC 里内建的一个函数:

1. long __builtin_expect(long exp, long c)

它的第一个参数 exp 为一个整型的表达式,返回值也是这个 exp, 它的第二个参数 c 的值必须是一个编译器的常量,那这个内建函数的意思就是 exp 的预期值为 c,编译器可以根据这个信息适当的重排条件语句块的顺序,将符合这个条件的分支放在合适的地方。对于 unlikely(x)就是告诉编译器 x 发生的可能性不大,那么这个条件块里语句的目标码可能就会被放到一个比较远的位置,以保证经常执行的目标码更紧凑,而 likely 相反。也就是说,如果你觉得 if 条件为 1 的可能性非常大时,可以在条件表达式外面包装一个 likely(),如果可能性非常小,则用 unlikely()包装。

五:

container_of(pointer,type,member);

我们可以通过一个叫 container_of 的宏反查 member 所在的数据结构。比如:

- struct A_t{
 int a;
 int b;
 };
 struct A t A;
- 6. **int** *b_p = &(A.b); 使用如下方法可以从数据结构的一个元素出发,得到整个数据结构的指针。
 - struct A_t * A_p = container_of(b_p, struct A_t, b);