努力成为 linux kernel hacker 的人李万鹏原创作品,转载请标明出处 http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/05/05/6396618.aspx

如果哪里有理解不对的请指教,文章引用的内核源码版本为 2.6.29.1 的。 建立设备模型主要为了管理方便。最初引入设备模型是为了电源管理。建立一 个全局的设备树(device tree),当系统进入休眠时,系统可以通过这棵树找 到所有的设备,随时让他们挂起(suspend)或者唤醒(resume)。

2.6 版内核提供的功能:

电源管理和系统关机

完成这些工作需要对一些系统结构的理解。比如一个 USB 宿主适配器,在 处理完所有与其连接的设备前是不能被关闭的。设备模型使得操作系统能够以 正确的顺序遍历硬件。

与用户空间通信

sysfs 虚拟文件系统的实现与设备模型密切相关,并且向外界展示了它所表示的结构。向用户空间所提供的系统信息,以及改变操作参数的接口,将越来越多的通过 sysfs 实现,也就是说通过设备模型实现。

热插拔设备

内核中的热插拔机制可以处理热插拔设备,特别是能够与用户空间进行关于 热插拔设备的通信,而这种机制也是通 热插拔管理的。 设备类型

把设备分门别类有助于设备的管理与使用。比如要找 USB 鼠标,只要去 classes/input/里去找就可以了,而不必关心这个鼠标是接到哪个 USB 主机控制器的哪个 Hub 的第几个端口上。

对象生命周期

得有一个好的机制来实现设备生命周期的管理。比如把 USB 鼠标拔了之后,全局设备树和 sysfs 里面得相应去掉。 ☑ 设备底层模型:

Linux 设备模型的底层是数据结构 kobject, 内核用 kobject 结构将各个对象连接起来组成一个分层的结构体系,从而与模块化的子系统相匹配。一个 kset 是嵌入相同类型结构的 kobject 集合。kset 和他的 kobject 的关系与下图类似,请记住:

- ü 在图中所有被包含的 kobjet,实际上是被嵌入到其他类型中的, 甚至可能是其他的 kset。
- ü 一个 kobject 的父节点不一定是包含它的 kset。







3

Kobject 是组成设备模型的基本结构,最初他只是被理解为一个简单的引用计数,但是随着时间的推移,他的任务越来越多,因此也有了许多成员,他的结构体如下:

```
1. struct kobject {
2.
    const char
                *name;
3.
                           //挂接到所在 kset 中去的单元
    struct list_head entry;
4.
    struct kobject *parent; //指向父对象的指针
5.
                *kset; //所属 kset 的指针
    struct kset
6.
    struct kobj_type *ktype; //指向其对象类型描述符的指针
7.
    struct sysfs dirent *sd; //sysfs 文件系统中与该对象对应的目录实体的指针
8.
    struct kref kref;
9.
    unsigned int state initialized:1;
10. unsigned int state_in_sysfs:1;
11. unsigned int state_add_uevent_sent:1;
12. unsigned int state remove uevent_sent:1;
13. unsigned int uevent_suppress:1;
14.};
```

name 指向设备的名字, entry, parent, kset 就是用来形成树状结构的指针。 Kobj type *type 用来表示该 kobject 的类型, struct sysfs_dirent 类型的指针指 向了该 kobject 在 sysfs 中的目录实体, sysfs 中每一个 dentry 都会对应一个 sysfs dirent 结构。每个在内核中注册的 kobject 对象都对应于 sysfs 文件系统 中的一个目录。/sys 是专为 Linux 设备模型建立的, kobject 是帮助建立/sys 文 件系统的。每当我们新增一个 kobject 结构时,同时会在/sys 下创建一个目录。 这里隐藏了如下程序调用流程: kobject add()->kobject add varg()->kobject add internal()->create dir()->sysfs new dirent()。在 sysfs new dirent()函数中通过 slab 分配了一个 dirent (至于什么是 dirent 会在 <Linux 设备模型(下)之 sysfs 文件系统>中讲解),并返回给一个指向这个 dirent 的指针 sd 给 create dir(),在 create dir()函数中有这么一句: sd->s dir.kobj = kobj;也就是让 dirent 的一个成员的域指向了他所对应的 kobject, kobject中 struct sysfs dirent *sd;又指向了 dirent, 所以 kobject 与 sysfs 死死的拥抱在一起,为了幸福的明天。在 kobject del()函数中会调用 sysfs remove dir(), sysfs remove dir()中有这么一句: kobj->sd = NULL;表 示 kobject 与 sysfs dirent 的婚姻破裂了。 kobject 的接口函数:

1. **void** kobject_init(**struct** kobject *kobj); kobject 初始化函数,设置 kobject 引用计数为 1。

1. **int** kobject_set_name(**struct** kobject *kobj, **const char** *format, ...);

设置 kobject 的名字。

```
    struct kobject *kobject_get(struct kobject *kobj);
    struct kobject *kobject_put(struct kobject *kobj);
```

减少和增加 kobject 的引用计数。

```
    extern int __must_check kobject_init_and_add(struct kobject *kobj,
    struct kobj_type *ktype,
    struct kobject *parent,
    const char *fmt, ...);
```

kobject 注册函数,该函数只是 kobjec_init 和 kobject_add_varg 的简单组合。 旧内核称为

- extern int kobject register(struct kobject *kobj);
- void kobject del(struct kobject *kobj);

从 Linux 设备层次中 (hierarchy) 中删除 kobj 对象。

```
    struct kset {
    struct list_head list; //用于连接该 kset 中所有 kobject 的链表头
    spinlock_t list_lock; //用于互斥访问
    struct kobject kobj; //嵌入的 kobject
    struct kset_uevent_ops *uevent_ops;
    };
```

包含在 kset 中的所有 kobject 被组织成一个双向循环链表,list 真是该链表的链表头。kset 数据结构还内嵌了一个 kobject 对象(由 kobj 表示),所有属于这个 kset 的 kobject 对象的 parent 域均指向这个内嵌的对象。此外,kset 还依赖于 kobj 维护引用计数: kset 的引用计数实际上就是内嵌的 kobject 对象的引用计数。

```
    struct kobj_type {
    void (*release)(struct kobject *kobj);
    const struct sysfs_ops *sysfs_ops;
    struct attribute **default_attrs;
    const struct kobj_ns_type_operations *(*child_ns_type)(struct kobject *kobj);
    const void *(*namespace)(struct kobject *kobj);
    };
```

释放 kobject 使用 release 函数,release 函数并没有包含在 kobject 自身内,他包含在与 kobject 相关联的 kobj_type 中。sysfs_ops 是指向如何读写的函数的指针。

```
1. struct sysfs_ops {
```

```
    ssize_t (*show)(struct kobject *, struct attribute *,char *);
    ssize_t (*store)(struct kobject *,struct attribute *,const char *, size_t);
    };
```

show 相当于 read, store 相当于 write。

kobject.c

struct attribute **default_attrs;是属性数组。在 sysfs 中,kobject 对应目录,kobject 的属性对应这个目录下的文件。调用 show 和 store 函数来读写文件,就可以得到属性中的内容。

一个热插拔事件是从内核空间发送到用户空间的通知。它表明系统配置出现了变化。无论 kobject 被创建还是被删除,都会产生这种事件。比如,当数码相机通过 USB 线缆插入到系统时。热插拔事件会导致对/sbin/hotplug 程序的调用,该程序通过加载驱动程序,创建设备节点,挂装分区,或者其他正确的动作来响应。对热插拔事件的控制由保存在 结构体中的函数完成:

```
    struct kset_uevent_ops {
    int (*filter)(struct kset *kset, struct kobject *kobj);
    const char *(*name)(struct kset *kset, struct kobject *kobj);
    int (*uevent)(struct kset *kset, struct kobject *kobj,
    struct kobj_uevent_env *env);
    };
```

我们可以在 kset 结构的 hotplug_ops 成员中发现指向这个结构的指针。如果在 kset 中不包含一个指定的 kobject,内核将在分层结构中进行搜索(通过 parent 指针),直到找到一个包含有 kset 的 kobject 为止,然后使用这个 kset 的热插拔操作。下面是一个测试的程序:

```
    #include ux/device.h>

2. #include ux/module.h>
3. #include ux/kernel.h>
4. #include ux/init.h>
5. #include ux/string.h>
6. #include ux/sysfs.h>
7. #include ux/stat.h>
8.
9. MODULE AUTHOR("David Xie");
10.MODULE LICENSE("Dual BSD/GPL");
11.
12.void obj test release(struct kobject *kobject);
13.ssize t kobj test show(struct kobject *kobject, struct attribute *attr,char *buf);
14.ssize_t kobj_test_store(struct kobject *kobject,struct attribute *attr,const char *buf, size_t count
  );
15.
16.struct attribute test_attr = {
```

```
17.
        .name = "kobj_config",
18.
        .mode = S IRWXUGO,
19.};
20.
21.static struct attribute *def_attrs[] = {
22.
        &test attr,
23.
       NULL,
24.};
25.
26.
27.struct sysfs_ops obj_test_sysops =
28.{
29.
        .show = kobj_test_show,
30.
        .store = kobj_test_store,
31.};
32.
33.struct kobj_type ktype =
34.{
35.
        .release = obj_test_release,
36.
        .sysfs_ops=&obj_test_sysops,
37.
        .default attrs=def attrs,
38.};
39.
40.void obj test release(struct kobject *kobject)
41.{
42.
        printk("eric_test: release ./n");
43.}
44.
45.ssize_t kobj_test_show(struct kobject *kobject, struct attribute *attr,char *buf)
46.{
47.
        printk("have show./n");
48.
        printk("attrname:%s./n", attr->name);
49.
        return strlen(attr->name)+2;
50.}
51.
52.ssize_t kobj_test_store(struct kobject *kobject,struct attribute *attr,const char *buf, size_t count
  )
53.{
54.
        printk("havestore/n");
55.
        printk("write: %s/n",buf);
56.
        return count;
57.}
58.
59. struct kobject kobj;
60.static int kobj_test_init()
61.{
62.
        printk("kboject test init./n");
63.
        kobject_init_and_add(&kobj,&ktype,NULL,"kobject_test");
```

```
64.
           return 0;
    65.}
   66.
   67.static int kobj_test_exit()
    68.{
   69.
           printk("kobject test exit./n");
    70.
           kobject_del(&kobj);
    71.
           return 0;
   72.}
    73.
   74.module init(kobj test init);
    75.module_exit(kobj_test_exit);
kset.c
    1. #include ux/device.h>
   2. #include ux/module.h>
   3. #include ux/kernel.h>
   4. #include ux/init.h>
   5. #include ux/string.h>
   6. #include ux/sysfs.h>
   7. #include ux/stat.h>
   8. #include ux/kobject.h>
   9.
   10.MODULE_AUTHOR("David Xie");
   11.MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
   12.
    13.struct kset kset_p;
    14.struct kset kset_c;
    15.
   16.int kset_filter(struct kset *kset, struct kobject *kobj)
   17.{
   18.
           printk("Filter: kobj %s./n",kobj->name);
    19.
           return 1;
   20.}
    21.
    22.const char *kset_name(struct kset *kset, struct kobject *kobj)
   23.{
   24.
           static char buf[20];
   25.
           printk("Name: kobj %s./n",kobj->name);
   26.
           sprintf(buf,"%s","kset name");
    27.
           return buf;
   28.}
   29.
   30.int kset_uevent(struct kset *kset, struct kobject *kobj,struct kobj_uevent_env *env)
   31.{
   32.
           int i = 0;
    33.
           printk("uevent: kobj %s./n",kobj->name);
    34.
```

```
35.
           while( i < env->envp_idx){
   36.
                printk("%s./n",env->envp[i]);
    37.
                i++;
   38.
    39.
   40.
           return 0;
   41.}
   42.
   43.struct kset_uevent_ops uevent_ops =
   44.{
   45.
           .filter = kset_filter,
   46.
           .name = kset_name,
   47.
           .uevent = kset_uevent,
   48.};
   49.
   50.int kset_test_init()
   51.{
   52.
           printk("kset test init./n");
   53.
           kobject_set_name(&kset_p.kobj,"kset_p");
    54.
           kset_p.uevent_ops = &uevent_ops;
   55.
           kset_register(&kset_p);
    56.
   57.
           kobject_set_name(&kset_c.kobj,"kset_c");
    58.
           kset_c.kobj.kset = &kset_p;
    59.
           kset_register(&kset_c);
   60.
           return 0;
    61.}
   62.
   63.int kset_test_exit()
   64.{
   65.
           printk("kset test exit./n");
   66.
           kset unregister(&kset p);
    67.
           kset_unregister(&kset_c);
   68.
           return 0;
    69.}
    70.
    71.module init(kset test init);
    72.module_exit(kset_test_exit);
测试效果:

    root@hacker:/home/hacker/kobject# insmod kset.ko
```

- 2. root@hacker:/home/hacker/kobject# dmesg
- 3. [866.344079] kset test init.
- 4. [866.344090] Filter: kobj kset_c.
- 5. [866.344092] Name: kobj kset_c.
- 6. [866.344097] uevent: kobj kset_c.
- 7. [866.344099] ACTION=add.

- 8. [866.344101] DEVPATH=/kset_p/kset_c.
 9. [866.344103] SUBSYSTEM=kset_name.
 10.
 11.root@hacker:/home/hacker/kobject# rmmod kset
 12.root@hacker:/home/hacker/kobject# dmesg
 13.[892.202071] kset test exit.
 14.[892.202075] Filter: kobj kset_c.
 15.[892.202077] Name: kobj kset_c.
 16.[892.202083] uevent: kobj kset_c.
 17.[892.202085] ACTION=remove.
- 19.[892.202089] SUBSYSTEM=kset_name.
 如果将 kset_c.kobj.kset = &kset_p;这行注释掉,也就是不产生热插拔事件,效果如下:
 - 1. root@hacker:/home/hacker/kobject# insmod kset.ko
 - 2. root@hacker:/home/hacker/kobject# dmesg

18.[892.202087] DEVPATH=/kset_p/kset_c.

3. [94.146759] kset test init.

无论什么时候,当内核要为指定的 kobject 产生事件时,都要调用 filter 函数。如果 filter 返回 0,将不产生事件,这里将返回值改为 0,看效果:

- 1. root@hacker:/home/hacker/kobject# insmod kset.ko
- 2. root@hacker:/home/hacker/kobject# dmesg
- 3. [944.457502] kset test init.
- 4. [944.457535] Filter: kobj kset_c.
- 5
- 6. root@hacker:/home/hacker/kobject# rmmod kset
- 7. root@hacker:/home/hacker/kobject# dmesg
- 8. [962.514146] kset test exit.

下边是 kobject 的测试效果:

- root@hacker:/home/hacker/kobject# insmod kobject.ko
- root@hacker:/home/hacker/kobject# dmesg
- 3. [1022.694855] kboject test init.
- 4.
- 5. root@hacker:/home/hacker/kobject# rmmod kobject
- 6. root@hacker:/home/hacker/kobject# dmesg
- 7. [1056.650200] kobject test exit.
- 8.
- 9. root@hacker:/sys/kobject_test# ls
- 10.kobj config
- 11.root@hacker:/sys/kobject_test# cat kobj_config
- 12.root@hacker:/sys/kobject_test# dmesg
- 13.[1280.545220] have show.
- 14.[1280.545226] attrname:kobj config.
- 15.root@hacker:/sys/kobject_test# echo "aha" > kobj_config
- 16.root@hacker:/sys/kobject_test# dmesg
- 17.[1280.545220] have show.
- 18.[1280.545226] attrname:kobj_config.

分享到: