## 浅析混杂设备


作者: 李万鹏

混杂设备是在字符设备之上的一层抽象,它们拥有一些相同的特性。内核将这些共同性抽象至一个API中,这简化了这些驱动程序初始化的方式。字符设备驱动完成初始化的顺序如下:

- •通过 alloc chrdev region 及相关函数分配主/次设备号
- •使用 device create()创建/dev 和/sys 节点
- •使用 cdev init()和 cdev add()将自身注册为字符驱动程序

混杂设备只要调用 misc\_register 即可完成上述步骤。

miscdevice 共享一个主设备号 MISC\_MAJOR(即 10),但次设备号不同。所有的 miscdevice 设备形成了一个链表,对设备访问时内核根据次设备号查找对应的 miscdevice 设备,然后调用其 file\_operations 结构中注册的文件操作接口进行操作。在 内核中用 structmiscdevice 表示 miscdevice 设备,然后调用其 file\_operations 结构中注册的文件操作接口进行操作。miscdevice 的 API 实现在 drivers/char/misc.c 中。



下边是描述这个设备的结构体:



```
1. struct miscdevice {
   2.
        int minor;
                                //次设备号
   3.
        const char *name;
                                    //设备的名称
       const struct file_operations *fops; //文件操作
   4.
   5.
       struct list head list;
                            //misc list 的链表头
   6.
        struct device *parent;
                                    //父设备(Linux 设备模型中的东东了,哈哈)
   7.
        struct device *this_device;
                                     //当前设备,是 device_create 的返回值,下边会看到
   8. };
然后来看看 misc 子系统的初始化函数:

    static int __init misc_init(void)

   2. {
   3.
        int err;
   4.
   5. #ifdef CONFIG PROC FS
        /*创建一个 proc 入口项*/
   7.
        proc create("misc", 0, NULL, &misc proc fops);
   8. #endif
   9.
        /*在/sys/class/目录下创建一个名为 misc 的类*/
   10. misc_class = class_create(THIS_MODULE, "misc");
   11. err = PTR ERR(misc class);
   12. if (IS_ERR(misc_class))
   13. goto fail_remove;
   14.
   15. err = -EIO;
   16. /*注册设备,其中设备的主设备号为 MISC_MAJOR,为 10。设备名为 misc, misc_fops 是操作函数的集合*/
   17. if (register_chrdev(MISC_MAJOR,"misc",&misc_fops))
   18.
          goto fail printk;
   19. return 0;
   20.
   21.fail_printk:
   22. printk("unable to get major %d for misc devices/n", MISC_MAJOR);
   23. class_destroy(misc_class);
   24.fail_remove:
   25. remove_proc_entry("misc", NULL);
   26. return err;
   27.}
   28./*misc 作为一个子系统被注册到 linux 内核中*/
   29.subsys_initcall(misc_init);
下边是 register chrdev 函数的实现:
   1. int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
   2.
            const struct file operations *fops)
   3. {
   4. struct char_device_struct *cd;
```

```
5.
       struct cdev *cdev;
   6.
       char *s;
   7.
       int err = -ENOMEM;
   8.
       /*主设备号是10,次设备号为从0开始,分配256个设备*/
   9.
       cd = _register_chrdev_region(major, 0, 256, name);
   10. if (IS_ERR(cd))
   11.
          return PTR_ERR(cd);
   12. /*分配字符设备*/
   13. cdev = cdev_alloc();
   14. if (!cdev)
   15. goto out2;
   16.
   17. cdev->owner = fops->owner;
   18. cdev->ops = fops;
   19. /*Linux 设备模型中的,设置 kobject 的名字*/
   20. kobject_set_name(&cdev->kobj, "%s", name);
   21. for (s = strchr(kobject_name(&cdev->kobj),'/'); s; s = strchr(s, '/'))
   22.
        *s = '!';
   23. /*把这个字符设备注册到系统中*/
   24. err = cdev_add(cdev, MKDEV(cd->major, 0), 256);
   25. if (err)
   26.
          goto out;
   27.
   28. cd > cdev = cdev;
   29.
   30. return major ? 0 : cd->major;
   31.out:
   32. kobject_put(&cdev->kobj);
   33.out2:
   34. kfree(_unregister_chrdev_region(cd->major, 0, 256));
   35. return err;
   36.}
来看看这个设备的操作函数的集合:
```

```
1. static const struct file_operations misc_fops = {
2.
             = THIS_MODULE,
    .owner
3. .open
             = misc open,
4. };
```

可以看到这里只有一个打开函数,用户打开 miscdevice 设备是通过主设备号对应的打开函 数,在这个函数中找到次设备号对应的相应的具体设备的 open 函数。它的实现如下:

```
1. static int misc_open(struct inode * inode, struct file * file)
2. {
3.
     int minor = iminor(inode);
4.
     struct miscdevice *c;
5. int err = -ENODEV;
```

```
6.
    const struct file_operations *old_fops, *new_fops = NULL;
7.
8.
    lock_kernel();
9.
    mutex_lock(&misc_mtx);
10. /*找到次设备号对应的操作函数集合,让 new_fops 指向这个具体设备的操作函数集合*/
11.
    list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {
12.
      if (c->minor == minor) {
13.
         new_fops = fops_get(c->fops);
14.
        break;
15.
      }
16. }
17.
18.
    if (!new_fops) {
19.
      mutex_unlock(&misc_mtx);
20.
      /*如果没有找到,则请求加载这个次设备号对应的模块*/
21.
      request_module("char-major-%d-%d", MISC_MAJOR, minor);
22.
      mutex lock(&misc mtx);
23.
      /*重新遍历 misc_list 链表,如果没有找到就退出,否则让 new_fops 指向这个具体设备的操作函数集合*/
24.
      list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {
25.
         if (c->minor == minor) {
26.
          new fops = fops get(c->fops);
27.
          break;
28.
        }
29.
      }
30.
      if (!new fops)
31.
        goto fail;
32. }
33.
34. err = 0;
35. /*保存旧打开函数的地址*/
36. old_fops = file->f_op;
37. /*让主设备号的操作函数集合指针指向具体设备的操作函数集合*/
38. file->f_op = new_fops;
39. if (file->f_op->open) {
40.
      /*使用具体设备的打开函数打开设备*/
41.
      err=file->f_op->open(inode,file);
42.
      if (err) {
43.
        fops put(file->f op);
44.
        file->f_op = fops_get(old_fops);
45.
      }
46. }
47. fops_put(old_fops);
48.fail:
49. mutex_unlock(&misc_mtx);
50. unlock_kernel();
```

```
51. return err; 52.}
```

再来看看 misc 子系统对外提供的两个重要的 API, misc register, misc deregister:

```
1. int misc register(struct miscdevice * misc)
2. {
3.
    struct miscdevice *c;
4.
    dev t dev;
5.
    int err = 0;
6.
    /*初始化 misc_list 链表*/
7.
    INIT_LIST_HEAD(&misc->list);
8.
    mutex_lock(&misc_mtx);
9.
    /*遍历 misc_list 链表,看这个次设备号以前有没有被用过,如果次设备号已被占有则退出*/
10. list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {
11.
      if (c->minor == misc->minor) {
12.
        mutex_unlock(&misc_mtx);
13.
        return -EBUSY;
14.
     }
15. }
    /*看是否是需要动态分配次设备号*/
17.
    if (misc->minor == MISC DYNAMIC MINOR) {
18.
19.
       *#define DYNAMIC MINORS 64 /* like dynamic majors */
20.
       *static unsigned char misc_minors[DYNAMIC_MINORS / 8];
21.
       *这里存在一个次设备号的位图,一共64位。下边是遍历每一位,
22.
       *如果这位为0,表示没有被占有,可以使用,为1表示被占用。
23.
       */
24.
      int i = DYNAMIC_MINORS;
25.
      while (--i >= 0)
26.
        if ( (misc_minors[i>>3] & (1 << (i&7))) == 0)
27.
          break;
28.
      if (i<0) {
29.
        mutex_unlock(&misc_mtx);
30.
        return -EBUSY;
31.
      }
32.
      /*得到这个次设备号*/
33.
      misc->minor = i;
34. }
35. /*设置位图中相应位为 1*/
36. if (misc->minor < DYNAMIC MINORS)
37.
      misc\_minors[misc->minor >> 3] |= 1 << (misc->minor & 7);
38. /*计算出设备号*/
39. dev = MKDEV(MISC_MAJOR, misc->minor);
40. /*在/dev 下创建设备节点,这就是有些驱动程序没有显式调用 device_create,却出现了设备节点的原因*/
```

```
41.
        misc->this_device = device_create(misc_class, misc->parent, dev, NULL,
   42.
                  "%s", misc->name);
   43. if (IS_ERR(misc->this_device)) {
   44.
          err = PTR ERR(misc->this device);
   45.
          goto out;
   46. }
   47.
   48. /*
   49. * Add it to the front, so that later devices can "override"
   50. * earlier defaults
   51. */
   52. /*将这个 miscdevice 添加到 misc_list 链表中*/
   53. list_add(&misc->list, &misc_list);
   54. out:
   55. mutex_unlock(&misc_mtx);
   56. return err;
   57.}
这个是 miscdevice 的卸载函数:
   1. int misc_deregister(struct miscdevice *misc)
   2. {
   3.
        int i = misc->minor;
   4.
   5.
        if (list_empty(&misc->list))
   6.
          return -EINVAL;
   7.
   8.
        mutex lock(&misc mtx);
   9.
        /*在 misc_list 链表中删除 miscdevice 设备*/
   10. list del(&misc->list);
   11. /*删除设备节点*/
   12. device destroy(misc class, MKDEV(MISC MAJOR, misc->minor));
   13. if (i < DYNAMIC_MINORS \&\& i>0) {
   14.
        /*释放位图相应位*/
   15.
          misc_minors[i>>3] &= \sim (1 << (misc->minor & 7));
   16. }
   17. mutex_unlock(&misc_mtx);
   18. return 0;
   19.}
```

总结一下 miscdevice 驱动的注册和卸载流程:

misc\_register:匹配次设备号->找到一个没有占用的次设备号(如果需要动态分配的话)-> 计算设备号->创建设备文件->miscdevice 结构体添加到 misc\_list 链表中。 misc\_deregister:从 mist\_list 中删除 miscdevice->删除设备文件->位图位清零。