### 一.普通Linux设备驱动开发

普通Linux主要是区分于嵌入式Linux(一般指uClinux),在这种开发中宿主机和目标机可以是一台主机,即 在本机上开发编译然后在本机上加载运行(Linux设备驱动也可以直接编译进内核,但为了开发工作方便,一 般采用动态加载的方式),当然也可以是两台主机,如果是两台主机的话,要保证宿主机上的linux源码的版 本号与目标机中的linux内核版本一致。普通Linux设备驱动开发的步骤如下:

### 1 安装gcc等开发工具

在宿主机上安装开发工具和下载linux源码(要求版本号和目标机上的linux内核版本一致)。 开发工具主要有gcc、gdb、make等,这些工具在redhat或fc中默认就安装了,

在debian或Ubuntu中可以通过下面这个命令安装:

apt-get install build-essential

#### 2 安装内核树

linux源码可以通过以下几种途径获得:

直接去www.kernel.org下载

通过包管理工具下载源码, 在debian和Ubuntu中可以通过下面这个命令下载,

apt-get install linux-source-(版本号),下载后的文件在/usr/src目录中,解压到该目录即可将源码解压到/usr/src/目录后,进入linux-source-(版本号)目录中执行下面几个命令:

make oldconfig

make prepare

make scripts

# 创建一个符号链接:

ln -s /usr/src/kernels/\(\frac{Y}\)(shell uname -r)/build /lib/modules/\(\frac{Y}\)(shell uname -

## r)/build

#### 3 编写驱动

编写Linux驱动程序,以一个最简单的hello.c为例,hello.c的内容如下:

#include "linux/init.h"

```
#include "linux/module.h"
       static int hello_init(void)
        {
               printk(KERN_ALERT "Hello World linux_driver_module\n");
               return 0;
       static void hello_exit(void)
        {
               printk(KERN_ALERT "Goodbey linux_driver_module\n");
       module_init(hello_init);
       module_exit(hello_exit);
       MODULE_LICENSE("GPL");
       MODULE_AUTHOR("lpj");
4 编写Makefile
       写Makefile文件,一个示例如下,里面各项参数根据实际情况更改:
       #sample driver module
       obj-m := hello.o
       KDIR = /usr/src/linux-source-2.6.24/
       all:
                Y(MAKE) -C Y(KDIR) M=Y(PWD)
       .PHONY:clean
```

clean:

rm -f \*.mod.c \*.mod.o \*.ko \*.o \*.tmp versions

编译,在hello.c和Makefile所在目录下执行 make 即可,编译后在当前目录生成hello.ko文件

加载并测试:加载使用insmod或modprobe命令来实现,如在当前路径执行如下代码:

insmod hello.ko 或 modprobe hello

注意,如果在虚拟终端加载内核的话,将看不到内核打印信息,因为内核打印信息不会输出到虚拟终端,而是输出到/proc/kmsg文件中,所以可以通过以下方式查看内核信息:

cat /proc/kmsg 会一直打印,需要Ctrl-C手动终止

dmesg 或 dmesg | tail -N , N为一数字, 表示显示最后N行

卸载:使用rmmod命令卸载驱动模块,如 rmmod hello

### 5 编译失败

CFLAGS was changed Fix it to use EXTRA\_CFLAGS. Stop.

Solution:

- 1). # make KBUILD\_NOPEDANTIC=1
- 2). Relace all CFLAGS with EXTRA\_CFLAGS in the Makefile

Reference:hi.baidu.com/wzipp/blog/item/3b6d9f45799b5423cffca386.html

### 6 编译失败

先开始也是看书<<li>linux设备驱动程序>>

#include linux/module.h>

int init\_module(void)

```
printk("<1>hello world\n");
  return 0;
void cleanup_module(void)
  printk("<1>goodbye cruel world\n");
**然后重点来了:他可以在linux 2.0或以上版本得到编译,但不能低于1.2,看到这里和我系统也并不冲突
然后里面讲解到gcc -c hello.c
insmod hello.o
rmmod hello.o
不过确实是有问题,编译会报出一大段错误,
很纳闷确实按书上一步一步走怎么有错呢,然后找看了各种文章,不过统一的说法是建一个内核树,
这个gcc编译确实很少看见有文章介绍,一般都是写makefile,我也试过各种类似上面的gcc编译法都不行,
看了一下介绍编译一个内核至少需要40分钟左右,确实是个漫长的过程,不太甘心等这么长,
然后发现了如下的一个makefile文件
ifneq (Y(KERNELRELEASE),)
mymodule-objs=hello.o
obj-m:=hello.o
```

```
e 1 s e
KDIR := /lib/modules/Y(shell uname -r)/build
PWD := Y(shell pwd)
all:
       Y(MAKE) - C Y(KDIR) M=Y(PWD)
clean:
       rm -rf *.o *.mod.c
end i f
才焕然大悟原来诀窍在这个 KDIR上,这个路径是个 ln路径,链接到了/usr/src/kernels/Y(shell uname -r)
结合这个文件
#include linux/module.h>
#include linux/init.h>
static int hello(void)
printk(KERN_ALERT"hello");
return 0;
static void cleaup(void)
{
       printk(KERN_ALERT"goodbye");
module_init(hello);
module_exit(cleaup);
然后写入Makefile执行make,ok
```

## 7 vim 配置

1) 高亮显示

syntax on
filetype on
filetyp plugin on

2) 显示行号

set number

3) 函数列表

Tlist

4) 自动补全

OmniCpp

5) 跳转到定义

首先要安装了ctags,在程序的根目录下运行ctags-R,生成tags文件,然后在编辑程序时按Ctrl+]就会跳转到当前光标所在东西的定义处。若有多个tag,执行:ts,进行选择。按Ctrl+o即可跳回,Ctrl+t回到编辑位置。不过,当修改过代码后,需要重新生成tags。

#### 我使用的:

.vimrc

- "This line should not be removed as it ensures that various options are
- " properly set to work with the Vim-related packages available in Debian.

runtime! debian.vim

- " Uncomment the next line to make Vim more Vi-compatible
- " NOTE: debian.vim sets 'nocompatible'. Setting 'compatible' changes numerous
- " options, so any other options should be set AFTER setting 'compatible'.

"Do case insensitive matching

"set ignorecase

```
"set smartcase
                        " Do smart case matching
                        " Incremental search
set incsearch
                        " Automatically save before commands like :next and :make
set autowrite
set autoindent
set smartindent
set tabstop=4
set shiftwidth=4
"set hidden
                        " Hide buffers when they are abandoned
set mouse=a
                        " Enable mouse usage (all modes)
set number
                                " Enable line number
set previewwindow
```

## 8 各种内存分配函数

set history=50 " set command history to 50

kmalloc()分配的内存在0xBFFFFFFF-0xFFFFFFFF以上的内存中,driver一般是用它来完成对DS的分配 vmalloc()则是位于物理地址非连续,虚地址连续区,起始位置由VMALLOL\_START来决定,一般作为交换区、模块的分配

get\_free\_page从字面上理解就是分配一清空页,页的大小是1k、4k、8k、1M,像小刀mss是挺复杂的一个系统,重要的概念和算法把握住如vm\_area\_struct、slab等什么PTE、PDE、PFN不管它们,不过搞清出CPU中几个特定寄存器会清楚一点的