x86: Práctica 3 Llamada a subprogramas

Departamento de Ingeniería en Automática, Electrónica, Arquitectura y Redes de Computadores

Universidad de Cádiz



- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- 3 Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- 3 Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

1

2

3

4 5

7 8

10

11 12

13

14

15

Forma básica de un subprograma en ensamblador

```
; Codigo del programa llamador
   mov ecx, retorno ; Direccion de retorno
   mov eax, parametro1 ; Parametro 1 subprograma
    jmp nombresubprograma
retorno:
    ; Resto del codigo del programa llamador
; Fin programa llamador
; Inicio de subprograma
nombresubprograma:
    ; Cuerpo del subprograma
    ;El subprograma espera en eax el parametrol
    jmp ecx ; Vuelve a la direccion de retorno
               ; almacenada en ecx.
; Fin subprograma
```

- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- 3 Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

La pila y las instrucciones CALL y RET

La **pila** y las instrucciones **CALL** y **RET** son herramientas que la arquitectura ofrece para facilitar la llamada a subprogramas.

- La pila suele utilizarse para pasar parámetros a subprogramas. El registro EBP se utilizará para poder acceder a los parámetros insertados en la pila sin sacarlos. Se introducirá el valor de EBP en la pila al principio de los subprogramas y se igualará a ESP (prólogo). Al final se restaurará su valor original(epílogo).
- Las instrucciones CALL y RET serán utilizadas siempre para llamar a un subprograma y volver de un subprograma al programa llamador, respectivamente.

La pila

- Es una estructura LIFO (Last In First Out)
- El tamaño de cada marco de la pila depende de la máquina. Normalmente suele ser de doble palabra (32 bits, 4 bytes). Cuando se mete o se saca un dato de la pila se hace siempre con el tamaño del marco de pila.
- Al introducir un dato en la pila, esta crece hacia las direcciones menores (puntero de pila - 4)
- Al sacar un dato de la pila, esta decrece hacia las direcciones mayores (puntero de pila + 4)

La pila




Figura: Funcionamiento de la pila. (Imagen del manual de Intel)

Las instrucciones CALL y RET

- La instrucción CALL seguida de un desplazamiento (normalmente representado por una etiqueta que apunta al inicio de un subprograma), se usa para llamar a un subprograma.
- CALL almacena la dirección de retorno en la pila y realiza el salto al inicio del subprograma.
- RET saca de la cima de la pila la dirección de retorno y salta a dicha dirección. La dirección de retorno debe estar en la cima de la pila para que funcione correctamente. Opcionalmente, puede añadirse a la instrucción un operando inmediato, que representa el número de bytes que sacará de la pila tras haber sacado la dirección de retorno de la cima de la pila.

- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

Convenciones de llamada

Una convención de llamada establece un contrato entre un programa llamador y un subprograma llamado. Incluye la siguiente información:

- Cómo deben pasarse los parámetros.
- Cómo debe pasarse el valor devuelto.
- Cómo debe quedar el ambiente básico de ejecución al finalizar la invocación (especialmente la pila y los registros).

- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

Convención de llamada cdecl (C declaration)

- Los parámetros se pasan al subprograma introduciéndolos en la pila en el orden inverso a la signatura del subprograma. El resultado devuelto se pasa en el registro EAX.
- Después de la llamada, el fragmento llamador debe eliminar de la pila los parámetros que insertó. De esta forma, el número de parámetros puede ser variable.
- Los registros EAX, ECX y EDX pueden modificarse en el subprograma, pero los demás deben preservar su contenido. Para conservar el contenido de un registro se almacena en la pila al principio del subprograma y se restaura al final.

1

2

8

10

Ejemplo de la convención de llamada de C

```
;Codigo del programa llamador
pusha ;Guarda los registros de
;proposito general en la pila
push param2 ;Los parametros se introducen
push param1 ;en orden inverso al que se pasan
call subpr
add esp,8 ;Sumamos a esp 4 por cada parametro
popa ;Restaura el contenido de los
;registros de proposito general.
;Resto del codigo del programa llamador
```

1

2

3

4

10

11

12

Ejemplo de la convención de llamada de C

```
; Inicio de subprograma
subpr:
   push ebp ; Estas dos instrucciones son
   mov ebp, esp ;el prologo del subprograma
    ; Cuerpo del subprograma
    ;El subprograma utiliza los parametros
   ; de la pila sin sacarlos de la misma
   pop ebp
                  ; Estas dos instrucciones son
   ret.
                  ;el epilogo del subprograma
    ;La direccion de retorno debe estar en la
   ; cima de la pila
;Fin del subprograma
```

- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

Convención de llamada stdcall

- Los parámetros se pasan a los subprogramas insertándolos en la pila en el orden inverso a la signatura del subprograma. El resultado devuelto se pasa en el registro EAX.
- Antes de finalizar, el subprograma debe eliminar de la pila los parámetros que le pasaron. El número de estos debe ser fijo.
- Los registros EAX, ECX y EDX pueden modificarse en el subprograma, pero los demás deben preservar su contenido. Para conservar el contenido de un registro se almacena en la pila al principio del subprograma y se restaura al final.

Ejemplo de la convención de llamada stdcall

```
;Codigo del programa llamador
pusha ;Guarda los registros de
    ;proposito general en la pila
push param2 ;Los parametros se introducen
push param1 ;en orden inverso al que se pasan
call subpr
popa ;Restaura el contenido de los
    ;registros de proposito general.
;Resto del codigo del programa llamador
```

1

2

3

7

1

2

3

4

7

10

11

12

13

14

15

Ejemplo de la convención de llamada de stdcall

```
; Inicio de subprograma
subpr:
   push ebp ; Estas dos instrucciones son
   mov ebp, esp ;el prologo del subprograma
    ; Cuerpo del subprograma
    ;El subprograma utiliza los parametros
   ; de la pila sin sacarlos de la misma
   pop ebp
                  ; Estas dos instrucciones son
   ret 8
                  ;el epilogo del subprograma
    ¿La direccion de retorno debe estar en la
    ; cima de la pila. Ademas debe ponerse como
    ; operando inmediato el numero de bytes de
    ; los parmaetros para que sean eliminados
    ; antes de volver
; Fin del subprograma
```

- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- 3 Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

Llamadas al sistema

A diferencia de otros sistemas, en Windows no se conocen los códigos de llamadas al sistema, por lo que deben hacerse mediante llamadas a la API de Win32 o a la API de C.

- Para llamar a las funciones, puede utilizarse la pseudoinstrucción invoke nomfuncion, param1, param2,... (teniendo en cuenta que cada parámetro separado por coma se introduce como DWORD)
- Es equivalente a realizar:
 push param2
 push param1
 call nomfuncion

- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

La API de C

- Las funciones de la API de C utilizan la convención cdecl.
- Tras llamar a una función, el llamador debe eliminar de la pila los parámetros introducidos, sumando a ESP tantos bytes como ocupen los parámetros.
- Los registros EAX, EDX y ECX podrían ser modificados por la función llamada. Es conveniente guardarlos en la pila antes de llamar a la función, para restaurarlos después.
- Para utilizar las funciones, se debe enlazar al proyecto la librería msvcrt.dll.

- Llamadas a subprogramas
 - Forma básica de un subprograma
 - La pila y las instrucciones CALL y RET
- Convenciones de llamada a subprogramas
 - La convención de llamada cdecl
 - La convención de llamada stdcall
- Llamadas al sistema
 - La API de C
 - La API de Win32

La API de Win32

- Todas las funciones de esta API utilizan la convención de llamada stdcall (excepto la función wsprintf, que utiliza cdecl.)
- Al llamar funciones que utilizan stdcall, el llamador no tiene que eliminar los parámetros introducidos en la pila.
- Los registros EAX, EDX y ECX pueden ser modificados por la función. Es conveniente guardarlos en la pila antes de llamar a la función, para restaurarlos después.
- Para utilizar la mayoría de las funciones, se debe enlazar al proyecto la librería kernel32.dll