
Potencial elétrico



Potencial elétrico

Se uma carga de prova q for colocada em um campo elétrico, ficará sujeita a uma força elétrica.


A carga de prova passará a se movimentar, adquirindo energia cinética.





Potencial elétrico


A energia cinética da carga de prova q deve-se à **energia potencial elétrica** que ela tem por estar dentro do campo elétrico da carga Q.





Potencial elétrico

Ao colocar diferentes cargas de prova q em um ponto P de um campo elétrico, observamos que as cargas adquirem diferentes energias potenciais elétricas E_{pel} . No ponto P, a relação $\frac{E_{pel}}{q}$ é constante.





Potencial elétrico

Por definição, o **potencial elétrico**, V, no ponto P é a grandeza escalar dada por:

joule por coulomb
$$\left(\frac{J}{C}\right)$$
 $V = \frac{E_{\text{pel}}}{q}$ joule (J) coulomb (C)

A unidade de medida $\frac{J}{C}$ recebe o nome **volt** (**V**).

Portanto: 1 volt =
$$1 \frac{\text{joule}}{\text{coulomb}}$$



Consideremos uma carga de prova q que, sujeita a uma força elétrica \vec{F} , movimenta-se em um campo elétrico entre os pontos A e B.

Pela conservação da energia:

$$E_{c(A)} + E_{p(A)} = E_{c(B)} + E_{p(B)}$$
 (1)

Pelo teorema da energia cinética:

$$\tau_F = E_{c(B)} - E_{c(A)}$$
 (II)



De **(I)** e **(II)**, temos:

$$\tau_F = E_{p(A)} - E_{p(B)}$$

Pela definição de potencial elétrico:

$$E_{p(A)} = qV_A e E_{p(B)} = qV_B$$


Então:

$$\tau_F = qV_A - qV_B \Rightarrow \tau_F = q \cdot (V_A - V_B)$$



Observações

Como a força elétrica é conservativa, o trabalho da força elétrica no deslocamento de q, entre A e B, não depende da trajetória particular seguida por q.



Então:

$$\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = q \cdot (V_A - V_B)$$



Observações


Se $\tau > 0$ (trabalho positivo), então o trabalho da força elétrica é trabalho motor, o movimento de q é espontâneo.

Se τ < 0 (trabalho negativo), então o trabalho da força elétrica é trabalho resistente e o movimento de q não é espontâneo.



Potencial elétrico de uma carga puntiforme

Vamos considerar a carga Q, geradora de um campo elétrico, e a carga q, uma carga de prova.



Da definição de potencial elétrico, sabemos que:

$$E_{\rm pel} = qV$$
 (I)



Potencial elétrico de uma carga puntiforme

A partir de conhecimentos mais vançados de Matemática, pode-se demonstrar que a energia potencial elétrica desse sistema de cargas é:

$$E_{\text{pel}} = k \cdot \frac{Q \cdot q}{d} \quad \text{(II)}$$

De **(I)** e **(II)**, temos:

$$Q \cdot V = k \cdot \frac{Q \cdot Q}{d} \Rightarrow V = k \cdot \frac{Q}{d}$$


(Potencial elétrico de uma carga elétrica puntiforme)



Potencial elétrico criado por um sistema de cargas elétricas puntiformes

Consideremos um sistema constituído por n cargas elétricas:

$$Q_1, Q_2, Q_3, ..., Q_n$$





Potencial elétrico criado por um sistema de cargas elétricas puntiformes

O potencial elétrico resultante, V_P , no ponto P, é dado pela soma algébrica dos potenciais criados por cada uma das cargas elétricas do sistema:


$$V_p = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

(Potencial elétrico de um sistema de cargas elétricas puntiformes)



Potencial elétrico no campo elétrico uniforme

Vamos considerar uma carga de prova q que se desloca em um campo elétrico uniforme, entre os pontos A e B.



Para qualquer trajetória seguida pela carga de prova, teremos:

$$\tau_F = q \cdot (V_A - V_B) (\mathbf{I})$$



Potencial elétrico no campo elétrico uniforme

Entretanto, uma carga elétrica q, colocada em um campo elétrico uniforme, fica sujeita a uma força elétrica $\overset{\triangleright}{F}$, constante (em módulo, direção e sentido), de módulo dado por:

$$F_{\rm el} = |q| \cdot E$$

E, para uma força constante, o trabalho pode ser calculado por:

$$\tau_F = Fd \cdot \cos \theta$$



Potencial elétrico no campo elétrico uniforme

Considerando um deslocamento retilíneo na mesma direção e sentido do campo, teremos:

$$\tau_{Fel} = |q| \cdot E \cdot d \text{ (II)}$$

Então, de **(I)** e **(II)**:

$$|q| \cdot E \cdot d = q \cdot (V_A - V_B)$$

$$E \cdot d = V_A - V_B$$

$$E \cdot d = U$$



Dizemos que um corpo condutor, eletrizado ou não, está em **equilíbrio eletrostático** quando não existe uma movimentação ordenada de cargas elétricas nesse corpo. Nesse caso:


- o campo elétrico em todos os pontos internos do corpo é nulo;
- o potencial elétrico em qualquer ponto do corpo, interno ou de sua superfície, é constante;



- as cargas elétricas em excesso distribuem-se pela superfície externa do corpo;
- a concentração de cargas na superfície do corpo é maior em regiões pontiagudas e, nessas regiões, o campo elétrico é mais intenso;
- o vetor campo elétrico em pontos da superfície é perpendicular à superfície do corpo.



Para o caso particular de um condutor esférico de raio R, o módulo E do campo elétrico varia com a distância d até o centro, de acordo com o diagrama abaixo.





Ainda, para o caso particular de um condutor esférico de raio R, o módulo V do potencial elétrico varia com a distância d até o centro, de acordo com o diagrama abaixo.

