LS

Linear Studio

OPTIMIZACIÓN · LP

Manual de usuario

Sistema web del método simplex para programación lineal: ingreso del modelo, forma estándar, procedimiento iteración por iteración y lectura de la solución óptima.

Curso: Investigación de Operaciones — Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Autores: Equipo Linear Studio

Versión: 1.0 · Octubre de 2026

CONTENIDO

Índice

1. Qué es Linear Studio
2. Instalación y puesta en marcha
3. Paso 1 · Ingreso de datos
4. Paso 2 · Modelo y tabla inicial
5. Paso 3 · Pivoteo
6. Paso 4 · Resultado final
7. Sesión y modelos guardados
8. Módulo de transporte
9. Preguntas frecuentes
10. Estructura del proyecto

Cómo leer este manual

Cada sección explica qué se ve en pantalla y qué tiene que hacer el usuario. Las capturas son reales: se tomaron de la aplicación en funcionamiento, no son dibujos.

> **La interfaz está en español y el cálculo es exacto.**
> Todos los valores que se muestran provienen del algoritmo simplex real que corre en el servidor: no hay tablas fijas ni resultados precargados.

SECCIÓN 1

Qué es Linear Studio

Linear Studio resuelve problemas de programación lineal con el **método simplex** y muestra *todo* el procedimiento: la forma estándar del modelo, cada iteración con su tabla antes y después, la variable que entra, la que sale, el elemento pivote, la prueba de razones y las operaciones de fila.

Al abrir la aplicación aparece la **pantalla de acceso**: hay que iniciar sesión o crear una cuenta para entrar. La sesión se conserva al recargar la página y el nombre del usuario aparece siempre en el pie de la barra lateral.

El recorrido en cuatro pasos

PASO	QUÉ HACE	QUÉ SE VE
1 · Ingreso de datos	Escribes el modelo: variables, objetivo y restricciones.	Formulario con vista previa en vivo.
2 · Modelo y tabla inicial	El servidor lo convierte a forma estándar.	Ecuaciones, variables agregadas y la tabla inicial.
3 · Pivoteo	El simplex itera pivoteando.	Cada iteración con su explicación y sus tablas.
4 · Resultado final	Se lee y se interpreta la solución.	Métricas, verificación, interpretación y precios sombra.

✓ **El modelo se conserva al cambiar de paso.**
Puedes volver atrás, corregir el modelo en el paso 1 y volver a preparar: el modelo no se pierde al navegar.

SECCIÓN 2

Instalación y puesta en marcha

Requisitos

- **Node.js** 20 o superior (probado con 24.22.1 LTS).
- **MongoDB** 6 o superior (probado con 8.0), local o Atlas.
- npm 10 o superior.

1. Base de datos

```
# MongoDB local (Windows)
mongod --dbpath C:\data\db --bind_ip 127.0.0.1

# o con Docker
docker run -d --name mongo -p 27017:27017 mongo:8
```

2. Backend

```
cd backend
npm install
cp .env.example .env     # ajusta MONGODB_URI si hace falta
npm run seed              # carga los modelos de ejemplo
npm run dev               # http://localhost:3000
```

3. Frontend

```
cd frontend
npm install
cp .env.example .env     # VITE_API_URL=http://localhost:3000
npm run dev               # http://localhost:5173
```

Variables de entorno del backend

VARIABLE	POR DEFECTO	PARA QUÉ SIRVE
`PORT`	`3000`	Puerto del servidor Express.
`CORS_ORIGIN`	`http://localhost:5173`	Origen permitido por CORS (el frontend de Vite).
`MONGODB_URI`	`mongodb://127.0.0.1:27017/linear-studio`	Conexión a la base de datos.
`JWT_SECRET`	clave de desarrollo	Firma los tokens de sesión. **Cámbiala en producción.**

! **Si guardas el proyecto en el disco de Windows y usas WSL.**
Vite no recibe los eventos de cambio de archivos ahí: el archivo `frontend/vite.config.js` ya incluye `usePolling` para que la recarga funcione.

SECCIÓN 3

Paso 1 · Ingreso de datos

Es la primera pantalla de trabajo, después de iniciar sesión. A la izquierda está el formulario y a la derecha la **vista previa**, que se actualiza con cada tecla: sirve para comprobar que el modelo es el que quieres antes de resolverlo.





Figura 1. El formulario vacío. A la derecha, la vista previa con el objetivo, las restricciones y la condición de no negatividad.

Cómo llenar el modelo

1. **Número de variables.** De 2 a 6. Solo se muestran las activas, con los nombres `a, b, c, d, e, f`.
2. **Tipo de optimización.** Maximizar o minimizar. La opción elegida queda en azul.
3. **Función objetivo Z.** Los coeficientes de cada variable.
4. **Restricciones.** Una fila por restricción, con un coeficiente por variable, el signo (≤, ≥, =) y el término independiente. El botón **Agregar** añade una fila y el icono de la papelera la quita.



> Figura 2. El modelo de referencia completo: `MAX Z = 3a + 5b` con tres restricciones. La vista previa ya muestra las tres ecuaciones.

Errores de validación

Si algo falta, la aplicación lo dice **antes** de llamar al servidor, con los mismos mensajes que usa el backend.




Figura 3. Una restricción sin término independiente se reporta como «La restricción 1 está incompleta. Ingresa el término independiente o elimina la fila».

✓ **Botón «Preparar modelo».**
Envía el modelo al servidor, que lo resuelve y devuelve todo el procedimiento. Si el problema no tiene solución óptima (es infactible o no acotado) también lo indica con una explicación clara.

SECCIÓN 4

Paso 2 · Modelo y tabla inicial

Aquí se ve el modelo ya convertido a **forma estándar**: las mismas restricciones, pero con una variable de holgura (≤), de exceso y artificial (≥) o solo artificial (=) para poder tabularlo.




Figura 4. La forma estándar del modelo y la tabla inicial, con las variables básicas `s1, s2, s3`.

Qué mirar en esta pantalla

- **Sistema de ecuaciones:** una línea por restricción, ya con las variables agregadas.
- **Panel de variables agregadas:** cada holgura, exceso o artificial, con la restricción a la que pertenece.
- **Tabla inicial:** la fila `Z` guarda los costos reducidos; la última columna es el término independiente (RHS).

> **Si hay una restricción ≥ o =, el método empieza en la Fase 1.**
> La tabla inicial se rotula `W` y el objetivo es minimizar la suma de las variables artificiales `A`. Cuando `W` llega a cero se pasa a la Fase 2 con el objetivo `Z`.

SECCIÓN 5

Paso 3 · Pivoteo

Es el corazón del sistema: **cada iteración** del simplex, con su explicación. La iteración 0 es la tabla inicial; desde ahí se navega con **Anterior**, **Siguiente** o el selector *Ir a la iteración*.




Figura 5. La iteración 0: la tabla con la que arranca el método.




Figura 6. La iteración 1 completa: las tres tarjetas de decisión, la prueba de razones, las operaciones de fila y las tablas antes y después con el pivote resaltado.

Las tres tarjetas

TARJETA	COLOR	QUÉ SIGNIFICA
Variable entrante	Azul	La que entra a la base. Se elige por tener el coeficiente más negativo en la fila Z (el costo reducido más favorable).
Variable saliente	Ámbar	La que sale de la base. Se elige por la **menor razón** de la prueba de cocientes.
Elemento pivote	Neutro	El número que se hace 1 al dividir la fila pivote.

La prueba de razones

Solo entran en la división las filas con coeficiente **positivo** en la columna que entra. Las demás se marcan con «—» y la nota lo explica. La fila que sale queda resaltada en ámbar.

Las operaciones de fila

Se listan numeradas y con la fórmula exacta, para que se pueda seguir el álgebra: `F2 ← F2 / 2` normaliza la fila pivote y `FZ ← FZ + 5·F2` elimina la columna en la fila Z.

✓ **El resaltado del pivote.**
En las tablas, la columna y la fila del pivote quedan en azul muy suave y la celda del pivote tiene además un borde: se ve de un vistazo qué se está pivoteando.

SECCIÓN 6

Paso 4 · Resultado final

La solución, con todo lo necesario para **verificarla**: el valor de Z, el de cada variable, el de las holguras, la comprobación restricción por restricción y la interpretación en lenguaje natural.




Figura 7. El resultado del modelo de referencia: Z = 36 con a = 2, b = 6 y s_1 = 2.

La tabla de verificación

Se comprueba cada restricción sustituyendo la solución: el lado izquierdo, el signo, el término independiente, la holgura que queda y si la restricción está **activa** (es decir, si se cumple con igualdad). En el ejemplo, las restricciones 2 y 3 están activas porque no les queda holgura.

Los precios sombra

Dicen **cuánto cambia Z si el término independiente de una restricción sube en una unidad**. En el ejemplo, el precio sombra de la restricción 2 es 1.5: si su término independiente pasa de 12 a 13, el valor óptimo pasaría de 36 a 37.5.

> **La precisión decimal no recalcula nada.**
> El cálculo del servidor es exacto (fracciones); el selector solo cambia cuántos decimales se muestran. Es la diferencia entre `3/2` y `1.50`.

Acciones disponibles

- **Ver iteraciones:** vuelve al paso 3.
- **Exportar resumen:** descarga un archivo de texto con el modelo, la solución y las restricciones.
- **Nuevo modelo:** limpia todo y vuelve al paso 1.

SECCIÓN 7

Sesión y modelos guardados

La aplicación empieza con la **pantalla de acceso**. Desde ahí se inicia sesión o se crea una cuenta; la sesión queda guardada en el navegador, así que al recargar la página se entra directo y el nombre del usuario sigue visible en el pie de la barra lateral.




Figura 8. La pantalla de acceso es la primera vista de la aplicación: iniciar sesión, crear cuenta o restablecer la contraseña.




Figura 9. Con la sesión iniciada, el pie de la barra lateral muestra el nombre y el correo del usuario, junto al botón *Salir*.

El flujo

1. En la pantalla de acceso, crea una cuenta con nombre, correo y contraseña (mínimo 6 caracteres).
2. Al guardar un modelo, el estado de la barra superior pasa a *Guardando…* y luego a *Guardado*.
3. El modelo se almacena **con su resolución completa**.
4. Desde **Modelos guardados** puedes abrir un modelo: se recupera el procedimiento entero **sin volver a calcular**.

> ! **Recuperación de contraseña sin servidor de correo.**
> Por simplicidad, el token de recuperación se muestra en pantalla (modo demostración) y se usa para restablecer la contraseña. En producción se enviaría por correo.

SECCIÓN 8

Módulo de transporte

Como extensión, el sidebar incluye un módulo de **problemas de transporte**: se definen las ofertas de cada origen, las demandas de cada destino y los costos de cada ruta, y la aplicación compila esa matriz a un modelo de programación lineal que resuelve con el mismo método simplex.




Figura 10. El editor de la matriz de costos con las ofertas y las demandas.

Cómo se compila

- Una variable `x_ij` por ruta, con el costo como coeficiente de Z.
- Una restricción ≤ por origen, con su oferta.
- Una restricción = por destino, con su demanda.
- El objetivo es **minimizar** el costo total del envío.




Figura 11. El plan de envío: las rutas con carga resaltadas y el costo total.

✓ **El plan de envío es la solución óptima.**
En el ejemplo de la figura, con ofertas de 20 y 30 unidades y demandas de 12 y 18, el costo mínimo es **102**
: se envían 12 unidades de O1 a D1 y 18 de O2 a D2. Los precios sombra de las demandas son 4 y 3, que es el costo de servir una unidad adicional en cada destino.




Figura 12. El botón «Ver el procedimiento simplex» abre el pivoteo del modelo compilado, con su Fase 1 y su Fase 2.

SECCIÓN 9

Preguntas frecuentes

¿El resultado está precargado?

No. Cada número que aparece lo calculó el servidor ejecutando el simplex sobre el modelo que escribiste, con aritmética exacta de fracciones.

¿Por qué el problema mínimo usa un objetivo con signo negativo?

El tableau siempre maximize. Para minimizar `Z` se resuelve el problema auxiliar `MAX (−Z)`, que se rotula `Z'`, y al final se revierte el signo para presentar el valor de `Z`. La propia pantalla lo explica.

¿Qué pasa si el problema no tiene solución?

Si es **infactible** (las restricciones se contradicen) o **no acotado** (el objetivo se puedeImprove sin límite), la aplicación lo indica con una alerta y una explicación, y deja las iteraciones realizadas para poder ver el procedimiento.

¿Cómo se eligen las variables entrante y saliente?

La entrante es la de coeficiente más negativo en la fila Z; si hay empate, la más a la izquierda. La saliente es la de menor razón; si hay empate, la de la fila más arriba. Además, a partir de la iteración 50 se aplica la regla de Bland para garantizar que el método termina.

¿Puedo volver atrás sin perder lo escrito?

Sí. El modelo se conserva al cambiar de paso; solo se descarta si pulsas **Reiniciar** o **Nuevo modelo**, y en ese caso la aplicación pide confirmación.

SECCIÓN 10

Estructura del proyecto

```
mr-simplex/
├── backend/                 API (Express + MongoDB)
│   ├── src/
│   │   ├── services/        solver simplex: forma estándar, pivoteo, dos fases
│   │   ├── controllers/     controladores de la API
│   │   ├── routes/          rutas
│   │   ├── middlewares/     CORS, errores y autenticación
│   │   ├── models/          esquemas Mongoose
│   │   └── utils/           fracciones exactas, tokens y contraseñas
│   ├── seed/                script de carga inicial de datos
│   ├── test/                pruebas (Vitest)
│   └── HISTORIAS.md         control de avance
│
├── frontend/                interfaz (React + Vite + Tailwind)
│   ├── src/
│   │   ├── steps/           los cuatro pasos del método
│   │   ├── layout/          barra lateral, barra superior, indicador
│   │   ├── components/      tabla del simplex, sesión, transporte
│   │   ├── estado/          estado global de la aplicación
│   │   ├── services/        llamadas a la API
│   │   └── styles/          tokens del sistema de diseño
│   ├── documentacion/       este manual y sus capturas
│   ├── test/                pruebas (Vitest + Testing Library)
│   └── HISTORIAS.md         control de avance
│
```

Comandos útiles

COMANDO	QUÉ HACE
`backend: npm test`	Corre las 271 pruebas del backend.
`backend: npm run coverage`	Pruebas con informe de cobertura.
`backend: npm run seed`	Recarga los modelos de ejemplo.
`frontend: npm test`	Corre las 39 pruebas del frontend.
`frontend: node scripts/capturas.mjs`	Repite el recorrido real y regenera las capturas de este manual.