目 录

1	进程			2
	1.1	形成进程	程的必要考虑	2
	1.2	最简单的	的进程	2
		1.2.1	简单进程中的关键技术	3
	1.3	从 ring0)到 ring1	5
		1.3.1	时钟中断处理程序	5
		1.3.2	进程表、进程体、GDT、TSS	5
		1.3.3	一个简单的进程执行体	6
		1.3.4	定义进程表	7
		1.3.5	初始化 GDT 表中的 LDT 描述符	10
		1.3.6	初始化 GDT 表中的 TSS	10
		1.3.7	实现从 ring0 到 ring1	11
		1.3.8	总结	12
	1.4	丰富中国	断处理程序	13
		1.4.1	让时钟中断开始起作用	13
		1.4.2	现场的保护与恢复	13
		,	704 FE	14
		1.4.4	内核栈	15
	1.5	多进程		18
		1.5.1	添加一个进程体	18
		1.5.2	相关的变量和宏	19
		1.5.3	初始化进程表	19
		1.5.4	初始化 LDT	20
		1.5.5	201 400-1400	21
		1.5.6	添加一个任务的步骤总结	22
	1.6	Minix #	9中断处理	23

进程			2/31	
1.6.1	对 minix 代码的学习		. 26	
1.6.2	实现进程需要的步骤		. 31	

Chapter 1

进程

1.1 形成进程的必要考虑

CPU 的个数通常总是小于进程的个数,所以我们需要进程调度,使得系统总有"正在运行的"和"正在休息的"进程。

为了让"正在休息的"进程在重新醒来时记住自己挂起之前的状态,我们需要一个数据结构记录一个进程的状态。

还需要考虑的是, 进程和进程切换运行在不同层级上。

还有一点需要考虑,就是进程自己不知道什么时候被挂起,什么时候又被启动,我们需要知道诱发进程切换的原因不只一种,比如发生了时钟中断。

1.2 最简单的进程

首先介绍一下进程切换的情形:

- 一个进程正在运行着,此时时钟中断发生。
- 物权级从ring1跳到ring0,开始执行时钟中断处理程序。
 - 中断处理程序调用进程调度模块,指定下一个应该运行的进程。
 - 中断处理程序结束时,下一个进程准备就绪并开始运行,特权级从ring0跳回ring1。

从上述过程得知,我们需要完成几个部分:

- 1. 时钟中断处理程序。
- 2. 进程调度模块。
- 3. 两个进程。

进程 4/31

1.2.1 简单进程中的关键技术

1.2.1.1 进程状态的保存

需要考虑保存进程的状态,用于恢复进程,所以我们要把寄存器的值统统保存起来。

一般使用 push 或 pushad 保存大多寄存器的值,并且把它写在时钟中断例程的最顶端,以便中断发生时马上被执行。

当恢复进程时,使用 pop 来恢复寄存器的值,虽然执行指令 iretd 回到原先的进程。

1.2.1.2 进程表 PCB

之前已经提到过,我们需要一个数据结构记录一个进程的状态。这个数据结构叫做进程表,也就是进程控制块 PCB。

进程表是用来描述进程的,所以它必须独立于进程之外。每个进程有一个对应的进程表,我们会有很多个进程,所以就需要创建一个进程表数组。

1.2.1.3 进程栈和内核栈


在进程切换时,我们需要考虑 esp 指向的位置。

当进程运行时,esp 指向进程堆栈中的某个位置。而为了把进程的寄存器状态压进进程表,esp 此时又需要指向进程表的某个位置。

需要知道的是,中断处理程序也可能用到堆栈操作,而显然我们不能容忍 esp 对进程 表进行操作,所以我们应该让 esp 指向专门的内核栈区域。

总而言之,进程切换过程中,esp 将出现在 3 个不同的区域,如下图所示:

进程 5/31



这三个区域的描述如下:

- 进程栈, 进程运行时自身的堆栈。
- 进程表,存储进程状态信息的数据结构。
- 内核栈,进程调度模块运行时使用的堆栈。

1.2.1.4 特权级变换

系统原先运行在 ring0, 所以当我们准备开始第一个进程时, 我们面临一个 ring0 向 ring1 的转移。

这个过程和恢复进程很相似,所以我们通过假装发生了一次时钟中断来启动第一个进程,利用 iretd 来实现 ring0 向 ring1 的转移。

当执行时钟中断处理程序时,需要从 ring1 向 ring0 转移,此时要从当前 TSS 中取出内层 ss 和 esp 作为目标代码的 ss 和 esp, 所以我们必须事先准备好 TSS。

因为每个进程相对独立,所以这些任务状态段相互独立。我们需要把涉及到的描述符放在局部描述符表 LDT 中,这意味着我们还需要为每个进程准备 LDT。

进程 6/31

1.3 从 ring0 到 ring1

1.3.1 时钟中断处理程序

如果想实现从 ring0 到 ring1 的转移,只需要用一个 iretd 指令。 我们的时钟中断处理程序如下:

1 ALIGN 16 2 hwint00: 3 iretd

1.3.2 进程表、进程体、GDT、TSS

一个进程开始之前,我们必须初始化 cs、ds、es、fs、gs、ss、esp、eip、eflags,才能让一个进程正常运行。


其中,cs、ds、fs、es 这些段寄存器对应的是 LDT 中的描述符,所以我们还要初始化局部描述符表。因为 LDT 本身是进程的一部分,所以需要把它放在进程表中,并且还需要在 GDT 中增加相应的描述符,对应的选择子将被加载给 ldtr。

因为每个进程都有一个任务状态段,所以我们必须初始化一个 TSS, 并且在 GDT 中增加相应的描述符,对应的选择子将被加载给 tr。目前, TSS 中我们只会用到 ss 和 esp, 所以我们只初始化它们两个。

gs 指向显存的描述符,用于访问显存。

根据上述描述,各寄存器和GDT、LDT、TSS的关系如下图:

进程 7/31



1.3.3 一个简单的进程执行体

我们的第一个进程执行体如下:

进程 8/31

```
delay(1);
10
11
             }
12
13
14
        // delay () 函数放置在 klib. c 文件中
        PUBLIC void delay(int time)
15
16
             int i, j, k;
17
             for(k = 0; k < time; k++)
18
19
                 for (i = 0; i < 10; i++)
20
21
                      for (j = 0; j < 10000; j++){}
22
23
24
             }
25
```

这里,我们为了等待中断的发生,我们将在重新放置堆栈和 GDT 表之后,将跳转到一个 kernel main()函数:

1.3.4 定义进程表

进程表就是存储进程状态信息的数据结构,在这之前我们还要定义栈帧和进程结构 体。

1.3.4.1 定义栈帧

```
// 位于proc.h文件
1
2
      typedef struct s_stackframe
3
          // gs、fs、es、ds、edi、esi、ebp、kernel_esp、ebx、edx、ecx、eax将被save()
4
              函数压栈
          u32 gs;
          u32 fs;
6
          u32 es;
          u32 ds;
          u32 edi;
9
          u32 esi;
10
```

进程 9/31

```
u32 ebp;
11
12
           u32 kernel_esp;
           u32 ebx;
13
14
           u32 edx;
15
           u32 ecx;
16
           u32 eax;
17
           u32 retaddr; // 暂时不知道它有什么用
18
19
           // 在中断发生时将被CPU压栈
20
           u32 eip;
21
22
           u32 cs;
           u32 eflags;
23
           u32 esp;
24
25
           u32 ss;
       }STACK_FRAME;
```

1.3.4.2 定义进程结构体

根据之前的总结,我们知道,一个进程,拥有进程表、LDT、指向 LDT 的选择子、进程号和进程名。所以它的代码定义如下:

```
// 位于proc.h文件

typedef struct s_proc

{

STACK_FRAME regs;

u16 ldt_sel;

DESCRIPTOR ldts[LDT_SIZE];

u32 pid;

char p_name[16];

PROCESS;
```

1.3.4.3 初始化进程表

进程表就是进程结构体的数组:

```
1 // 位于global.c文件
2 PUBLIC PROCESS proc_table[NR_TASKS];
```

初始化进程表的代码如下:

```
PROCESS* p_proc = proc_table;

// 初始化ldt_sel

p_proc ->ldt_sel = SELECTOR_LDT_FIRST;

// 初始化ldts[LDT_SIZE]

memcpy(&p_proc ->ldts[0], &gdt[SELECTOR_KERNEL_CS>>3], sizeof(DESCRIPTOR));

p_proc ->ldts[0]. attrl = DA_C | PRIVILEGE_TASK << 5;

memcpy(&p_proc ->ldts[1], &gdt[SELECTOR_KERNEL_DS>>3], sizeof(DESCRIPTOR));
```

进程 10/31

```
p proc -> ldts[1]. attr1 = DA DRW | PRIVILEGE TASK << 5;
10
11
       // 初始化栈帧regs中的寄存器
12
13
       // cs指向LDT中第一个描述符
       p_proc -> regs.cs = (0 & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK;
14
       // ds、es、fs、ss指向LDT中的第二个描述符
15
       p_proc -> regs.ds = (8 & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK;
16
       p proc->regs.es = (8 & SA RPL MASK & SA TI MASK) | SA TIL | RPL TASK;
17
18
       p_proc -> regs.fs = (8 & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK;
       p_proc -> regs.ss = (8 & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL | RPL_TASK;
19
       // gs指向显存
20
       p_proc ->regs.gs = (SELECTOR_KERNEL_GS & SA_RPL_MASK) | RPL_TASK;
21
       // eip指向TestA, 进程将从TestA的入口地址开始运行
22
       p_proc -> regs.eip = (u32) TestA;
23
       // esp指向了单独的栈
       p_proc -> regs.esp = (u32)task_stack + TASK_SIZE_TOTAL;
25
       // 将IOPL位设为1,让进程可以使用I/O指令
26
       p_proc \rightarrow regs.eflags = 0x1202;
```

上述代码中的宏定义于 protect.h 中:

```
#define INDEX DUMMY 0
1
       #define INDEX FLAT C 1
2
        #define INDEX_FLAT_RW 2
3
4
        #define INDEX_VIDEO 3
       #define INDEX_TSS 4
5
       #define INDEX_LDT_FIRST 5
6
       #define SELECTOR DUMMY 0
8
       #define SELECTOR FLAT C 0x08
       #define SELECTOR_FLAT_RW 0x10
10
       #define SELECTOR_VIDEO (0x18 + 3)
11
       #define SELECTOR_TSS 0x20
12
13
       #define SELECTOR_LDT_FIRST 0x28
14
       #define SELECTOR KERNEL CS SELECTOR FLAT C
15
       #define SELECTOR KERNEL DS SELECTOR FLAT RW
16
17
       #define SELECTOR_KERNEL_GS SELECTOR_VIDEO
18
        // 每个任务有一个单独的LDT
19
       #define LDT SIZE 2
20
       #define SA RPL MASK 0xFFFC
22
       #define SA_RPL0 0
23
       #define SA_RPL1 1
24
       #define SA_RPL2 2
25
       #define SA_RPL3 3
26
        #define SA_TI_MASK 0xFFFB
28
        #define SA_TIG 0
29
        #define SA_TIL 4
```

进程 11/31

1.3.5 初始化 GDT 表中的 LDT 描述符

进程拥有 LDT 表,而 GDT 中需要有进程的 LDT 的描述符,所有我们还需要初始化 GDT 中进程 LDT 的描述符:

```
// 位于proctect.h
1
        init_descriptor(&gdt[INDEX_LDT_FIRST], vir2phys(seg2phys(SELECTOR_KERNEL_DS),
            proc_table[0].1dts), LDT_SIZE * sizeof(DESCRIPTOR) - 1, DA_LDT);
4
       PRIVATE void init_descriptor(DESCRIPTOR* p_desc, u32 base, u32 limit, u16
            attribute)
5
6
            p_desc -> limit_low = limit & 0x0FFFF;
            p_desc -> base_low = base & 0x0FFFF;
            p_desc \rightarrow base_mid = (base >> 16) & 0x0FF;
8
            p_desc -> attr1 = attribute & 0x0FF;
10
            p_desc \rightarrow limit_high_attr2 = ((limit >> 16) & 0x0F) | (attribute >> 8) & 0xF0;
11
            p_desc \rightarrow base_high = (base >> 24) & 0x0FF;
12
13
        // 根据段名求绝对地址
14
       PUBLIC u32 seg2phys(u16 seg)
15
16
            DESCRIPTOR* p_dest = &gdt[seg >> 3];
            return (p_dest->base_high <<24 | p_dest->base_mid <<16 | p_dest->base_low);
18
19
20
        // vir2phys是一个宏, 定义于protect.h中
21
        #define vir2phys(seg_base, vir) (32)((u32)(seg_base) + (u32)vir)
```

1.3.6 初始化 GDT 表中的 TSS

1.3.6.1 定义 TSS

TSS 的定义如下:

```
typedef struct s_tss
2
            u32 backlink;
            u32 esp0;
4
            u32 ss0;
5
            u32 esp1;
6
            u32 ss1;
            u32 esp2;
8
            u32 ss2;
            u32 cr3;
10
11
            u32 eip;
            u32 flags;
12
            u32 eax;
13
14
            u32 ecx;
            u32 edx;
15
            u32 ebx;
16
```

进程 12/31

```
u32 esp;
17
18
             u32 ebp;
             u32 esi;
19
             u32 edi;
20
             u32 es;
21
             u32 cs;
22
             u32 ss;
23
             u32 ds;
24
25
             u32 fs;
             u32 gs;
26
             u32 ldt;
27
28
             u16 trap;
             u16 iobase; // I/O位图基址
29
        }TSS;
30
```

1.3.6.2 初始化 TSS

代码如下:

1.3.7 实现从 ring0 到 ring1

在 main.c 中添加两行代码:

```
// p_proc_ready是指向进程表结构的指针
p_proc_ready = proc_table;
restart();
```

restart() 函数定义在 kernel.asm 中,如果要恢复一个进程,需要将 esp 指向这个结构体的开始处,然后运行一些列的 pop 指令将寄存器值弹出:

```
// 将esp指向进程结构体的开始处
2
         mov\ esp\ ,\ [\ p\_proc\_ready\ ]
3
         // 设置ldtr
         11dt [esp + P_LDT_SEL]
         // 将进程结构体的栈帧的末地址赋值给TSS中ring0堆栈指针域
6
         // 当ring1转移至ring0时, 堆栈将被自动切换到TSS中ss0和esp0指定的位置
         // 下一次中断发生时, ss、esp、eflags、cs、eip将被依次压入进程结构体的栈帧中
9
         // 从ring0到ring1时候, iretd会把这些弹出
         lea eax, [esp + P_STACKTOP]
10
         mov dword [tss + TSS3_S_SP0], eax
11
12
         // 中断发生时, eax、ecx、edx、ebx、esp、ebp、esi、edi、ds、es、fs和gs压栈
13
         // 从ring0到ring1时,需要使用pop指令弹出
14
```

进程 13/31

```
15
             pop gs
16
             pop fs
17
             pop es
             pop ds
18
19
             popad
20
             // 跳过retaddr
21
             add esp, 4
22
23
             iretd
24
```

进程结构体中的栈帧如下图,再对照着上面的代码,应该就很好理解了:



1.3.8 总结

为了实现从 ring0 到 ring1,我们进行了以下几个步骤:

- 1. 准备好进程体 TestA()。
- 2. 初始化 GDT 中的 TSS 和 LDT 两个描述符,以及初始化 TSS。
- 3. 准备进程表。
- 4. 完成跳转, 实现从 ring0 到 ring1。

进程 14/31

1.4 丰富中断处理程序

1.4.1 让时钟中断开始起作用

首先打开时钟中断:

```
out_bype(INT_M_CTLMASK, 0xFE);
out_bype(INT_S_CTLMASK, 0xFF);
```

为了告知 8259A 当前中断结束,我们还需要在中断处理程序中把中断结束位 EOI 置为 1:

```
hwint00:
mov al, EOI
out INT_M_CTL, al
iretd
```

EOI 和 INT M CTL 定义在 sconst.inc 中:

```
INT_M_CTL equ 0x20
INT_M_CTLMASK equ 0x21
INT_S_CTL equ 0xA0
INT_S_CTLMASK equ 0xA1

EOI equ 0x20
```

1.4.2 现场的保护与恢复

在中断处理程序中,其实有必要进行现场的保护:

```
ALIGN 16
        hwint00:
2
            pushad
3
            push ds
            push es
            push fs
6
            push gs
9
            inc byte [gs:0]
10
            mov al, EOI
11
            out INT_M_CTL, al
12
13
14
            pop gs
            pop fs
            pop es
16
17
            pop ds
18
            popad
19
```

进程 15/31

iretd

1.4.3 赋值 TSS 中的 esp0

时钟中断打开以后,就存在 ring0 和 ring1 之间频繁的切换。两个层级之间的切换包含:代码的跳转和堆栈的切换。

当 ring1 切换到 ring0 时,我们需要用到 TSS。目前为止,TSS 对于我们的用处是用于保存 ring0 堆栈的信息,也就是 ss 和 esp 两个寄存器的信息。

当进程被中断切到内核态时,各个寄存器需要被立即压栈,所以 TSS 中的 esp0 应该是当前进程的进程表中保存寄存器值的地方,也就是 s stackframe 的最高地址处。

因为我们不可能在进程运行时设置 esp0 的值, 所以需要在 iretd 执行之前做这件事:

```
ALIGN 16
1
        hwint00:
2
             ; 跳过retaddr
4
             sub esp, 4
             pushad
             push ds
             push es
             push fs
8
9
             push gs
10
             mov dx, ss
11
            mov ds, dx
            mov es, dx
12
13
14
             inc byte [gs:0]
15
            mov al, EOI
16
17
             out INT_M_CTL, al
18
             lea eax, [esp + P_STACKTOP]
19
             ; 给esp0赋值
20
            mov dword [tss + TSS3_S_SP0], eax
21
22
23
             pop gs
             pop fs
25
             pop es
             pop ds
26
             popad
27
28
             ; 跳过retaddr
             add esp, 4
29
31
             iretd
```

也就是说,在切换到 ring0 的时候,esp0 的值将赋值给 esp,随后 esp 指向 regs 最高地址的,随着各寄存器值的压栈,esp 指向了 regs 的最低地址处。为了下一次中断的正常进行,我们在 iretd 之前,将 esp0 设为 regs 的最高地址。

进程 16/31

1.4.4 内核栈

esp 现在指向的是进程表,如果在中断处理程序中要用到堆栈操作,进程表就会被破坏掉,所以我们需要将 esp 指向另外的地方,也就是内核栈。

```
ALIGN 16
1
        hwint00:
2
            sub esp, 4
3
            pushad
            push ds
            push es
6
            push fs
7
8
            push gs
            mov\ dx\ ,\ s\, s
9
            mov ds, dx
10
            mov es, dx
11
12
            mov esp, StackTop; 进入内核栈
13
14
15
            inc byte [gs:0]
16
            mov al, EOI
17
            out INT_M_CTL, al
18
            mov esp, [p_proc_ready]; 离开内核栈
20
21
            lea eax, [esp + P_STACKTOP]
            mov dword [tss + TSS3_S_SP0], eax
23
24
25
            pop gs
26
            pop fs
27
            pop es
            pop ds
28
29
            popad
            add esp, 4
30
31
            iretd
```

1.4.4.1 尝试比较复杂的中断例程

有了内核栈,我们就可以用一些比较复杂的中断处理程序:

```
1
       extern disp_str
2
        [SECTION . data]
3
        clock_int_msg db "^",0
4
       hwint00:
6
            sub esp, 4
8
            pushad
9
            push ds
10
            push es
            push fs
11
```

进程 17/31

```
push gs
12
13
             push\ dx\,,\ ss
             push\ ds\ ,\ dx
14
15
            push es, dx
16
            mov esp, StackTop
17
18
19
            inc byte [gs:0]
20
            mov al, EOI
21
            out INT_M_CTL, al
22
23
            push clock_int_msg
24
            call disp_str
25
26
            add esp, 4
27
28
            mov esp, [p_proc_ready]
29
            lea eax, [esp + P_STACKTOP]
30
            mov dword [tss + TSS3\_S\_SP0], eax
31
32
33
            pop gs
34
            pop fs
35
             pop es
36
             pop ds
37
             popad
            add esp, 4
38
39
            iretd
```

1.4.4.2 中断重入

我们现在想要在中断处理过程中允许下一个中断发生,先来感受一下中断重入的现象:

```
extern delay
1
2
        hwint00:
3
            sub esp, 4
5
            pushad
            push ds
6
            push es
8
            push fs
            push gs
9
            mov dx, ss
10
11
            mov ds, dx
            mov\ es\ ,\ dx
12
13
14
            mov esp, StackTop
15
            inc byte [gs:0]
16
17
18
            mov al, EOI
```

进程 18/31

```
out INT_M_CTL, al
19
20
            sti ; 发生时钟中断时会把中断关掉,为了体会中断重入的现象,我们在此把中断打
21
                开
22
           push clock_int_msg
23
           call disp_int
24
           add esp, 4
25
26
           push 1
27
           call delay
28
29
           add esp, 4
30
           cli
31
32
33
           mov esp, [p_proc_ready]
34
           lea eax, [esp + P_STACKTOP]
35
           mov dword [tss + TSS3_S_SP0], eax
36
37
           pop gs
38
           pop fs
39
40
           pop es
           pop ds
41
42
           popad
43
           add esp, 4
44
           iretd
45
```

为了让中断不会不断地重入,我们需要让中断处理程序知道自己是不是在嵌套执行,此时我们只需要设置一个全局变量。这个全局变量有一个初值-1,当中断处理程序开始执行时它自加,结束时自减。

在处理程序开头处这个变量需要被检查一下,如果值不是 0,则说明在一次中断未处理完之前就又发生了一次中断,这时直接跳到最后。代码如下:

```
// 设置全局变量
1
       PUBLIC int kernel main()
2
           k_reenter = -1;
4
       ; 在中断例程中加入k_reenter自加以及判断是否为0的代码
8
       extern k_reenter
10
       hwint00:
           sub esp, 4
11
           pushad
12
           push ds
13
14
           push es
           push fs
15
           push gs
16
           mov dx, ss
17
           mov\ ds\ ,\ dx
18
           mov es, dx
19
```

进程 19/31

```
20
21
             inc byte [gs:0]
22
            mov al, EOI
23
            out INT_M_CTL, al
25
            inc dword [k_reenter] ; k_reenter自加
26
27
            cmp dword [k_reenter], 0
28
            jne .re_enter
29
            mov esp, StackTop
30
31
             sti
32
33
34
            push clock_int_msg
             call disp_str
35
            add esp, 4
36
37
38
             cli
39
            mov esp, [p_proc_ready]
40
            lea eax, [esp + P_STACKTOP]
42
            mov dword [tss + TSS3\_S\_SP0], eax
43
44
45
        .re_enter:
            dec dword [k_reenter]
46
            pop gs
47
48
            pop fs
49
            pop es
            pop ds
50
            popad
51
             add esp, 4
52
53
             i\,r\,e\,t\,d
54
```

1.5 多进程

1.5.1 添加一个进程体

进程体 B 的内容如下:

```
void TestB()

int i = 0x1000;

while(1)

disp_str("B");
disp_int(i++);
disp_str(".");
delay(1);
```

进程 20/31

```
10 }
11 }
```

1.5.2 相关的变量和宏

进程有四个要素:进程体、进程表、GDT和TSS。接下来我们来初始化进程表。

为了让我们的代码实现自动化,让增加一个进程变得简单而迅速,我们使用一个task_table 数组。这个数组的每一项定义好一个任务的开始地址、堆栈,在初始化进程表示,只要用一个for循环依次读取每一项,然后填充到相应的进程表项中就可以了。

首先在 proc.h 中声明一个数组类型:

```
typedef void (*task_f)();

typedef struct s_task

{
    task_f initial_eip;
    int stacksize;
    char name[32];
}
```

随后我们在 global.c 中增加 task_table 中增加一个定义:

```
PUBLIC TASK task_table[NR_TASKS] = {{TestA, STACK_SIZE_TESTA, "TestA"}, {TestB, STACK_SIZE_TESTB, "TestB"}};
```

一些相关的宏的定义如下:

```
#define NR_TASKS 2

#define STACK_SIZE_TESTA 0x8000

#define STACK_SIZE_TESTB 0x8000

#define STACK_SIZE_TOTAL (STACK_SIZE_TESTA + \
STACK_SIZE_TESTB)
```

1.5.3 初始化进程表

下面用 for 循环和 task_table 数组进行进程表的初始化工作:

```
PUBLIC int kernel_main()

disp_str("----\"kernel_main\" begins---");

TASK* p_task = task_table;
PROCESS* p_proc = proc_table;
char* p_task_stack = task_stack + STACK_SIZE_TOTAL;
ul6 selector_ldt = SELECTOR_LDT_FIRST;
```

进程 21/31

```
9
             int i;
10
             for (i = 0; i < NR\_TASKS; i++)
11
12
13
                  strcpy(p_proc ->p_name; p_task ->name);
                  p_proc \rightarrow pid = i;
14
                  p_proc -> ldt_sel = selector_ldt;
15
                  memcpy(&p proc -> ldts[0], &gdt[SELECTOR KERNEL CS >> 3], sizeof[
16
                       DESCRIPTOR ]);
                  p_proc \rightarrow 1dts[0].attr1 = DA_C \mid PRIVILEGE_TASK << 5;
17
                  memcpy(&p_proc -> ldts[1], &gdt[SELECTOR_KERNEL_DS >> 3], sizeof[
18
                      DESCRIPTOR]);
                  p_proc \rightarrow 1dts[1].attr1 = DA_DRW | PRIVILEGE_TASK << 5;
19
                  p_proc \rightarrow regs.cs = ((8*0) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL |
20
                  p_proc \rightarrow regs.ds = ((8*1) & SA_RPL_MASK & SA_TI_MASK) | SA_TIL |
21
                      RPL_TASK;
                  p_proc \rightarrow regs.es = ((8*1) \& SA_RPL_MASK \& SA_TI_MASK) | SA_TIL |
22
                       RPL_TASK;
                  p_proc \rightarrow regs.fs = ((8*1) \& SA_RPL_MASK \& SA_TI_MASK) | SA_TIL |
23
                      RPL TASK;
                  p_proc \rightarrow regs.ss = ((8*1) \& SA_RPL_MASK \& SA_TI_MASK) | SA_TIL |
                      RPL_TASK;
                  p_proc -> regs.gs = (SELECTOR_KERNEL_GS & SA_RPL_MASK) | RPL_TASK;
25
26
                  p_proc -> regs.eip = (u32)p_task -> initial_eip;
                  p_proc -> regs.esp = (u32)p_task_stack;
28
                  p_proc \rightarrow regs.eflags = 0x1202;
29
31
                  p_task_stack -= p_task -> stacksize;
                  p_proc++;
32
                  p_task++;
33
                  selector_1dt += 1 << 3;
35
36
37
             k_reenter = -1;
38
             p_proc_ready = proc_table;
39
40
             restart();
41
             while (1) {}
42
43
```

1.5.4 初始化 LDT

每一个进程都会在 GDT 中对应有一个 LDT 描述符,我们刚刚在进程表中初始化了 LDT 描述符对应的选择子,但是还没初始化描述符本身。

下面使用循环初始化进程的描述符:

```
int i;
PROCESS* p_proc = proc_table;
ul6 selector_ldt = INDEX_LDT_FIRST << 3;</pre>
```

进程 22/31

1.5.5 修改中断处理程序

一个进程由"睡眠"状态变成"运行"状态,需要将 esp 指向进程表项的开始处,然后在执行 lldt 之后经历一系列 pop 指令恢复各个寄存器的值。因为进程的一切信息都包含在进程表中,所以,想要恢复不同的进程,只需要将 esp 指向不同的进程表就可以了。代码如下:

```
1
        hwint00:
2
            sub esp, 4
            pushad
3
4
            push ds
             push es
            push bfseries
6
            push gs
            mov\ dx\ ,\ s\, s
            mov ds, dx
9
            mov es, dx
10
11
12
            inc byte [gs:0]
13
            mov al, EOI
14
15
             out INT_M_CTL, al
16
             inc dword [k_reenter]
17
            cmp dword [k_reenter], 0
18
             jne .re_enter
19
20
21
            mov esp, StackTop
22
             sti
23
             push 0
24
25
             call clock_handler
26
             add esp, 4
27
             cli
28
29
            mov esp, [p_proc_ready]
             11dt [esp + P_LDT_SEL]
30
             lea eax, [esp + P_STACKTOP]
31
            mov dword [tss + TSS3_S_SP0], eax
33
        .re_enter:
34
             dec dword [k_reenter]
35
             pop gs
```

进程 23/31

时钟中断的核心代码 clock_handler 函数如下:

```
PUBLIC void clock_handler(int irq)

{

disp_str("#");

p_proc_ready++;

if(p_proc_ready >= proc_table + NR_TASKS)

p_proc_ready = proc_table;

}
```

1.5.6 添加一个任务的步骤总结

步骤如下:

1. 首先添加一个进程体:

```
void TestC()

int i = 0x2000;

while(1)

disp_str("C");
disp_int(i++);
disp_str(".");
disp_str(".");
delay(1);

}
```

2. 然后在 task_table 中添加一项进程:

```
PUBLIC TASK task_table[NR_TASKS] = {

{TestA, STACK_SIZE_TESTA, "TestA"},

{TestB, STACK_SIZE_TESTB, "TestB"},

{TestC, STACK_SIZE_TESTC, "TestC"}

};
```

3. 最后需要添加一些宏变量:

```
#define NR_TASKS 3

#define STACK_SIZE_TESTA 0x8000

#define STACK_SIZE_TESTB 0x8000

#define STACK_SIZE_TESTC 0x8000
```

进程 24/31

```
# define STACK_SIZE_TOTAL (STACK_SIZE_TESTA + \
STACK_SIZE_TESTB + \
STACK_SIZE_TESTC)
```

1.6 Minix 的中断处理

Minix 的中断处理代码充满了美感,下面是它的中断处理机制的代码的一部分:

```
#define hwint_master(irq)
1
2
             call save
             inb INT_CTLMSK
3
             orb al, (1 \le irq)
4
             outb INT_CTLMSK
5
6
             movb al, ENABLE
             outb INT_CTL
8
             sti
             push irq
             call \ (\_irq\_table \ + \ 4*irq) \ \setminus
10
11
             pop ecx
12
             cli
13
             test eax, eax
             jz = 0f
14
             inb INT_CTLMSK
15
             andb al, -[1 << irq]
16
             outb INT_CTLMSK
17
        0: ret
18
19
20
             .align 16
         _hwint00:
21
             hwint_master(0)
22
23
24
             .align 16
         _hwint01:
25
26
             hwint_master(1)
27
             .align 16
28
         _hwint02:
29
             hwint_master(2)
31
             .align 16
32
         _hwint03:
33
             hwint_master(3)
35
             .align 16
36
37
         _hwint04:
             hwint_master(4)
38
39
40
             .align 16
41
         _hwint05:
             hwint_master(5)
42
43
```

进程 25/31

```
44
             .align 16
        _hwint06:
45
             hwint_master(6)
46
47
48
             .align 16
        _hwint07:
49
             hwint_master(7)
50
51
        #define hwint_slave(irq)
52
             call save
53
             inb INT2_CTLMASK
54
55
             orb a1, (1 \le [irq - 8])
             outb INT2_CTLMASK
56
             movb al, ENABLE
57
58
             outb INT_CTL
             jmp .+2
59
             outb INT2_CTL
60
             sti
61
62
             push irq
             call (_irq_table + 4*irq) \
63
64
             pop ecx
65
             cli
             test eax, eax
66
             jz 0 f
67
68
             inb INT2_CTLMASK
69
             andb al, -[1 << [irq -8]]
             outb INT2_CTLMASK
70
        0: ret
71
72
73
             .align 16
        _hwint08:
74
75
             hwint_slave(8)
76
             .align 16
77
78
        _hwint09:
79
             hwint_slave(9)
80
             .align 16
81
        _hwint10:
82
            hwint_slave(10)
83
84
             .align 16
85
86
        _hwint11:
             hwint_slave(11)
87
88
89
             .align 16
        _hwint12:
90
             hwint_slave(12)
91
92
93
             .align 16
        _hwint13:
94
            hwint_slave(13)
95
96
             .align 16
97
        _hwint14:
98
             hwint_slave(14)
```

进程 26/31

hwint_master 首先调用一个函数 save,将寄存器的值保存起来,然后操纵 8259A 避免 在处理当前中断的同时发生同样类型的中断。随后,给 8259A 的中断命令寄存器发出中断结束命令 EOI。然后用 sti 指令打开种顿啊,调用函数 (*_irq_table[irq])(irq),这是与当前中断相关的一个例程。再用 cli 关中断、test 指令判断函数 (*_irq_table[irq])(irq) 的返回值,如果非零的话就重新打开当前发生的中断,如果是零的话就直接 ret。

首先来看看 save 函数:

```
align 16
2
    save:
3
        cld
        pushad
    o16 push ds
    o16 push es
    o16 push fs
    o16 push gs
        mov dx, ss
        mov\ ds\ ,\ dx
10
11
        mov es, dx
12
        mov eax, esp
        incb (_k_reenter)
13
        jnz set_restart1
14
        mov esp, k_stktop
16
        push _restart
        xor ebp, ebp
17
        jmp RETADR—P_STACKBASE( eax )
18
19
        .align 4
20
    set_restart1:
21
22
        push restart1
        jmp RETADR—P_STACKBASE( eax )
23
```

上面函数中的代码大部分挺熟悉的,主要是 jmp RETADR-P_STACKBASE(eax) 需要理解。这里的 eax 指向进程表的初始地址,而 RETADR-P STACKBASE 的定义如下:

```
P STACKBASE = 0
1
       GSREG = P STACKBASE
3
       FSREG = GSREG + 2
       ESREG = FSREG + 2
4
       DSREG = ESREG + 2
       DIREG = DSREG + 2
       SIREG = DIREG + w
       BPREG = SIREG + w
       STREG = SIREG + w
       BXREG = STREG + w
10
       DXREG = BXREG + w
11
       CXREG = DXREG + w
12
       AXREG = CXREG + w
13
```

进程 27/31

```
RETADR = AXREG + w
14
15
       PCREG = RETADR + w
       CSREG = PCREG + w
16
       PSWREG = CSREG + w
17
18
       SPREG = PSWREG + w
       SSREG = SPREG + w
19
       P_STACKTOP = SSREG + w
20
       P LDT SEL = P STACKTOP
21
       P_LDT = P_LDT_SEL + w
```

所以 RETADR-P_STACKBASE 的值就是执行 call save 这条指令时压栈的返回地址相对于进程表起始地址的偏移。所以 jmp RETADR-P_STACKBASE(eax) 将跳转到 inb INT_CTLMASK 以后继续向下执行。

save 函数还设置了,如果非中断重入,就跳转到_restart,如果中断重入,就跳转到restart1,这两个函数的代码如下:

```
_restart:
1
2
           cmp (_held_head), 0
            jz over_call_unhold
3
           call _unhold
       over_call_unhold:
           mov esp , (_proc_ptr)
            11dt P_LDT_SEL(esp)
            lea eax, P_STACKTOP(esp)
8
9
           mov (_ess+TSS3_S_SP0), eax
        restart1:
10
11
           decb (_k_reenter)
       o16 pop gs
12
       o16 pop fs
13
       o16 pop es
14
       o16 pop ds
15
16
            popad
            add esp, 4
17
            iretd
18
```

1.6.1 对 minix 代码的学习

首先学习对中断重入方式的处理:

```
1
        hwint00:
            sub esp, 4
2
3
            pushad
4
            push ds
            push es
5
            push fs
6
            push gs
            mov dx, ss
8
            mov ds, dx
10
            mov es, dx
11
            inc byte [gs:0]
12
```

进程 28/31

```
13
            mov al, EOI
14
            out INT_M_CTL, al
15
16
             inc dword [k_reenter]
17
            cmp dword [k_reenter], 0
18
            jne .1
19
20
21
            mov esp, StackTop
22
            push restart
23
24
            jmp .2
25
26
27
            push restart_reenter
28
        . 2:
29
             sti
30
31
            push 0
32
             call clock_handler
33
            add esp, 4
35
             cli
36
37
38
             r e t
39
40
41
        ; 从hwint00中分离出restart代码
42
        restart:
            mov esp, [p_proc_ready]
43
             11dt [esp + P_LDT_SEL]
44
             lea eax, [esp + P_STACKTOP]
45
            mov dword [tss + TSS3_S_SP0], eax
46
47
        restart_reenter:
49
            dec dword [k_reenter]
            pop gs
50
51
             pop fs
52
             pop es
            pop ds
53
            popad
54
55
             add esp, 4
56
             iretd
57
```

这里的中断重入处理方式,不管是否重入,都会调用 clock_handler 函数,所以我们还需要修改时钟中断处理程序,使得它发生中断重入时直接返回:

进程 29/31

随后分离出 save 函数的代码:

```
hwint00:
1
            call save
2
            mov al, EOI
4
            out INT_M_CTL, al
            sti
            push 0
8
            call clock_handler
10
            add esp, 4
            cli
11
12
13
            ret
14
15
        save:
            pushad
16
17
            push ds
            push es
18
            push fs
19
20
            push gs
            mov dx, ss
21
            mov\ ds\ ,\ dx
22
23
            mov es, dx
24
            mov eax, esp
25
26
27
            inc dword [k_reenter]
            cmp dword [k_reenter], 0
28
            jne .1
29
30
            mov esp, StackTop
31
            push restart
            jmp [eax + RETADR — P_STACKBASE]
32
33
34
            push restart_reenter
35
            jmp [eax + RETADR — P_STACKBASE]
36
```

我们之前是允许时钟中断时再次发生时钟中断的,现在我们来禁止这种现象:

```
hwint00:
call save
; 禁止时钟中断发生
in al, INT_M_CTLMASK
```

进程 30/31

```
or al, 1
6
            out INT_M_CTLMASK, al
8
            mov al, EOI
9
10
            out INT_M_CTL, al
11
            sti
12
            push 0
13
            call clock_handler
14
            add esp, 4
15
            cli
16
17
            ; 允许时钟中断发生
18
            in al, INT_M_CTLMASK
19
20
            and al, 0xFE
            out INT_M_CTLMASK, al
21
22
            ret
23
```

将时钟中断处理程序改成一个类似的宏,用于通用的中断处理程序中:

```
extern irq_table
1
2
        %macro hwint_master 1
3
4
            call save
            in al, INT_M_CTLMASK
5
            or al, (1 << \%1)
6
            out INT_M_CTLMASK, al
            mov al, EOI
10
            out INT_M_CTL, al
11
            sti
12
13
            push %1
             call [irq_table + 4 * %1]
14
15
             pop ecx
             cli
16
17
             in al., INT\_M\_CTLMASK
18
             and al, -(1 << \%1)
19
             out INT_M_CTLMASK, al
20
21
             r\,e\,t
        %endmacro
22
```

irq_table 是一个函数指针数组,存放着中断处理程序,需要初始化 irq_table:

```
PUBLIC void init_8259A()

{
    int i;
    for(i = 0; i < NR_IRQ; i++)
        irq_table[i] = spurious_irq;
}
```

我们再写一个函数 put_irq_handler 来为 irq_table 赋值:

进程 31/31

```
PUBLIC void put_irq_handler(int irq, irq_handler handler)
{
    disable_irq(irq);
    irq_table[irq] = handler;
}
```

然后在 kernel main() 函数中指定时钟中断处理程序:

```
PUBLIC int kernel_main()

{

put_irq_handler(CLOCK_IRQ, clock_handler);

enable_irq(CLOCK_IRQ);

}
```

这里用到的 disable_irq 函数和 enable_irq 函数如下:

```
global enable_irq
1
        global disable_irq
2
3
        disable_irq:
4
            mov ecx, [esp + 4]
            pushf
6
            cli
7
8
            mov ah, 1
            rol ah, cl
9
            cmp cl, 8
10
            jae disable_8
11
12
        disable_0:
13
            in al , INT_M_CTLMASK
14
15
             test al, ah
            jnz dis_already
16
            or al, ah
17
            out INT_M_CTLMASK, al
18
19
            popf
20
            mov eax, 1
            ret
21
22
        disable_8:
23
            in al , INT_S_CTLMASK
24
             test\ al\ ,\ ah
25
26
            jnz dis_already
27
            or al, ah
            out INT_S_CTLMASK, al
28
            popf
30
            mov eax, 1
31
            ret
32
        dis_already:
33
            popf
34
35
             xor eax, eax
             ret
36
37
        enable_irq:
38
```

进程 32/31

```
mov ecx, [esp + 4]
39
40
            pushf
            cli
41
            mov ah, -1
42
            rol ah, cl
            cmp cl, 8
44
            jae enable_8
45
        enable_0:
46
            in al, INT_M_CTLMASK
47
            and al, ah
48
            out INT_M_CTLMASK, al
49
            popf
            ret
51
        enable_8:
52
53
            in al, INT_S_CTLMASK
            and al, ah
54
            out INT_S_CTLMASK, al
55
56
            popf
            r\,e\,t
```

1.6.2 实现进程需要的步骤

步骤如下:

- 1. 初始化 8259A。
- 2. 初始化 IDT。
- 3. 初始化 GDT 中的 TSS 和 LDT 两个描述符,以及初始化 TSS。
- 4. 初始化进程表。
- 5. 指定时钟中断处理程序。
- 6. 让8259A可以接收时钟中断。
- 7. restart().