目 录

1	libvi	libvirt 3					
	1.1	libvirt 的介绍					
	1.2	libvirt 的安装					
	1.3	libvirt 和 libvirtd 的配置					
		1.3.1 libvirt 的配置文件					
		1.3.2 libvirtd 的配置					
	1.4	libvirt 域的 XML 配置文件					
		1.4.1 CPU 的配置					
		1.4.2 内存的配置					
		1.4.3 客户机启动的配置 8					
		1.4.4 网络的配置					
		1.4.5 存储的配置					
		1.4.6 其他配置简介					
2	virsl	13					
	2.1	virsh 常用命令					
		2.1.1 域管理的命令					
		2.1.2 宿主机和 Hypervisor 的 管理命令					
		2.1.3 网络的管理命令					
		2.1.4 存储池和存储卷的管理命令					
		2.1.5 其他常用命令					
3	创建	一个虚拟机 16					
	3.1	制作虚拟机镜像					
	3.2	编写客户机配置文件					
	3.3	创建虚拟机					
4	建立	到 Hypervisor 的连接 18					
7	建业 4.1	使用本地 URI 连接 Hypervisor					
	4.1	使用远程 URI 连接 Hypervisor					
	4.2	连接到 Hypervisor 的例子					
4.5 连接到 Hypervisor 的例子							

kvm	管理-	ロ 目
KVIII	电坪	1.4

5	libvi	rt API		20
	5.1	libvirt	API 的简介	. 20
		5.1.1	连接 Hypervisor 的 API	. 20
		5.1.2	域管理的 API	. 20
		5.1.3	节点管理的 API	. 20
		5.1.4	网络管理的 API	. 21
		5.1.5	存储卷管理的 API	. 21
		5.1.6	存储池管理的 API	. 21
	5.2	使用li	ibvirt API 的例子	. 22
6	自动	化安装	€ OpenStack	23

1 libvirt

1.1 libvirt 的介绍

libvirt 是用于管理平台虚拟化技术的应用程序接口、守护进程和管理工具,它不仅提供了对虚拟化客户机的管理,也提供了对虚拟化网络和存储的管理。

在 libvirt 中有几个重要的概念,如下所示:

- Node 又叫做节点,是一个物理机器,上面可能运行着多个虚拟客户机。Hypervisor 和 Domain 都运行在节点之上。
- Hypervisor 又叫做虚拟机监控器,比如 KVM、Xen、VMware、Hyper-V 等,是虚拟 化中的一个底层软件层,它可以虚拟化一个节点让其运行多个虚拟客户机。
- Domain 又叫做域,是在 Hypervisor 上运行的一个客户机操作系统实例。

libvirt 被用于管理节点上的各个域,其中的管理功能包括以下四个部分:

- 1. 域的管理。包括对域的生命周期的管理以及管理对多种设备类型的热拔插操作。
- 2. 远程节点的管理。libvirt 支持多种网络远程传输类型。只要物理节点上运行了 libvirtd 这个守护进程, 远程的管理程序就可以连接到该节点进行管理操作。
- 3. 存储的管理。任何运行了 libvirtd 守护进程的主机,都可以通过 libvirt 来管理不同类型的存储。
- 4. 网络的管理。任何运行了 libvirtd 守护进程的主机,都可以通过 libvirt 来管理物理的和逻辑的网络接口。

libvirt 由三部分组成:

- 应用程序编程接口库,为其他虚拟机管理工具提供虚拟机管理的程序库支持。
- · libvirtd 守护进程,负责执行对节点上的域的管理工作。
- virsh, 是 libvirt 项目中默认的对虚拟机管理的一个命令行工具。

1.2 libvirt 的安装

安装 libvirt 的步骤如下:

1. 首先检查是否安装过 libvirt, 命令如下所示:

```
which libvirtd
```

如果有安装过 libvirt, 就应该先清除之前装过的 libvirt, 命令如下所示:

```
// 仅在ubuntu16.04下试验过
sudo apt remove libvirt—bin
```

2. 下载 libvirt 的源代码,命令如下所示:

```
// 下载日期为2016.12.25, 此时最新版本为2.5.0
wget http://libvirt.org/sources/libvirt -2.5.0.tar.xz
```

3. 配置 libvirt 前,需要安装一些工具。相关命令如下所示:

```
sudo apt-get install libpciaccess-dev
sudo apt-get install libxml++2.6-2v5
sudo apt-get install libxml++2.6-dev
sudo apt-get install libyajl-dev
sudo apt-get install libdevmapper-dev
sudo apt-get install libnl-3-dev
sudo apt-get install libnl-route-3-dev
```

4. 配置 libvirt, 命令如下所示:

```
./configure
```

5. 编译 libvirt, 命令如下所示:

```
make −j 4
```

6. 安装 libvirt, 命令如下所示:

```
sudo make install
```

7. 配置动态链接,命令如下所示:

```
sudo vi /etc/ld.so.conf.d/libc.conf
```

将文件内容写为下图中的内容:

```
# libc default configuration
include /usr/lib/x86_64-linux-gnu
/usr/local/lib
```

然后再输入如下命令:

```
sudo ldconfig
```

8. 检查是否安装成功,命令如下所示:

```
which libvirtd
libvirted —version
virsh
```

如果安装成功,将得到如下图的结果:

```
pengsida@psd:~$ libvirtd
^Cpengsida@psd:~$ which libvirtd
/usr/local/sbin/libvirtd
pengsida@psd:~$ libvirtd --version
libvirtd (libvirt) 2.5.0
pengsida@psd:~$ virsh
欢迎使用 virsh,虚拟化的交互式终端。
输入: 'help' 来获得命令的帮助信息
'quit' 退出
```

1.3 libvirt 和 libvirtd 的配置

1.3.1 libvirt 的配置文件

libvirt 的相关配置文件都在/etc/libvirt/目录下,如下图所示:

```
pengsida@psd:/etc/libvirt$ ls
libvirt-admin.conf libxl-lockd.conf qemu.conf virt-login-shell.conf
libvirt.conf lxc.conf qemu-lockd.conf
libvirtd.conf nwfilter virtlockd.conf
libxl.conf qemu virtlogd.conf
```

下面介绍其中几个重要的配置文件和目录:

1. /etc/libvirt/libvirt.conf。这个文件用于配置一些常用的 libvirt 连接的别名,文件内容可以如下所示:

```
uri_aliases = [
    "remote = qemu+ssh://root@192.168.93.201/system",
]
```

文件中,将 "remote" 这个别名用于指代 "qemu+ssh://root@192.168.93.201/system" 这个 libvirt 连接。

2. /etc/libvirt/libvirtd.conf。这个文件是 libvirt 的守护进程 libvirtd 的配置文件。文件中使用"配置项=值"这样的配对格式来配置 libvirtd。

例如,下面的几个配置项表示关闭 TLS 安全认证的连接、打开 TCP 连接、设置 TCP 监听的端口、TCP 连接不使用认证授权方式以及设置 UNIX domain socket 的 保存目录。如下所示:

```
listen_tls = 0
listen_tcp = 1
tcp_port = "16666"
auth_tcp = "none"
unix_socket_dir = "/var/run/libvirt"
```

需要注意的是,这个文件被修改后,需要让 libvirtd 重新加载配置文件才会生效。如果想要让 TCP、TLS 等连接生效,需要在启动 libvirtd 时加上 "-listen" 参数,命令如下所示:

```
libvirtd —listen
```

- 3. /etc/libvirt/qemu.conf。这个文件是 QEMU 驱动的配置文件。
- 4. /etc/libvirt/qemu/目录。在这个目录下存放着使用 QEMU 驱动的域的配置文件。

1.3.2 libvirtd 的配置

下面介绍以下几个 libvirtd 命令行的参数:

-d	表示让 libvirtd 作为守护进程在后台运行。
-f FILE	指定 libvirtd 的配置文件为 FILE

3.3 创建虚拟机

首先需要保证 libvirtd 守护进程是启动的,否则会报错。启动 libvirtd 守护进程的命令如下:

libvirtd

然后使用如下命令创建一个虚拟机:

demo.xml 是刚才创建的XML配置文件的文件名 sudo virsh create demo.xml

使用以下命令可以通过 vncviewer 查看虚拟机:

Ubuntu是刚刚创建的域的名字 sudo virsh vncdisplay Ubuntu

如下图所示:

注意到 terminal 输出 ":1",可以根据这个参数查看虚拟机,命令如下所示:

vncviewer :1

安装成功后,可以看到如下界面:

4 建立到 Hypervisor 的连接

要使用 libvirt API 进行虚拟化管理,就必须先建立到 Hypervisor 的连接。

在使用 virsh 工具时,可以使用 "-c"参数来指定建立到某个 URI 上的连接,相关命令如下所示:

```
sudo virsh —c URI
# 如, virsh —c qemu:///system
# 又如, virsh —c qemu+ssh://root@192.168.158.31/system
```

4.1 使用本地 URI 连接 Hypervisor

使用本地 URI 可以连接本系统范围内的 Hypervisor, 本地 URI 的一般格式如下:

driver[+transport]: ///[path][?extral-param]

对其中的元素解释如下:

driver	连接 Hypervisor 的驱动名称
transport	选择该连接所使用的传输方式
path	连接到服务器端上的某个路径
?extral-param	用于添加一些额外的参数

本地连接 KVM 的 URI 的例子如下:

```
#连接到本地的session实例,该连接仅能管理当前用户虚拟化资源qemu:///session
```

以Unix domain socket的方式连接到本地的session实例,该连接仅能管理当前用户的虚拟化资源

qemu+unix:///session

#连接到本地的system实例,该连接可以管理当前节点的所有虚拟化资源qemu:///system

以Unix domain socket的方式连接到本地的system实例,该连接可以管理当前节点的所有虚拟化资源 qemu:///system

4.2 使用远程 URI 连接 Hypervisor

使用远程 URI 可以连接到网络上的 Hypervisor, 远程 URI 的例子如下:

driver[+transport]://[user@][host][:port]/[path][?extral-param]

对其中的元素解释如下:

driver	连接 Hypervisor 的驱动名称
transport	选择该连接所使用的传输方式,取值可以是ssh、tcp和libssh2
user	远程主机使用的用户名
host	远程主机的主机名或 IP 地址
port	连接远程主机的端口
path	连接到服务器端上的某个路径
?extral-param	用于添加一些额外的参数

远程连接 KVM 的 URI 的例子如下:

```
# 通过ssh通道连接到远程节点的system实例,以最大权限管理远程节点上的虚拟化资源qemu+ssh://root@example.com/system
```

通过ssh通道连接到远程节点的使用user用户的session实例,仅能对user用户的虚拟化资源进行管理

qemu+ssh://user@example.com/session

通过加密的TLS连接到远程节点的system实例,以最大权限管理远程节点上的虚拟化资源qemu://example.com/system

通过加密的TCP连接到远程节点的system实例,以最大权限管理远程节点上的虚拟化资源qemu+tcp://example.com/system

4.3 连接到 Hypervisor 的例子

需要注意的是,如果要连接到某个节点上的 Hypervisor, 需要保证那个节点上的 libvirtd 守护进程正在执行, 否则会报错。

连接到当地 Hypervisor 的例子如下图所示:

```
●●● pengsida@psd:~

pengsida@psd:~$ sudo virsh -c qemu:///system
[sudo] pengsida 的密码:
欢迎使用 virsh,虚拟化的交互式终端。
输入: 'help' 来获得命令的帮助信息
'quit' 退出

virsh # list
Id 名称 状态

2 Ubuntu05 running
5 Ubuntu running
virsh # ■
```

5 libvirt API

5.1 libvirt API 的简介

libvirt API 可以分为 8 个部分,接下来在每小节列出常用的 API 函数。

5.1.1 连接 Hypervisor 的 API

连接 Hypervisor 相关的 API。有以下函数:

virConnectOpen	建立一个连接,返回值是一个 virConnectPtr 对象,该对象代表
	到 Hypervisor 的一个连接
virConnectOpenReadOnl	y 建立一个只读的连接
virConnectGetCapabilitie	s 返回对 Hypervisor 和驱动的功能的描述的 XML 格式的字符串
virConnectListDomains	返回一列域标识符,它们代表该 Hypervisor 上的活动域

5.1.2 域管理的 API

域管理的 API。有如下函数:

根据域的 id 值到 conn 这个连接上去查找相应的域: virDomainPtrvirDomainLookupByID 根据域的名字去查找相应的域: virDomainLookupByName

根据域的 UUID 去查找相应的域: virDomainLookupByUUID

查询域的信息: virDomainGetHostname virDomainGetInfo virDomainGetVcpus virDomainGetVcpusFlags virDomainGetCPUStats

控制域的生命周期: virDomainCreate virDomainSuspend virDomainResume virDomainDestroy virDomainMigrate

5.1.3 节点管理的 API

节点管理的 API。有如下函数:

virNodeGetInfo: 获取节点的物理硬件信息
virNodeGetCPUStats: 获取节点上各个 CPU 的使用统计信息
virNodeGetFreeMemory: 获取节点上可用的空闲内存大小
virNodeSetMemoryParameters: 设置节点上的内存调度的参数
virNodeSuspendForDuration: 让节点暂停运行一段时间

5.1.4 网络管理的 API

网络管理的 API。有如下函数:

virNetworkGetName: 获取网络的名称

virNetworkGetBridgeName: 获取该网络中网桥的名称

virNetworkGetUUID: 获取网络的 UUID 标识

virNetworkGetXMLDesc: 获取网络的以 XML 格式的描述信息

virNetworkIsActive: 查询网络是否正在使用

virNetworkCreateXML: 根据提供的 XML 格式的字符串创建一个网络

virNetworkDestroy: 销毁一个网络

virNetworkFree: 回收一个网络

virNetworkUpdate: 根据 XML 格式的网络配置来更新一个已存在的网络

virInterfaceCreate: 创建一个网络接口

virInterfaceFree: 释放一个网络接口virInterfaceDestroy: 销毁一个网络接口

virInterfaceGetName: 获取网络接口的名称

virInterfaceIsActive: 查询网络接口是否正在运行

5.1.5 存储卷管理的 API

存储卷管理的 API。有如下函数:

virStorageVolLookupByKey: 根据全局唯一的键值来获得一个存储卷的对象

virStorageVolLookupByName: 根据名称来获得一个存储卷的对象

virStorageVolLookupByPath: 根据节点上的路径来获取一个存储卷的对象

virStorageVolGetInfo: 查询某个存储卷的使用情况

virStorageVolGetPath: 获取存储卷的路径

virStorageVolGetConnect: 查询存储卷的连接

virStorageVolCreateXML: 根据 XML 配置文件来创建一个存储卷

virStorageVolFree: 释放存储卷的句柄

virStorageVolDelete: 删除一个存储卷

virStorageVolResize: 调整存储卷的大小

5.1.6 存储池管理的 API

存储池管理的 API。有如下函数:

virStoragePoolLookupByName: 根据存储池的名称来获取一个存储池对象

virStoragePoolLookupByVolume: 根据一个存储卷返回其对应的存储池对象

virStoragePoolCreateXML: 根据 XML 配置文件来创建一个存储池
virStoragePoolDefineXML: 根据 XML 配置文件静态地定义个存储池
virStoragePoolCreate: 激活一个存储池
virStoragePoolGetInfo: 获取存储池的信息
virStoragePoolGetName: 获取存储池的名称
virStoragePoolGetUUID: 获取存储池的 UUID 标识
virStoragePoolIsActive: 查询存储池是否处于使用状态
virStoragePoolFree: 释放存储池相关的内存
virStoragePoolDestroy: 用于销毁一个存储池
virStoragePoolDelete: 物理删除一个存储池资源

5.2 使用 libvirt API 的例子

下面用一个简单的例子介绍如何使用 libvirt API, 例子如下:

```
#include < stdio .h>
#include < stdlib .h>
#include < libvirt / libvirt .h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    virConnectPtr conn;
    conn = virConnectPtr("qemu:///system");
    if(conn == NULL)
    {
        fprintf(stderr, "Failed to open connection to qemu:///system");
        return 1;
    }
    else
        printf("Open connection successulfully");
    virConnectClose(conn);
    return 0;
}
```

其实这个例子不是重点,这里想重点说明的是,编译这个程序的时候,需要在后面加上"-lvirt"参数,如下所示:

```
# temp.c是刚刚那个例子的文件名字
cc temp.c—lvirt
```

编译通过以后,就可以像普通程序一样使用执行文件了。

6 自动化安装 OpenStack

这里使用 DevStack 脚本来搭建 OpenStack 开发环境,有以下两个步骤:

1. 下载 DevStack 的源代码,命令行如下:

```
git clone git://github.com/openstack-dev/devstack.git
```

2. 在 DevStack 文件夹下创建 local.conf 文件, 命令如下所示:

```
sudo vi local.conf
```

然后写入如下内容:

```
[[local|localre]]
#NOVA
enable_service n—cell
```

3. 运行 stack.sh 脚本,命令行如下:

```
# 注意, DevStack 脚本所处的路径不能包含中文./ stack . sh
```

需要注意的是,安装成功后,terminal 会输出很重要的信息,一定要记住,如下图所示:

```
This is your host IP address: 172.20.10.7
This is your host IPv6 address: ::1
Horizon is now available at http://172.20.10.7/dashboard
Keystone is serving at http://172.20.10.7/identity/
The default users are: admin and demo
The password: p1111111
2016-12-29 08:27:43.732 | WARNING:
2016-12-29 08:27:43.732 | Using lib/neutron-legacy is deprecated, and it will be removed in the future
2016-12-29 08:27:43.732 | stack.sh completed in 676 seconds.
```

里面有 dashboard 的登陆地址, dashboard 登陆的用户名和密码。如果丢失了这个信息, 貌似是找不回来的。