目 录

1	CPU	J 配置	3
	1.1	-smp 参数项	3
	1.2	查看 cpu 配置	3
		1.2.1 在客户机中查看 cpu 信息	3
		1.2.2 使用 qemu 监控客户机 cpu 信息	4
	1.3	-cpu 参数项	4
	1.4	vCPU 的绑定	5
		1.4.1 隔离宿主机 CPU	5
		1.4.2 绑定客户机 vCPU	6
2	内存	· 配置	8
	2.1	-m 参数项	8
	2.2	查看内存信息	8
	2.3	EPT 扩展页表	8
	2.4	-mem-path 参数项	9
	2.5	内存过载使用	10
3	存储	· 配置	11
	3.1		11
	3.2	-driver 参数项	11
	3.3	-boot 参数项	11
	3.4	qemu-img 命令	11
	3.5	qemu 支持的镜像文件格式	11
	3.6	客户机存储方式	11
4	网络	· 配置	12
	4.1	·····································	12
	4.2	使用 NAT 模式	12
	4.3	使用用户模式	12
	4.4	其他网络选项	12
5	显示	· 配置	13

	kvm 核心基础功能	2/13
5.1	使用 SDL	13
5.2	使用 VNC	13
5.3	使用非图形模式	13
5.4	其他显示选项	13

1 CPU 配置

1.1 -smp 参数项

qemu-system-x86_64 命令行中,"-smp" 参数可以用来配置客户机的 SMP 系统,具体 参数如下:

qemu-system-x86_64 -smp n[, maxcpus=cpus][, cores=cores][, threads=threads][, sockets=sockets]

各个选项介绍如下:

n	用于设置客户机中使用的逻辑 PCU 数量
maxcpus	用于设置客户机中最大可能被使用的 CPU 数量
cores	用于设置每个 CPU socket 上的 core 数量
threads	用于设置每个 CPU core 上的线程数
sockets	用于设置客户机中看到的总的 CPU socket 数量

例子如下:

qemu-system-x86_64 -smp 4, maxcpus=8, sockets=2, cores=2, threads=2 ubuntu1604 -vnc 127.0.0.1:2

1.2 查看 cpu 配置

1.2.1 在客户机中查看 cpu 信息

使用如下命令可以输出 cpu 当前的信息:

cat /proc/cpuinfo

这里介绍一下 cat 命令:

三大功能	能 1. 一次显示整个文件: cat filename	
, , , , , , , _	2. 从键盘创建一个文件: cat > filename	
	3. 将几个文件合并为一个文件: cat file1 file2 > file	
参数	-n 或-number: 由 1 开始对所有输出的行数编号	
	-b 或-number-nonblank: 和-n 相似,只不过对于空白行不编号	
	-s 或-squeeze-blank: 当遇到有连续两行以上的空白行,就代换为一行的	
	空白行	

1.2.2 使用 qemu 监控客户机 cpu 信息

使用 qemu-system-x86_64 命令时,加上"-monitor stdio",即可使用 monitor command 监控客户机使用情况,比如在联网情况下输入如下命令:

```
qemu-system-x86_64 ubuntu1604.img -vnc 127.0.0.1:2 -monitor stdio
```

此时,就开始 monitor command 来监控客户机。可以在 qemu monitor 中使用如下命令查询 cpu 状态:

```
info cpus
```

1.3 -cpu 参数项

qemu-system-x86_64 命令行中,"-cpu"参数可以用来查看 qemu 所支持 cpu 模型,或者指定客户机的 CPU 模型。具体使用如下:

```
// 查看qemu所支持的cpu模型
qemu-system-x86_64 -cpu ?
// 指定客户机中的cpu模型
qemu-system-x86_64 -cpu cpu_model
```

qemu 支持的 cpu 模型如下所示:

```
pengsida@psd:~$ qemu-system-x86_64 -cpu ?
(process:3543): GLib-WARNING **: /build/glib2.0-7IO_Yw/glib2.0-2.48.1/./glib
x86
х8б
х8б
x86
                                  AMD Opteron 240 (Gen 1 Class Opteron)
Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
Intel Core i7 9xx (Nehalem Class Core i7)
Intel Core 2 Duo P9xxx (Penryn Class Core 2)
Intel Celeron_4x0 (Conroe/Merom Class Core 2)
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
QEMU Virtual CPU version 1.2.50
x86
             SandyBridge
х8б
                  Westmere
                    Nehalem
x86
x86
                     Penryn
                     Conroe
x86
x86
                        n270
x86
                     athlon
x86
                  pentium3
                  pentium2
х8б
х8б
                    pentium
х8б
                          486
х8б
                    coreduo
                                  Genuine Intel(R) CPU
                                                                                    T2600 @ 2.16GHz
                                  Common 32-bit KVM processor
QEMU Virtual CPU version 1.2.50
x86
                       kvm32
х8б
                      qemu32
х8б
                       kvm64
                                  Common KVM processor
                                  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @
AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor
QEMU Virtual CPU version 1.2.50
                                                                                   T7700 @ 2.40GHz
х8б
                  core2duo
x86
                     phenom
х8б
                     aemu64
```

如果不加"cpu"参数启动客户机时,采用"qemu64"作为默认的 cpu 模型。

1.4 vCPU 的绑定

vCPU 就是客户机的虚拟 cpu, vCPU 相当于宿主机中一个普通的 qemu 线程。可以使用 taskset 工具将 vCPU 线程绑定到特定的 cpu 上执行。

在实际应用中,如果想要为客户提供客户机使用,并且要求不受宿主机中其他客户机的影响,就需要将 vCPU 绑定到特定的 cpu 上。步骤如下:

- 1. 启动宿主机时隔离出特定的 CPU 专门供一个客户机使用。
- 2. 启动客户机,将其 vCPU 绑定到宿主机特定的 CPU 上。

1.4.1 隔离宿主机 CPU

在 grub 文件中 Linux 内核启动的命令行加上"isolcpus" 参数,就可以实现 CPU 的隔离。这里介绍一下"isolcpus" 参数项:

功能	将相应的 CPU 从调度算法中隔离出来
参数选项	isolcpus= cpu_number[,cpu_number,]

向 grub 文件中添加"isolcpus"参数的命令如下所示:

```
sudo vi /boot/grub/grub.cfg
/menuentry
```

然后在插入模式下,在 initrd 参数前一行写入:

```
isolcpus = cpu\_number1[,cpu\_number2,...]
```

如下图所示:

重启电脑以后就将相应的 cpu 隔离出调度算法了。

使用如下命令可以查看 cpu 上执行的进程和线程总数,用于检查 CPU 是否成功被隔离。

ps -eLo psr | grep cpu_number | wc -1

下面分别介绍命令中的 ps 和 wc:

ps	用于显示当前系统的进程信息的状态
参数项	-e: 用于显示所有进程
	-L: 用于显示所有线程
	-o: 用于以特定的格式输出信息,psr 指定输出分配给进程运
	行的处理器编号

wc	该命令统计给定文件中的字节数、字数、行数
参数项	-c: 统计字节数
	-l: 统计行数
	-w: 统计字数

假如成功隔离了 cpu2,就会看到在 cpu 上执行的进程和线程数非常少。

1.4.2 绑定客户机 vCPU

使用 taskset 命令就可以将 vCPU 绑定到特定的 CPU 上。taskset 命令的使用如下所示:

taskset -p mask pid

这里介绍一下 taskset 命令:

taskset	将进程绑定到特定的 CPU 上
参数项	-p: 将已经创建的进程绑定到 CPU 上
	mask: 用于指定 CPU 的掩码, mask 第几位为 1 就代表第几
	号 CPU
	pid: 进程号,用于指定进程

比如,如果想把进程号为 3963 的进程绑定到 cpu2 和 cpu3 上,就使用如下命令:

taskset —p 0x6 3963

0x6 二进制位 1100, 代表 cpu2 和 cpu3。而 3963 指定了进程号为 3963 的进程。 如此一来,如果想把 vCPU 绑定到宿主机的 cpu 上,只要知道 vCPU 的进程号就行了。可以在 qemu monitor 中使用如下命令查询 vCPU 的进程号:

```
info cpus
```

如下所示:

可以看到,图中 vCPU 的进程号分别是 5118、5119、5120 和 5121。

2 内存配置


2.1 -m 参数项

-m megs 设置客户机的内存位 megsMB 大小 默认单位为 MB,加上"M"或"G"可以指定单位 不设置-m 参数,客户机内存默认为 128MB

2.2 查看内存信息

linux 下有两个命令可以用于查看内存信息。

第一个是 free -m, 如下图所示:



第二个是 dmesg。不过因为 dmesg 存放着内核开机信息,信息量比较多,需要用 grep命令来筛选,如下图所示:

```
psd@scholes:~$ dmesg | grep Memory
[     0.0000000] Memory: 2009076K/2096752K available (8427K kernel code, 1285K rwd
ata, 3956K rodata, 1480K init, 1292K bss, 87676K reserved, 0K cma-reserved)
```

2.3 EPT 扩展页表

EPT 扩展页表是 Intel 的第二代硬件虚拟化技术,是针对内存管理单元的虚拟化扩展。在 Linux 系统中,可以通过如下命令确定系统是否支持 EPT 功能:

```
grep ept /proc/cpuinfo
```

可以通过如下命令确定 KVM 是否打开了 EPT 功能:

```
cat /sys/module/kvm_intel/parameters/ept
```

在加载 kvm intel 模块时,可以通过设置 ept 的值来打开 EPT。

```
modprobe kvm_intel ept=0 // ept代表关闭EPT功能
```

如果 kvm_intel 模块已经处于加载状态,则需要先写在这个模块,在重新加载时加入所需的参数设置。如下所示:

```
rmmod kvm_intel
modprobe kvm_intel ept=1
```

2.4 -mem-path 参数项

qemu-kvm 提供了"-mem-path" 参数项用于将 huge page 的特性应用到客户机上。 huge page 是大小超过 4KB 的内存页面,它可以让地址转换信息减少,节约页表所占用的内存数量,在整体上提升系统的性能。

可以使用如下命令查看系统中 huge page 的信息,如下所示:

```
cat /proc/meminfo | grep HugePages
```

可以通过以下几步让客户机使用 huge page:

(1) 在宿主机中挂载 hugetlbfs 文件系统,命令如下所示:

```
sudo mount -t hugetlbfs hugetlbfs /dev/hugepages
```

这里介绍一下 mount 命令:

标准格式	mount -t type device dir
功能	让内核将在 device 上的文件系统挂载到目录 dir
	下,文件系统类型是 type
参数项	-t: 指定文件系统的类型

所以之前命令就是将 hugetlbfs 类型的文件系统挂载到/dev/hugepages 上。

(2) 设置 hugepage 的数量,命令如下所示:

```
sudo sysctl vm.nr_hugepages=num
```

(3) 启动客户机时使用"-mem-path"参数让客户机使用 hugepage 的内存,如下所示:

```
qemu-system-x86_64 ubuntu1604.img -mem-path /dev/hugepages
```

上述过程的实际操作如下图所示:

```
pengsida@psd:~$ sudo mount -t hugetlbfs hugetlbfs /dev/hugepages
pengsida@psd:~$ sudo sysctl vm.nr_hugepages=1024
vm.nr_hugepages = 1024
pengsida@psd:~$ cat /proc/meminfo | grep HugePages
AnonHugePages: 325632 kB
ShmemHugePages: 0 kB
HugePages_Total: 557
HugePages_Free: 557
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
```

- 3 存储配置
- 3.1 与存储相关的参数项
- 3.2 -driver 参数项
- 3.3 -boot 参数项
- 3.4 qemu-img 命令
- 3.5 qemu 支持的镜像文件格式
- 3.6 客户机存储方式

- 4 网络配置
- 4.1 使用网桥模式
- 4.2 使用 NAT 模式
- 4.3 使用用户模式
- 4.4 其他网络选项

- 5 显示配置
- 5.1 使用 SDL
- 5.2 使用 VNC
- 5.3 使用非图形模式
- 5.4 其他显示选项