# 目 录

1	操作	符 offset	2
2	jmp	指令	2
	2.1	根据位移进行转移的 jmp 指令	2
	2.2	转移的目的地址在指令中的 jmp 指令	2
	2.3	转移的目的地址在寄存器的 jmp 指令	2
	2.4	转移的目的地址在内存中的 jmp 指令	3
3	jcxz	指令	3
4	loop	指令	3

### 1 操作符 offset

offset 用于取得标号相对于段地址的偏移地址,使用格式为:

```
offset 标号
```

使用例子如下所示:

```
assume cs:codesg
codesg segment

start:
mov ax, offset start
s:
mov ax, offset s

codesg ends
end
```

## 2 jmp 指令

jmp 指令为无条件转移指令,可以只修改 IP,也可以同时修改 CS 和 IP。 jmp 指令要给出两种信息:转移的目的地址、转移的距离。

#### 2.1 根据位移进行转移的 jmp 指令

"jmp short 标号"指令对应的机器码中,并不包含转移的目的地址,而包含转移的位移,其中这个位移是编译器根据汇编指令中的"标号"计算出来的。

"jmp short 标号"的功能为: (IP)=(IP)+8 位位移,这里的 8 位位移 = "标号"处的地址-jmp 指令后的第一个字节的地址。

"jmp near ptr 标号"功能类似,它的功能是: (IP)=(IP)+16 位位移,其中 16 位位移 = "标号"处地址-jmp 指令后的第一个字节的地址。

### 2.2 转移的目的地址在指令中的 jmp 指令

"jmp far ptr 标号"指令中包含了标号的段地址喝偏移地址,用于修改 CS 和 IP, (CS)=标号所在段的段地址, (IP)=标号在段中的偏移地址。

### 2.3 转移的目的地址在寄存器的 jmp 指令

"jmp 16 位寄存器",它的功能是: (IP)=(16 位寄存器)。

#### 2.4 转移的目的地址在内存中的 jmp 指令

"jmp word ptr 内存单元地址",它的功能是: (IP)=(内存单元地址)。

"jmp dword ptr 内存单元地址",它的功能是: (CS)=(内存单元地址 +2), (IP)=(内存单元地址)。也就是说,从内存单元地址处开始存放两个字,高地址处的字是转移的目的段地址,低地址处的字是转移的目的偏移地址。

### 3 jcxz 指令

jcxz 指令是有条件转移指令,所有的有条件转移指令都是段转移,对 IP 的修改范围为: -128 ~ 127。指令格式为:

#### jcxz 标号

指令功能为: 当 (cx)=0 时,(IP)=(IP)+8 位位移,其中 8 位位移 = "标号"处的地址-jmp 指令后的第一个字节的地址。

# 4 loop 指令

loop 指令为循环指令,所有的循环指令都是短转移,指令格式如下:

#### loop 标号

loop 指令的功能为: 1.(cx)=(cx)-1; 2. 如果 (cx) 不等于零,就跳转到标号处执行指令。