目 录

1 web 代理服务器的实现													2		
	1.1	web 代	理服务器的功能												2
		1.1.1	HTTP 请求转发												2
		1.1.2	回送 HTTP 内容替代												3
		1.1.3	支持多用户访问功能	â											4
	1.2	web 代	理服务器的实现思路												5
		1.2.1	如何实现 HTTP 请求	*转发											5
		1.2.2	如何实现回送 HTTP	内容替代											6
		1.2.3	如何实现支持多用户	访问功能											7

web 代理服务器的实现

这份报告首先描述了 web 代理服务器实现了什么功能,然后讲述如何去实现这个 web 代理服务器。阅读者只要有 python 编程和 socket 编程的基础,就可以根据这篇文档 写一个代理服务器。

web 代理服务器的功能

1.1.1 HTTP 请求转发

这个 web 代理服务器实现了 HTTP 请求转发,也就是当我的代理服务器从一个浏览 器接收到对某对象的 HTTP 请求时,它生成对相同对象的一个新 HTTP 请求,并向初始 服务器发送。

如下图所示:

接收来自: ('10.180.161.60', 49482)的HTTP请求 请求内容如下:

GET http://cn.bing.com/ HTTP/1.1

Host: cn.bing.com

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Proxy-Connection: keep-alive Upgrade-Insecure-Requests: 1

Cookie: MUIDB=1D8F7AD837F56AD92BCD739E36546B0E; SRCHUID=V=2&GUID=C4429C13B10745A9A23 610CE328A06E9; SRCHHPGUSR=CW=1274&CH=735&DPR=2&UTC=480; MLS=TS=63628679975; _SS=SID=2B889D2F2C1A6B970ACB97412DBB6AD1&HV=1493083178&bIm=859676; _EDGE_S=mkt=zh-cn&SID=2B8 89D2F2C1A6B970ACB97412DBB6AD1; ipv6=hit=1; _IFAV=COUNT=0; MUID=1D8F7AD837F56AD92BCD739E36546B0E; _ITAB=STAB=TR; SRCHD=AF=APMCS1; SRCHUSR=D0B=20160702; _EDGE_V=1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KH

TML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30 Accept-Language: zh-cn

Accept-Encoding: gzip, deflate

Connection: keep-alive

将 HTTP请求转发给 cn.bing.com: 80 初始服务器

1.1.2 回送 HTTP 内容替代

这个 web 代理服务器还实现了回送 HTTP 内容替代,也就是代理服务器从初始服务器接收到具有该对象的 HTTP 响应时,它生成一个包括该对象的新 HTTP 响应,并发送给该客户。

如下图所示:

接收来自: ('cn.bing.com', 80) 的具有该对象的HTTP响应

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Length: 4892
Content-Type: application/x-javascript
Expires: -1
Vary: Accept-Encoding
Server: Microsoft-IIS/8.5
X-MSEdge-Ref: Ref A: 629363F0C13D4FB4B09E0ECBC59A1CDB Ref B: BJ1SCHEDGE0123 Ref C: Mon Apr 24 19:33:44 2017 P
ST
Date: Tue, 25 Apr 2017 02:33:44 GMT

Date: Tue, 25 Apr 2017 02:33:44 GMT

(function(){var n=".sc_pc{position:absolute;padding:0;top:14px;font-size:92%;margin:.82em 0 0 -18px;visibilit y:hidden;min-width:16em;width:auto).sc_pc .sc_hl1{margin-right:0;color:#acacac}.sc_pc>.sc_hl1{padding:10px 8p.}sw_tb .sc_hl1 li .sc_hl1 li (limargin:0) hp_bor_hdr .sw_tb .sc_pc .sc_hl1 li a{margin:0} 9px,sc_pc .sc_pc a{ word-wrap:break-word;white-space:normal;width:14.5em).sc_pc .sc_hl1 li a{line-height:18px !important;white-space:normal;width:14.5em).sc_pc .sc_hl1 li a{line-height:18px !important;white-space:normal}.sc_pc .sc_hl1 s:hover{text-decoration:none;color:#fff}#hp_sw_hdr .sw_cp .sd_flipsy:block}.sc_pc li{padding:.15em}.sc_scx{background:#000;left:0;top:0;position:absolute;z-index:-l;width:100%;height:100%;limportant}#hp_sw_hdr .sw_tb .sc_pc li{display:block}.sc_pc {filter:alpha(opacity-70);opacity::77).sc_pcc{filtot:left;width:16.6em}.sc_pc h3,.sc_pc .sc_phd*[font-size:18px;color:#fff;margin:0 .8em;color:#fff;font-weight:normal;padding:.3em .2em}.sc_pcA{padding:2.1em .2em 0;padding-left:5px;clear:both}.sc_pc A{margin:0 .75em}.sc_pc adisplay:inline-block;padding:0}.sc_pc a:hover{text-decoration:underline}.sc_pc .sc_hl1 a,.sc_pc a,.sc_pcA{clor:#acacac;font-family:Arial,Helvetica,Sans-Serif;font-size:12px;text-transform:none}#history.sc_C2{width:34em}#history li a{margin:px 18px}":sj_ic(n)})();sc_popuffetcher=function(){function s(){hp_asclass(i,p)|(i.className+="""+p),sj_ue(n,a,s,!1),sj_ue(n,c,s,!1)}function f(n){var e;k(n,:1),t&ct:=n&km(t),:=n;var f=n.pop,o=sj_go(n,nt),u,s=_ge(pt),r=_d.body.clientWidth-s.offsetWidth-in-firstChild.offsetWidth),es=j_go(_ge("sc_hdu"),nt),u=o-e,f.style.left=u+n.offsetWidth-f.offsetWidth-in-firstChild.offsetWidth),es=j_go(_ge("sc_hdu"),nt),u=o-e,f.style.left=u+n.offsetWidth-f.offsetWidth-in-sts_ts(sj_wf(on,),0,b)}function r(n,t){var c,a,l,n;if(i|(i-window.event),c=i.which| i.keyCode,c){c!=u.shb&cc!=u.shb&cc!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.shb&cf!=u.s


将 HTTP响应回送给 ('10.180.161.60', 49926) 客户

1.1.3 支持多用户访问功能


这个 web 代理服务器支持多线程,也就是支持多用户访问功能。这个功能比较难描述,我主要讲一下单线程代理服务器和多线程代理服务器的区别。

如果是单线程代理服务器,我在请求一个网页的时候,如果这个网页还未加载完成,那么随即请求另一个网页就无法成功。而如果是多线程代理服务器,就可以同时请求多个网页。

单线程代理服务器的效果如下图,也就是左边的网页还未加载结束,而同时请求右边的网页,右边的网页就不会有任何显示:



多线程代理服务器的效果如下图,也就是左边的网页还未加载结束,而同时请求右边的网页,右边的网页也可以开始加载:



1.2 web 代理服务器的实现思路

这部分只是讲解 web 代理服务器功能实现的思路,一些具体的细节仍需要参见完整的源码,源码在附件中。

1.2.1 如何实现 HTTP 请求转发

实现思路如下:

- 1. 建立一个代理 socket, 监听 tcp 连接请求。
- 2. 建立 tcp 连接以后,从客户 socket 获得请求报文。
- 3. 从请求报文中提取初始服务器,并建立与初始服务器的连接。
- 4. 将 HTTP 请求转发给初始服务器。

建立一个代理 socket, 监听 tcp 连接请求:

```
# 建立一个代理socket

port = 12000

proxy_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

proxy_socket.bind(('', port))

proxy_socket.listen(5)

while 1:

# 监听tcp连接请求

client_socket, client_addr = proxy_socket.accept()

# 开始处理来自客户的请求

proxy_thread(client_socket, client_addr)
```

建立 tcp 连接以后, 从客户 socket 获得请求报文:

```
request = client_socket.recv(999999)
```

从请求报文中提取初始服务器,并建立与初始服务器的连接:

```
# 提取初始服务器的主机地址和端口
host, port = get_host_and_port(request)
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
# 建立与初始服务器的连接
server_socket.connect((host, port))
```

这里 get_host_and_port() 是我另外写的一个函数,用于提取请求报文中初始服务器的主机地址和端口。一个典型的 HTTP 请求报文如下所示:

```
GET http://cn.bing.com/ HTTP/1.1

Host: cn.bing.com

Accept: text/html, application/xhtml+xml, application/xml; q=0.9,*/*; q=0.8

Proxy-Connection: keep-alive

Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

```
Accept-Language: zh-cn
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
```

初始服务器的主机地址和端口存放在第一行,如果第一行中没有声明端口,说明初始服务器的 web 服务器运行在 80 端口。我们可以使用如下函数提取:

```
def get_host_and_port(request):
            first_line = request.split('\n')[0]
2
            url = first_line.split(' ')[1]
3
            http_pos = url.find("://")
            if http_pos == -1:
6
                temp = url
            else:
9
                temp = url[(http_pos+3):]
10
            host_pos = temp.find("/")
11
12
            if host_pos == -1:
                host_pos = len(temp)
13
14
            port_pos = temp.find(":")
15
16
            if (port_pos == -1 or host_pos < port_pos):</pre>
17
18
19
                host = temp[:host_pos]
20
                port = int((temp[(port_pos+1):])[:host_pos-port_pos-1])
21
22
                host = temp[:port_pos]
23
            return host, port
24
```

最后将 HTTP 请求转发给初始服务器:

```
server_socket.send(request)
```

1.2.2 如何实现回送 HTTP 内容替代

实现思路如下:

- 1. 首先接收来自初始服务器的数据。
- 2. 然后将数据发送给客户。
- 3. 最后关闭客户器端 socket 和服务器端 socket。

接收来自初始服务器的数据:

```
data = server_socket.recv(999999)
```

将数据发送给客户:

```
client_socket.send(data)
```

最后关闭客户器端 socket 和服务器端 socket:

```
server_socket.close()
client_socket.close()
```

1.2.3 如何实现支持多用户访问功能

这个只要使用多线程编程就可以了,只要有客户请求,我们就开一个新线程处理这个请求,代码如下:

```
while 1:
client_socket , client_addr = proxy_socket.accept()
thread.start_new_thread(proxy_thread, (client_socket, client_addr))
```