实例分析报告 xv6 exec

小组成员: 丁元浩 张倍宁 宋嘉程

报告人: 丁元浩

exec函数简介

int exec (char*, char**);

功能: 使另一个可执行程序替换当前的进程

特点:

- 源进程完全由新程序代换,而新程序则从其main函数开始执行
- 调用exec并不创建新进程,所以前后的进程ID不变
- 在原进程中已经打开的文件描述符,在新进程中仍将保持打开,在原进程中已打开的目录流都将在新进程中被关闭。

用涂:

- 当进程不需要再往下继续运行时,调用exec函数族中的函数让自己得以延续下去。
- 如果当一个进程想执行另一个可执行程序时,可以使用fork函数先创建一个子进程,然后通过子进程来调用exec函数从而实现可执行程序的功能。

PART 01

用户态exec定义

用户态exec定义

```
#include "syscall.h"
#include "traps.h"
#define SYSCALL(name) \
  .glob1 name; \
  name: \
    movl $SYS_ ## name, %eax; \
    int $T_SYSCALL; \
    ret
SYSCALL(fork)
SYSCALL(exit)
SYSCALL(wait)
SYSCALL(pipe)
SYSCALL(read)
SYSCALL(write)
SYSCALL(close)
SYSCALL(kill)
SYSCALL(exec)
SYSCALL(open)
SYSCALL(mknod)
SYSCALL(unlink)
SYSCALL(fstat)
SYSCALL(link)
SYSCALL(mkdir)
SYSCALL(chdir)
SYSCALL(dup)
SYSCALL(getpid)
SYSCALL(sbrk)
SYSCALL(sleep)
SYSCALL(uptime)
```

usys.S

```
// System call numbers
#define SYS_fork 1
#define SYS_exit 2
#define SYS_wait 3
#define SYS_pipe 4
#define SYS_read 5
#define SYS_kill 6
#define SYS_kill 6
#define SYS_stat 8
#define SYS_fstat 8
#define SYS_chdir 9
#define SYS_dup 10
```

syscall.h

```
□// These are arbitrarily chosen, but with care not to overlap

[// processor defined exceptions or interrupt vectors.

#define T_SYSCALL 64 // system call

#define T_DEFAULT 500 // catchall
```

traps.h

用户态exec定义

```
#include "syscall.h"
#include "traps.h"
#define SYSCALL(name) \
  .globl name; \
  name: \
   movl $SYS_ ## name, %eax; \
   int $T_SYSCALL; \
   ret
SYSCALL(fork)
SYSCALL(exit)
SYSCALL(wait)
SYSCALL(pipe)
SYSCALL(read)
SYSCALL(write)
SYSCALL(close)
SYSCALL(kill)
SYSCALL(exec)
SYSCALL(open)
SYSCALL(mknod)
SYSCALL(unlink)
SYSCALL(fstat)
SYSCALL(link)
SYSCALL(mkdir)
SYSCALL(chdir)
SYSCALL(dup)
SYSCALL(getpid)
SYSCALL(sbrk)
SYSCALL(sleep)
SYSCALL(uptime)
```

```
.glob1 exec;
exec:
mov1 $SYS_exec, % eax;
int $T_SYSCALL;
ret
```

```
.glob1 exec;
exec:
mov1 $7, % eax;
int 0x40;
ret
```

与一般函数的区别

- 涉及cpu状态的切换
- 用户态调用exec,内核态执行exec



```
.glob1 exec;
exec:
mov1 $7, % eax;
int 0x40;
ret
```


用户态→内核态

```
exec(char *path, char **argv)
       char *s, *last;
       int i, off;
       uint argc, sz, sp, ustack[3+MAXARG+1];
       struct elfhdr elf;
       struct inode *ip;
       struct proghdr ph;
       pde_t *pgdir, *oldpgdir;
       struct proc *curproc = myproc();
       begin_op();
23
       if((ip = namei(path)) == 0){
         end_op();
         cprintf("exec: fail\n");
         return -1;
       ilock(ip);
       pgdir = 0;
       if(readi(ip, (char*)&elf, 0, sizeof(elf)) != sizeof(elf))
         goto bad;
       if(elf.magic != ELF_MAGIC)
         goto bad;
```

PART 02

xv6中exec系统调用

```
.globl exec;
exec:
movl $7, % eax;
int 0x40; 
ret
```



CPU压入

```
# Generate vectors. S, the trap/interrupt entry points.
 # There has to be one entry point per interrupt number
 # since otherwise there's no way for trap() to discover
 print "# generated by vectors.pl - do not edit\n";
 print "# handlers\n";
 print ".glob1 alltraps\n";
\Box for (my $i = 0; $i < 256; $i++) {
     print ".glob1 vector$i\n";
     print "vector$i:\n";
     if(!($i == 8 || ($i >= 10 && $i <= 14) || $i == 17)){
         print " pushl \$0\n";
     print " pushl \$$i\n";
     print " jmp alltraps\n";
 print "\n# vector table\n";
 print ". data\n";
 print ".globl vectors\n";
 print "vectors:\n";
\Box for (my $i = 0; $i < 256; $i++) {
     print " .long vector$i\n";
```

```
.globl vector64
vector64:
   pushl $0
   pushl $64
   jmp alltraps
```

```
esp
eflags
cs
eip
errorno=0
trapno=64

CPU压入
CPU压入
CPU压入
```

通过vectors.pl编译得到vectors.S

⊟#include "mmu.h" .globl alltraps ⊟alltraps: # Build trap frame. pushl %ds pushl %es pushl %fs pushl %gs pushal movw \$(SEG_KDATA<<3), %ax movw %ax, %ds movw %ax, %es pushl %esp call trap addl \$4, %esp

.

```
# Call trap(tf), where tf=%esp
pushl %esp
call trap
addl $4, %esp
```

trapasm.S

系统调用

trap中 压入的

	ds	
	es	
	fs	
	gs	
=	eax=sys_exe	
	ecx	-
	edx	pushal
	ebx	通用寄
	oesx	存器压
	ebp	
	esi	_
	edi	
	esp	+rop.}F
	add \$4, %esp	trap返 回地址
		н см

```
# Call trap(tf), where tf=%esp
pushl %esp
call trap
addl $4, %esp
```

trapasm.S



trap.c



	ds
	es
	fs
	gs
	eax
	ecx
pushal _ 通用寄	edx
	ebx
存器压	oesx
栈	ebp
	esi
	edi
trap返 回地址	esp
	add \$4, %esp

```
[SYS_pipe] sys_pipe,
[SYS_read] sys_read,
[SYS_kill] sys_kill,
[SYS_exec] sys_exec,
[SYS_fstat] sys_fstat,
```

```
void

= syscall(void)
{
    int num;
    struct proc *curproc = myproc();

    num = curproc->tf->eax;
    if(num > 0 && num < NELEM(syscalls) && syscalls[num]) {
        curproc->tf->eax = syscalls[num](),
        else {
            curproc->pid, curproc->name, num);
            curproc->tf->eax = -1;
        }
}
```

syscall.c

•••	
ds	
es	
fs	
gs	
eax=return value	
ecx	
edx	
ebx	
oesx	
ebp	
esi	
edi	
esp	
add \$4, %esp	

trap返 回地址

```
sys_exec(void)
  char *path, *argv[MAXARG];
  int i:
  uint uargy, uarg;
  if(argstr(0, &path) < 0 || argint(1, (int*)&uargv) < 0)
   return -1;
  memset(argv, 0, sizeof(argv));
  for(i=0;; i++) {
   if(i >= NELEM(argv))
     return -1;
    if (fetchint (uargv+4*i, (int*)&uarg) < 0)
     return -1;
    if(uarg == 0) {
    argv[i] = 0;
    break;
    if(fetchstr(uarg, &argv[i]) < 0)</pre>
     return -1;
  return exec(path, argv);
```

sysfile.c

```
if(argstr(0, &path) < 0 || argint(1, (int*)&uargv) < 0) {
```

```
for(i=0;; i++) {
    if(i >= NELEM(argv))
    return -1;
    if(fetchint(uargv+4*i, (int*)&uarg) < 0)
    return -1;
    if(uarg == 0) {
        argv[i] = 0;
        break;
    }
}</pre>
```

```
if(fetchstr(uarg, &argv[i]) < 0)
return -1;
}</pre>
```

```
sys_exec(void)
  char *path, *argv[MAXARG];
  int i:
  uint uargy, uarg;
  if(argstr(0, &path) < 0 || argint(1, (int*)&uargv) < 0)
   return -1:
  memset(argv, 0, sizeof(argv));
  for (i=0;; i++) {
   if(i >= NELEM(argv))
     return -1;
    if (fetchint (uargv+4*i, (int*)&uarg) < 0)
     return -1;
    if(uarg = 0) {
     argv[i] = 0;
     break;
    if(fetchstr(uarg, &argv[i]) < 0)</pre>
     return -1;
  return exec(path, argv);
```

sysfile.c

```
int

Description for int int

int

fetchint(uint addr, int *ip)

{
    struct proc *curproc = myproc();

    if(addr >= curproc->sz || addr+4 > curproc->sz)
        return -1;
    *ip = *(int*)(addr);
    return 0;
}
```

fetchint函数:取addr处数据保存在ip所指位置。

```
// Fetch the nth 32-bit system call argument.
int

argint(int n, int *ip)
{
    return fetchint((myproc()->tf->esp) + 4 + 4*n, ip);
}
```

argint函数

argint函数

- 用途: 获取栈上第n个syscall参数
- 第一个参数含义: 栈上第n个参数的地址
- myproc()->tp->esp指向用户栈,因为syscall 是用户态程序调用系统功能时使用的
- myproc()->tp->esp+4+4*n其中"+4": 栈顶值 为过程调用的返回地址, "+4*n": 第n个参数 偏移量

```
// Fetch the nth 32-bit system call argument.
int

argint(int n, int *ip)
{
    return fetchint((myproc()->tf->esp) + 4 + 4*n, ip);
}
```

```
⊡exec (char *path, char **argv)
   char *s, *last;
   int i, off;
   uint argc, sz, sp, ustack[3+MAXARG+1];
   struct elfhdr elf;
   struct inode *ip:
   struct proghdr ph;
   pde_t *pgdir, *oldpgdir;
   struct proc *curproc = myproc();
   begin_op();
   if((ip = namei(path)) == 0){
    end_op();
                                     件的inode,
    cprintf("exec: fail\n");
    return -1;
                                    首先是根据路径
                                    获取inode并加锁
   ilock(ip);
   pgdir = 0;
   // Check ELF header
   if(readi(ip, (char*)&elf, 0, sizeof(elf)) != sizeof(elf))
    goto bad;
   if (elf. magic != ELF_MAGIC)
     goto bad;
   if((pgdir = setupkvm()) == 0)
     goto bad;
```

这一段是使用inode把这个文件的 elf读出并执行相应的检查操作

```
// Load program into memory.
sz = 0:
for (i=0, off=elf.phoff; i <elf.phnum; i++, off+=sizeof(ph)) {
  if(readi(ip, (char*)&ph, off, sizeof(ph)) != sizeof(ph))
    goto bad;
  if (ph. type != ELF_PROG_LOAD)
   continue:
 if (ph. memsz < ph. filesz)
   goto bad;
 if (ph. vaddr + ph. memsz < ph. vaddr)
    goto bad;
 if((sz = allocuvm(pgdir, sz, ph. vaddr + ph. memsz)) == 0)
    goto bad:
  if (ph. vaddr % PGSIZE != 0)
   goto bad;
  if (loaduvm(pgdir, (char*)ph. vaddr, ip, ph. off, ph. filesz) < 0)
    goto bad;
iunlockput(ip);
end op();
ip = 0:
// Allocate two pages at the next page boundary.
// Make the first inaccessible. Use the second as the user stack
sz = PGROUNDUP(sz);
if((sz = allocuvm(pgdir, sz, sz + 2*PGSIZE)) == 0)
 goto bad:
clearpteu(pgdir, (char*)(sz - 2*PGSIZE));
sp = sz:
```

将每个程序读到页目录对 应的内存空间,这里在每 次循环主要有三部分:读 取磁盘、分配内存、加载 到内存空间,分别对应着 这三个函数。至此,代码 段和数据段就加载完成了

接下来是栈的加载,这里在已经分配的大小sz基础上又向后紧接着分配了两个page,第一个是不可访问的guard page,防止用户栈越界,第二个是真正的用户栈段:

```
// Push argument strings, prepare rest of stack in ustack.
for(argc = 0; argv[argc]; argc++) {
if(argc >= MAXARG)
   goto bad;
 sp = (sp - (strlen(argv[argc]) + 1)) & ^3;
 if(copyout(pgdir, sp, argv[argc], strlen(argv[argc]) + 1) < 0)
   goto bad:
 ustack[3+argc] = sp;
ustack[3+argc] = 0;
ustack[0] = 0xfffffffff; // fake return PC
ustack[1] = argc;
ustack[2] = sp - (argc+1)*4; // argv pointer
sp = (3+argc+1) * 4:
if(copyout(pgdir, sp, ustack, (3+argc+1)*4) < 0)
 goto bad;
// Save program name for debugging.
for(last=s=path; *s; s++)
 if(*s = '/')
    last = s+1:
safestrcpy(curproc->name, last, sizeof(curproc->name));
```

在用户栈存储程序启动时的参数, 将栈空间设为进入程序 main() 函数执行的状态,设置 sp 指针:

注意这里这个ustack并不是真正的栈指针, sp才是, 这个ustack 只是临时创建方便结构输入的, 接下来会把它copy到用户栈上:

```
/ Save program name for debugging.
for(last=s=path; *s; s++)
  if(*s = '/')
    last = s+1:
safestrcpy(curproc->name, last, sizeof(curproc->name))
oldpgdir = curproc->pgdir;
curproc->pgdir = pgdir;
curproc->sz = sz;
curproc->tf->eip = elf.entry; // main
curproc->tf->esp = sp;
switchuvm(curproc);
freevm(oldpgdir);
return 0:
bad:
if (pgdir)
  freevm(pgdir);
if(ip){
  iunlockput(ip);
  end_op();
return -1;
```

- 获取debug信息

这里是更新进程信息、切换页表、释放原进程的所有内存,其中调用调用 switchuvm() 函数,使硬件按照新的页表进行用户地址空间的映射;调用 freevm() 函数,释放之前的页表映射的物理内存

最后是错误处理,如果exec执行过程中出错,那么就会回滚,这时候控制权还能够重新返回给调用exec的进程:

```
curproc->tf->eip = elf.entry; // main
curproc->tf->esp = sp;
switchuvm(curproc);
freevm(oldpgdir);
return 0;
              exec.c
     return -1;
 return exec(path, argv);
             sysfile.c
∃trapret:
  popal
  popl %gs
  popl %fs
  popl %es
  popl %ds
  addl $0x8, %esp # trapno and errcode
```

逐层返

回

trapasm.S

内核态->用户态 最终返回到exec所启动 的程序的入口地址,开 始执行该程序

PART 03

exec.c中的数据结构

```
// Program section header
■struct proghdr {
   uint type;
   uint off;
   uint vaddr;
   uint paddr;
   uint filesz;
   uint memsz;
   uint flags;
   uint align;
```

elf.h

- vaddr 代表 segment 将要加载在虚存中的起始地址
- filesz 代表 segment 在 ELF 文件中的 大小
- memsz 代表 segment 被加载到内存 所需的大小

```
// File header
Estruct elfhdr
                // must equal ELF_MAGIC
   uint magic;
   uchar elf[12];
   ushort type;
   ushort machine;
   uint version:
   uint entry:
   uint phoff;
   uint shoff;
   uint flags;
   ushort ehsize;
   ushort phentsize;
   ushort phnum;
   ushort shentsize;
   ushort shnum;
   ushort shstrndx;
```

elf.h

- magic 代表 ELF 文件开头的 4 字节 magic number, 用于核对文件是否 为 ELF 文件
- phoff 代表第一个 Program Header Table 在 ELF 文件中 的偏移位置
- phentsize 代表每一个 Program Header Table 的大小
- phnum 代表 ELF 文件中 Program
 Header Table 的数量 每个 Program
 Header Table 对应描述一个segment

PART 04

Linux中elf文件格式, 以及链接和加载的机制。

ELF文件头格式

定义于/usr/include/elf.h:

```
typedef struct
  unsigned char e ident[EI NIDENT];
                                        /* Magic number and other info */
                                        /* Object file type */
  Elf64 Half
                e type;
  Elf64 Half
                e machine;
                                        /* Architecture */
                                        /* Object file version */
  Elf64 Word
                e version;
  Elf64 Addr
                e entry:
                                        /* Entry point virtual address */
  Elf64 Off
                e phoff;
                                        /* Program header table file offset */
  Elf64 Off
                                        /* Section header table file offset */
                e shoff;
                e flags;
  Elf64 Word
                                        /* Processor-specific flags */
                                        /* ELF header size in bytes */
  Elf64 Half
                e ehsize;
 Elf64 Half
                e phentsize;
                                        /* Program header table entry size */
                                        /* Program header table entry count */
  Elf64 Half
                e phnum;
                                        /* Section header table entry size */
  Elf64 Half
                e shentsize;
                                        /* Section header table entry count */
                e shnum;
  Elf64 Half
  Elf64 Half
                e shstrndx;
                                        /* Section header string table index */
 Elf64 Ehdr;
```

readelf命令解析结果

使用readelf命令读取可执行文件的elf头:

```
hollowdaze@ubuntu:~/tryal$ readelf -h test
ELF Header:
         7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Magic:
 Class:
                                     ELF64
                                     2's complement, little endian
 Data:
 Version:
                                     1 (current)
 OS/ABI:
                                     UNIX - System V
  ABI Version:
                                     EXEC (Executable file)
  Type:
                                     Advanced Micro Devices X86-64
 Machine:
 Version:
                                     0x1
 Entry point address:
                                     0x400600
  Start of program headers:
                                     64 (bytes into file)
 Start of section headers:
                                     6864 (bytes into file)
 Flags:
                                     0x0
 Size of this header:
                                     64 (bytes)
 Size of program headers:
                                     56 (bytes)
 Number of program headers:
 Size of section headers:
                                     64 (bytes)
  Number of section headers:
                                     31
  Section header string table index: 28
```

ELF文件的运行

为什么linux可以运行ELF文件?

内核对所支持的每种可执行的程序类型都有个struct linux_binfmt的数据结构,其定义如下: (in include/linux/binfmts.h)

所有的linux_binfmt对象都处于一个链表中,当我们执行一个可执行程序的时候, 内核会尝试遍历所有注册的linux_binfmt对象, 对其调用load_binary方法来尝试加载, 直到加载成功为止。具体到ELF文件而言,加载方法便是load_elf_binary。

load_elf_binary

简单来说,流程可以分为:

- 1. 读取并检查目标可执行程序的头信息, 检查完成后加载目标程序的程序头表
- 2. 如果动态加载则读取并检查解释器的头信息, 检查完成后加载解释器的程序头表
- 3. 装入目标程序的段segment, 这些才是目标程序二进制代码中的真正可执行映像
- 4. 填写程序的入口地址(如果有解释器则填入解释器的入口地址, 否则直接填入可执行程序的入口地址)
- 5. create_elf_tables填写目标文件的参数环境变量等必要信息
- 6. start_kernel宏准备进入新的程序入口

动态加载

从编译/链接和运行的角度看,应用程序和库程序的链接加载有两种方式:

静态加载:把需要用到的库函数的目标代码(二进制)代码从程序库中抽取出来,链接

进应用软件的目标映像中;

动态加载:库函数的代码并不进入应用软件的目标映像,应用软件在编译/链接阶段并不

完成跟库函数的链接,而是把函数库的映像也交给用户,到启动应用软件目

标映像运行时才把程序库的映像也装入用户空间(并加以定位),再完成应

用软件与库函数的连接。

动态加载中,程序在被内核加载到内存,内核跳到用户空间后并不是直接执行目标程序的,而是先把控制权 交到用户空间的解释器,由解释器加载运行用户程序所需要的动态库(比如libc等等),然后控制权才会转移 到用户程序。例如不加static标签的gcc编译

动态加载

内核工作:

- 1.读取ELF文件头部等,得知各段或节的地址及标识,把可加载段加载到内存中。
- 2.找到对应动态链接器的名称,并进行设置一些标记以指示动态链接器
- 3.控制权传给动态链接器

动态连接器工作:

- 4.检查共享库的依赖性,必要时加载该库
- 5.对于外部引用的函数、参数等进行重定位。
- 6.执行在ELF文件中标记为.init的节的代码,进行程序运行的初始化。
- 7.把控制权交给程序,从ELF头文件指定的entry_point开始执行程序。

文献来源:

- https://blog.csdn.net/zjwson/article/details/53337212
- https://wangdh15.github.io/2020/12/22/xv6%E6%BA%90%E7%A0%81%E5%89%96%E6%9E%90%E4%B9%8B%E8%BF %9B%E7%A8%8B%E3%80%81%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%B0%83%E7%94%A8/#more
- https://blog.csdn.net/weixin_39616565/article/details/111860817
- https://zhuanlan.zhihu.com/p/365217605
- https://www.cnblogs.com/qingergege/p/6601807.html
- https://blog.csdn.net/amoscykl/article/details/80354052
- https://blog.csdn.net/gatieme/article/details/51628257

THANKS