ARCHLAB 报告

软件71 唐建宇 2017012221

PART B

指令的实现步骤

IIADDL

| Fetch | $icode:ifun \leftarrow M1[PC]$ |
|------------|--------------------------------|
| | $rA:rB \leftarrow M1[PC+1]$ |
| | $ValC \leftarrow M4[PC+2]$ |
| | ValP← PC+6 |
| Decode | $ValA \leftarrow R[rA]$ |
| Execute | ValE← ValC+ValA |
| Memory | |
| Write back | $R[rA] \leftarrow ValE$ |
| PC update | PC← ValP |
| | |

ILEAVE

| Fetch | $icode:ifun \leftarrow M1[PC]$ |
|------------|--------------------------------|
| | $rA:rB \leftarrow M1[PC+1]$ |
| | $ValC \leftarrow M4[PC+2]$ |
| | ValP← PC+1 |
| Decode | $ValA \leftarrow R[\%ebp]$ |
| | $ValB \leftarrow R[\%ebp]$ |
| Execute | ValE← ValB+4 |
| Memory | $ValM \leftarrow M[ValA]$ |
| Write back | $R[\%esp] \leftarrow ValE$ |
| | $R[\%ebp] \leftarrow ValM$ |
| PC update | PC← ValP |
| | |

SEQ处理器HCL文件的修改

按照两个指令按上述方法拆分得到的步骤,在HCL文件中进行对应的修改。涉及到的 HCL 文件修改会在需要修改 每行的代码行末注明所进行的修改。

1.取指阶段

首先将 IIADDL 和 ILEAVE 两个指令加入 instr_valid 中。

由于 IIADDL 需要寄存器和 ValC 作为参数,因此在 need_regids 和 need_valC 加入IIADDL。

2.译码阶段

```
## What register should be used as the A source?
int srcA = [
   icode in { IRRMOVL, IRMMOVL, IOPL, IPUSHL } : rA;
   icode in { IPOPL, IRET } : RESP;
       icode in { ILEAVE } : REBP;
                                                         #加入ILEAVE
   1 : RNONE; # Don't need register
1;
#What register should be used as the B source?
int srcB = [
   icode in { IOPL, IRMMOVL, IMRMOVL, IIADDL } : rB;
                                                         #加入IIADDL
   icode in { IPUSHL, IPOPL, ICALL, IRET } : RESP;
       icode in { ILEAVE } : REBP;
                                                          #加入ILEAVE
   1 : RNONE; # Don't need register
];
What register should be used as the E destination?
int dstE = [
   icode in { IRRMOVL } && Cnd : rB;
   icode in { IIRMOVL, IOPL, IIADDL} : rB;
                                                         #加入IIADDL
   icode in { IPUSHL, IPOPL, ICALL, IRET, ILEAVE } : RESP; #加入ILEAVE
   1 : RNONE; # Don't write any register
];
What register should be used as the M destination?
int dstM = [
   icode in { IMRMOVL, IPOPL } : rA;
      icode in { ILEAVE } : REBP;
                                                         #加入ILEAVE
   1 : RNONE; # Don't write any register
];`
```

由于 IIADDL 需要在译码阶段将 rB 寄存器的值读入 ValB 中,因此在 srcB 中的 rB 部分加入 IIADDL;而写回阶段中,需要把 ALU 计算得到的 ValE 值重新写入 rB 寄存器,因此在 dstM 中的 rB 部分加入 IIADDL。

由于 ILEAVE 需要在在译码阶段将 %ebp 寄存器的值读入 ValA 和 ValB 中,因此在 srcA 中的 rA 部分加入 ILEAVE,在 srcB 中的 rB 部分加入 ILEAVE;而写回阶段中,需要把 ALU 计算得到的 ValE 值和访存得到的 ValM 值分别写入 %esp 寄存器和 %ebp 寄存器,因此在 dstE 中的 RESP 部分加入 ILEAVE,在 dstE 中的 REBP 部分加入 ILEAVE。

3.执行阶段

```
## Select input A to ALU
int aluA = [
   icode in { IRRMOVL, IOPL } : valA;
   icode in { IIRMOVL, IRMMOVL, IMRMOVL, IIADDL } : valC; #加入 IIADDL
```

在执行阶段,IIADDL 的操作是将 ValC 和 ValB 相加,因此在 aluA 中的 ValC 部分加入 IIADDL,在 aluB 中的 ValB 部分加入 IIADDL。同时作为加法运算,IIADDL 需要更新条件码,因此在 set cc 中加入IIADDL。

ILEAVE 的操作是将 ValB 与 4 相加,因此在 aluA 中的 4 部分加入 ILEAVE,在 aluB 中的 ValB 部分加入 ILEAVE。

4.访存阶段

```
## Set read control signal
bool mem_read = icode in { IMRMOVL, IPOPL, IRET, ILEAVE }; #加入ILEAVE

## Select memory address
int mem_addr = [
    icode in { IRMMOVL, IPUSHL, ICALL, IMRMOVL } : valE;
    icode in { IPOPL, IRET, ILEAVE } : valA; #加入ILEAVE
    # Other instructions don't need address
];
```

在访存阶段,IIADDL 无需操作,只有 ILEAVE 需要读取内存上 ValA 地址上的数据,即 M1[ValA]。因此在 mem_read 中加入 ILEAVE,在 mem_addr 中加入地址为 ValA 的部分加入 ILEAVE。

5.PC更新阶段

因为 ILEAVE 和 IIADDL 两个指令本身都不涉及跳转,下一条执行的地址均为默认值 ValP ,因此这一部分代码不需要修改。

PIPELINE处理器HCL文件的修改

流水线处理器的修改部分与顺序执行处理器类似,同样按照拆分的步骤进行修改。

1.取指阶段

首先将 IIADDL 和 ILEAVE 两个指令加入 instr_valid 中。

由于 IIADDL 需要寄存器和 ValC 作为参数,因此在 need_regids 和 need_valC 加入IIADDL。 在预测PC的逻辑中,因为两个指令均不涉及跳转,因此无需改动采用默认的 f_valP 即可。

2.译码阶段

```
## What register should be used as the A source?
int d_srcA = [
    D_icode in { IRRMOVL, IRMMOVL, IOPL, IPUSHL } : D_rA;
    D_icode in { IPOPL, IRET } : RESP;
        D icode in { ILEAVE } : REBP;
    1 : RNONE; # Don't need register
1;
## What register should be used as the B source?
int d srcB = [
    D icode in { IOPL, IRMMOVL, IMRMOVL, IIADDL } : D rB;
    D icode in { IPUSHL, IPOPL, ICALL, IRET } : RESP;
       D_icode in { ILEAVE } : REBP;
    1 : RNONE; # Don't need register
];
## What register should be used as the E destination?
int d_dstE = [
    D_icode in { IRRMOVL, IIRMOVL, IOPL, IIADDL } : D_rB;
    D_icode in { IPUSHL, IPOPL, ICALL, IRET, ILEAVE } : RESP;
    1 : RNONE; # Don't write any register
];
## What register should be used as the M destination?
int d_dstM = [
    D_icode in { IMRMOVL, IPOPL } : D_rA;
       D icode in { ILEAVE } : REBP;
    1 : RNONE; # Don't write any register
];
```

由于 IIADDL 需要在译码阶段将 rB 寄存器的值读入 ValB 中,因此在 srcB 中的 rB 部分加入 IIADDL;而写回阶段中,需要把 ALU 计算得到的 ValE 值重新写入 rB 寄存器,因此在 dstM 中的 rB 部分加入 IIADDL。

由于 ILEAVE 需要在在译码阶段将 %ebp 寄存器的值读入 ValA 和 ValB 中,因此在 srcA 中的 rA 部分加入 ILEAVE,在 srcB 中的 rB 部分加入 ILEAVE;而写回阶段中,需要把 ALU 计算得到的 ValE 值和访存得到的 ValM 值分别写入 %esp 寄存器和 %ebp 寄存器,因此在 dstE 中的 RESP 部分加入 ILEAVE,在 dstE 中的 REBP 部分加入 ILEAVE。

3.执行阶段

```
## Select input A to ALU
int aluA = [
   E icode in { IRRMOVL, IOPL } : E valA;
    E icode in { IIRMOVL, IRMMOVL, IMRMOVL, IIADDL } : E valC;
   E icode in { ICALL, IPUSHL } : -4;
    E_icode in { IRET, IPOPL, ILEAVE } : 4;
    # Other instructions don't need ALU
1;
## Select input B to ALU
int aluB = [
    E icode in { IRMMOVL, IMRMOVL, IOPL, ICALL,
             IPUSHL, IRET, IPOPL, IIADDL, ILEAVE } : E valB;
    E icode in { IRRMOVL, IIRMOVL } : 0;
    # Other instructions don't need ALU
1;
## Should the condition codes be updated?
bool set cc = (E icode == IIADDL) || (E icode == IOPL &&
    # State changes only during normal operation
    !m_stat in { SADR, SINS, SHLT } && !W_stat in { SADR, SINS, SHLT });
```

在执行阶段,IIADDL 的操作是将 ValC 和 ValB 相加,因此在 aluA 中的 ValC 部分加入 IIADDL,在 aluB 中的 ValB 部分加入 IIADDL。同时作为加法运算,IIADDL 需要更新条件码,因此在 set_cc 中加入IIADDL,由于原先只有 E_icode 为 IOPL 且满足一些条件时才需要更新条件码,因此在这里将 E_icode == IIADDL 与 E_icode == IOPL && !m_stat in { SADR,SINS,SHLT } 用 或 的逻辑连接。

ILEAVE 的操作是将 ValB 与 4 相加,因此在 aluA 中的 4 部分加入 ILEAVE,在 aluB 中的 ValB 部分加入 ILEAVE。

4.访存阶段

```
## Select memory address
int mem_addr = [
    M_icode in { IRMMOVL, IPUSHL, ICALL, IMRMOVL } : M_valE;
    M_icode in { IPOPL, IRET, ILEAVE } : M_valA;
    # Other instructions don't need address
];

## Set read control signal
bool mem_read = M_icode in { IMRMOVL, IPOPL, IRET, ILEAVE };
```

在访存阶段,IIADDL 无需操作,只有 ILEAVE 需要读取内存上 ValA 地址上的数据,即 M1[ValA]。因此在 mem_read 中加入 ILEAVE,在 mem_addr 中加入地址为 ValA 的部分加入 ILEAVE。

5.PC更新阶段

因为 ILEAVE 和 IIADDL 两个指令本身都不涉及跳转,下一条执行的地址均为默认值 ValP ,因此这一部分代码不需要修改。